

NETOP™

RemoteControl

Secure Remote Management and Support

Version 12.11



Copyright© 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. Alle Rechte vorbehalten.
Teile unter Lizenz Dritter.
Senden Sie Ihr Feedback an:

Netop Business Solutions A/S
Bregnerodvej 127
DK-3460 Birkerød
Dänemark
Fax (international): +45 45 90 25 26
E-Mail: info@netop.com
Internet: www.netop.com

Netop™ ist eine Marke von Netop Business Solutions A/S. Alle anderen in diesem Dokument genannten Produkte sind Marken ihrer jeweiligen Hersteller. Netop Business Solutions A/S übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt durch die Verwendung dieses Dokuments verursacht werden. Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Copyright dieses Dokuments liegt bei Netop Business Solutions A/S.

Das Dokument ist für den doppelseitigen Druck optimiert.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| 1 Übersicht | 4 |
| 1.1 Remote Control-Module | 4 |
| 1.2 Sicherheit | 5 |
| 1.3 Kommunikationsprofile | 5 |
| 2 Verwalten von Hosts | 7 |
| 2.1 Starten und Beenden einer Fernsteuerungssitzung | 7 |
| 2.2 Verwalten von Verbindungen mit dem Netop-Telefonbuch | 9 |
| 2.2.1 Bearbeiten von Telefonbucheinträgen | 10 |
| 2.2.2 Schützen der Telefonbuchdateien mit einem Kennwort | 11 |
| 2.2.3 Organisieren des Telefonbuchs | 11 |
| 2.2.4 Exportieren und Importieren von Telefonbuchdaten | 12 |
| 2.2.5 Hinzufügen von Telefonbuchverweisen | 13 |
| 2.2.6 Verwenden von Remote Desktop im Netop-Telefonbuch | 13 |
| 2.3 Tastatur, Maus und Anzeige während der Fernsteuerung | 14 |
| 2.4 Erstellen einer Host-Bestandsliste | 14 |
| 2.4.1 Verarbeiten der Host-Computer-Bestandsdaten | 15 |
| 2.5 Überwachen von Hosts | 16 |
| 2.6 Ausführen von Systemsteuerungsbefehlen auf einem Host-Computer | 17 |
| 2.7 Ausführen von Remote Management-Aufgaben | 18 |
| 2.7.1 Bereich "Verwaltung" | 19 |
| 2.7.2 Laufwerke | 20 |
| 2.7.3 Ereignis-Viewer | 20 |
| 2.7.4 Task-Manager | 21 |
| 2.7.5 Registrierung | 22 |
| 2.7.6 Dienste | 22 |
| 2.7.7 Freigabeordner | 24 |
| 2.7.8 Bestand | 25 |
| 2.7.9 Befehlskonsole | 25 |
| 2.7.10 Systemsteuerung | 25 |
| 2.7.11 Lokale Benutzer und Gruppen | 26 |
| 2.7.12 Integrieren von externen Anwendungen | 29 |
| 2.7.13 Netop-Sitzungen | 31 |
| 2.8 Erstellen und Ausführen eines Skripts | 31 |
| 2.9 Verwenden von Intel vPro in Netop Remote Control | 34 |
| 2.9.1 Anmelden bei der vPro-Konsole | 35 |
| 2.9.2 vPro-Konsole | 39 |
| 2.10 Tunnel | 45 |
| 2.10.1 Predefine local ports for the tunnel | 45 |
| 2.10.2 Starten einer Tunnelsitzung | 46 |
| 2.11 Ausführen eines Remote-Programms | 46 |
| 2.12 Übertragen von Dateien | 48 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 2.13 | Protokollieren von Ereignissen | 51 |
| 2.14 | Aufzeichnen von Sitzungen | 52 |
| 2.14.1 | Wiedergeben von Sitzungsaufzeichnungen | 53 |
| 2.15 | Verwenden eines Designs zur Anzeige des Host-Schaltflächenlayouts | 54 |
| 2.16 | Support mit mehreren Sitzungen | 54 |
| 3 | Anfordern von Remote-Support | 56 |
| 3.1 | Hilfe anfordern | 56 |
| 3.2 | Benachrichtigung | 56 |
| 3.3 | Kommunizieren mit Guest-Benutzern | 57 |
| 3.4 | Beenden einer Fernsteuerungssitzung am Host-Computer | 58 |
| 4 | Bereitstellen von Remote-Support | 59 |
| 4.1 | Einrichten von Hilfeanforderungen auf Guest und Host | 59 |
| 4.2 | Beantworten einer Hilfeanforderung | 62 |
| 4.3 | Ausführen einer Mehrfach-Guest-Sitzung | 62 |
| 4.4 | Übertragen von speziellen Tastatureingaben | 63 |
| 4.5 | Verwenden von Zwischenablagebefehlen | 65 |
| 4.6 | Kommunizieren mit Host-Benutzern | 66 |
| 4.7 | Senden und Empfangen von Druckaufträgen | 68 |
| 4.7.1 | Umleiten eines Druckauftrags | 69 |
| 4.8 | Freigeben des Bildschirms | 69 |
| 4.9 | Netop Screen Video | 70 |
| 4.10 | Netop-Markierungsprogramm | 72 |
| 5 | Dialogfeldhilfe | 74 |
| 5.1 | Dialogfelder im Guest-Modul | 74 |
| 5.1.1 | Weitere Audio-Einstellungen | 74 |
| 5.1.2 | Erweiterter Hilfe-Service | 75 |
| 5.1.3 | Erweiterte Bestandsoption | 77 |
| 5.1.4 | Erweiterte TCP/IP-Konfiguration | 78 |
| 5.1.5 | Erweitertes Video | 81 |
| 5.1.6 | Kommunikationsprofil bearbeiten | 81 |
| 5.1.7 | Kommunikationsprofile | 89 |
| 5.1.8 | Verbindungseigenschaften | 90 |
| 5.1.9 | Verbindung mit Host | 101 |
| 5.1.10 | Bestand | 102 |
| 5.1.11 | Name nicht gefunden | 103 |
| 5.1.12 | Benutzerdefinierte Bestandsdaten | 104 |
| 5.1.13 | Allgemeine Einstellungen | 104 |
| 5.1.14 | IP-Senderliste | 107 |
| 5.1.15 | Ereignisprotokoll-Einstellungen | 108 |
| 5.1.15.1 | Verfügbare Ereigniscodes und Argumente des Netop-Protokolls – Guest | 114 |
| 5.1.15.2 | Verfügbare Ereigniscodes und Argumente des Netop-Protokolls – Host | 117 |
| 5.1.16 | Netop Datei-Manager - Optionen | 127 |
| 5.1.17 | Modem | 133 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 5.1.18 | Modem-Konfiguration..... | 133 |
| 5.1.19 | Novell-Netzwerkadressen..... | 134 |
| 5.1.20 | Programmoptionen..... | 134 |
| 5.1.21 | Ausführen..... | 152 |
| 5.1.22 | Skript..... | 152 |
| 5.1.23 | Nachricht senden..... | 154 |
| 5.1.24 | Anmeldeinformationen für WebConnect-Service..... | 155 |
| 5.2 | Dialogfelder im Host-Modul..... | 156 |
| 5.2.1 | Erweiterte Optionen zur Hilfeanforderung..... | 156 |
| 5.2.2 | Zulässige ISDN-Nummern..... | 156 |
| 5.2.3 | Directory Service..... | 157 |
| 5.2.4 | Guest-Zugriffssicherheit..... | 159 |
| 5.2.5 | Guest-Profil..... | 171 |
| 5.2.6 | Hilfeanbieter..... | 172 |
| 5.2.7 | Hilfeanforderung..... | 172 |
| 5.2.8 | Konfigurationskennwort..... | 173 |
| 5.2.9 | Programmoptionen..... | 174 |
| 5.2.10 | Directory Services-Benutzer und -Gruppen auswählen..... | 188 |
| Index | | 189 |

1.1 Remote Control-Module

Netop Remote Control umfasst die folgenden Module:

- **Netop Guest:** Ermöglicht es dem Computerbenutzer, einen anderen Computer, der einen Netop Host oder einen erweiterten Host ausführt, fernzusteuern und mit ihm zu interagieren.
- **Netop Host:** Ermöglicht es, den Computer über einen Computer, der einen Netop Guest ausführt, fernzusteuern und mit ihm zu interagieren.
- **Netop WebConnect:** Ein sicherer webbasierter Dienst, der aus einem Connection Manager und einem oder mehreren Connection Servern besteht. Der Connection Manager fungiert dabei als Knotenpunkt für Netop Guests und Hosts, und der Connection Server ist für die Lenkung des Datenverkehrs zwischen Guests und Hosts zuständig. Der Connection Server ist ein erweiterter Host. Dieser ist als gehosteter Service oder als On-Premise-Anwendung verfügbar.
- **Netop WebConnect 2.0:** Ein sicherer webbasierter Dienst, der aus einem Connection Manager und einem oder mehreren Connection Servern besteht. Der Connection Manager fungiert dabei als Knotenpunkt für Netop Guests und Hosts, und der Connection Server ist für die Lenkung des Datenverkehrs zwischen Guests und Hosts zuständig. Dieser ist als gehosteter Service verfügbar.
- **Netop Browser Based Support Console:** Eine Browser-basierte Benutzeroberfläche für den Guest, die dem Support die Fernsteuerung von Geräten ohne erforderliche Installation ermöglicht.
- **Netop Security Server:** Ein erweiterter Host, der die Authentifizierung und Autorisierung von Guests innerhalb des Netzwerks mithilfe einer zentralen Datenbank verwaltet. Er stellt außerdem zentralisierte Protokollierungsfunktionen sowie erweiterte Authentifizierungsverfahren (z. B. RSA) bereit.
- **Netop Gateway:** Ein erweiterter Host, der für das Routing des Netop-Datenverkehrs zwischen den verschiedenen Kommunikationsgeräten sorgt. Netop Gateway kann Netop-Kommunikation mit einem Kommunikationsgerät empfangen und sie über ein anderes Kommunikationsgerät senden. Diese Funktion ermöglicht die Kommunikation zwischen Netop-Modulen, die inkompatible Kommunikationsgeräte verwenden. Sie können also z. B. Netop-Module in einem Netzwerk oder einer Terminal Server-Umgebung mit Netop-Modulen außerhalb des Netzwerks bzw. der Terminal Server-Umgebung verbinden.
- **Netop-Namensserver:** Ein erweiterter Host, der Netop-Module über segmentierte Netzwerke verbinden kann. Der Netop-Namensserver löst Netop-Namen in IP-Adressen auf, über die eine Verbindung in einem beliebigen TCP/IP-Netzwerk, einschließlich dem Internet, hergestellt werden kann.

Siehe auch

Netop Remote Control-Administratorhandbuch mit ausführlichen Informationen zum Security Server, zum Gateway und zum Namensserver

Netop WebConnect-Installationsanleitung mit ausführlichen Informationen zum WebConnect Connection Server

1.2 Sicherheit

Sie können verhindern, dass die installierten Netop Remote Control-Module geändert werden, indem Sie ein Konfigurationskennwort vergeben. Im Tarnkappenmodus können Sie sogar das Host-Modul vor dem Endbenutzer verbergen.

- Die Host-Funktionen für die **Guest-Zugriffssicherheit** schützen vor nicht autorisiertem Zugriff und beschränken die Aktionen, die ein Guest ausführen kann:
 - Nachdem die Verbindung zum Host hergestellt wurde, kann der Guest anhand seiner Windows-Anmeldeinformationen authentifiziert werden.
 - Auf dem Host können Sicherheitsrollen definiert werden, die festlegen, welche Fernsteuerungsaktionen der authentifizierte Guest durchführen darf.
 - Durch Richtlinienfunktionen kann festgelegt werden, wie sich der Host vor, während und nach der Fernsteuerungssitzung verhält. Dazu gehören Benachrichtigungen, Zugriffsbestätigungen und unerlaubte Verbindungsversuche.
 - Die Kommunikation zwischen Netop-Modulen kann auf verschiedene Arten (abhängig von der Umgebung) verschlüsselt werden.
 - Audit-Trails mit allen Fernsteuerungsereignissen und physischen Sitzungsaufzeichnungen können zentral verwaltet werden.
- Alle Netop Remote Control-Module können Netop-Ereignisse lokal oder zentral in einem Netop-Protokoll aufzeichnen.
- Die Guest- und Host-Einstellungen können durch ein Konfigurationskennwort geschützt werden.

Siehe auch

[Guest-Zugriffssicherheit](#)
[Programmooptionen](#) (Registerkarten "Verschlüsselung" und "Smart-Card")
Administratorhandbuch

1.3 Kommunikationsprofile

Sie müssen ein Kommunikationsprofil definieren, damit die Netop-Module miteinander kommunizieren können. Bei einem Kommunikationsprofil handelt es sich um eine gespeicherte Konfiguration eines Kommunikationsgeräts.

Ein Kommunikationsgerät ist die Netop-Adaption eines allgemein verfügbaren Kommunikationsprotokolls oder ein Netop-eigenes Kommunikationsprotokoll.

Ein neu installiertes Netop-Modul verfügt über Standard-Kommunikationsprofile. Normalerweise müssen Sie die Standard-Kommunikationsprofile bearbeiten oder neue Kommunikationsprofile erstellen, um die Kommunikation in Ihrer Umgebung zu optimieren.

Hinweis

Die Kommunikationsprofile werden in der Netop-Konfigurationsdatei "comprof.ndb" gespeichert, die sich normalerweise im Ordner "C:\Dokumente und Einstellungen \<Benutzername>\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\<Modulname>" befindet.

Weitere Informationen zu den Netop-Konfigurationsdateien finden Sie in der Netop-Knowledgebase.

1 Übersicht

Siehe auch


[Kommunikationsprofile](#)

2 Verwalten von Hosts

2.1 Starten und Beenden einer Fernsteuerungssitzung

Sie können eine Fernsteuerungssitzung auf verschiedene Arten verbinden und starten.

Bevor Sie eine Fernsteuerungssitzung starten, müssen Sie ein Kommunikationsprofil festlegen. Dieses Profil muss einem Kommunikationsprofil entsprechen, das auf dem Host im Bereich **Kommunikationsprofil** der Registerkarte **Quick Connect** aktiviert ist (Standard ist TCP/IP = UDP).



Starten einer Fernsteuerungssitzung auf der Registerkarte "Quick Connect" des Guest-Fensters

1. Geben Sie auf der Registerkarte **Quick Connect** im Bereich **Host** einen Host-Namen oder eine Host-Adresse an, je nachdem, wie es im ausgewählten Kommunikationsprofil verlangt wird.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**, um die Verbindung herzustellen und eine Fernsteuerungssitzung zu starten.

Als Alternative können Sie auch auf eine Schaltfläche in der Symbolleiste klicken oder einen Befehl im Menü **Verbindung** wählen, um die Verbindung herzustellen und eine Sitzung zu starten.

Normalerweise wird ein Netop-Anmeldefenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, sich beim Host anzumelden..

3. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, und melden Sie sich an.

Nachdem Sie beim Host angemeldet sind, wird die Sitzung gestartet.

Die Verbindungen werden auf der Registerkarte **Verbindungen** angezeigt. Sie können

2 Verwalten von Hosts

den Sitzungstyp ändern oder Aktionsbefehle ausführen, indem Sie auf der Registerkarte **Verbindungen** mit der rechten Maustaste auf einen Host klicken.

☐ **Weitere Möglichkeiten, auf der Registerkarte "Quick Connect" eine Verbindung herzustellen**

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** (nur bei Profilen, die UDP und WebConnect verwenden).
2. Wählen Sie in der Liste **Durchsuchen** einen oder mehrere Hosts aus (Registerkarte **Netop-Netzwerk**).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**.

Als Alternative können Sie auch auf eine Schaltfläche in der Symbolleiste klicken oder einen Befehl im Menü **Verbindung** wählen, um die Verbindung herzustellen und eine Sitzung zu starten.

Normalerweise wird ein Netop-Anmeldefenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, sich beim Host anzumelden..

4. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, und melden Sie sich an.

Nachdem Sie beim Host angemeldet sind, wird die Sitzung gestartet.

oder

1. Klicken Sie im unteren Fensterbereich auf die Registerkarte **Windows-Netzwerk**.
2. Wählen Sie in der Liste **Windows-Netzwerk** einen oder mehrere Hosts aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**.

Als Alternative können Sie auch auf eine Schaltfläche in der Symbolleiste klicken oder einen Befehl im Menü **Verbindung** wählen, um die Verbindung herzustellen und eine Sitzung zu starten.

Normalerweise wird ein Netop-Anmeldefenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, sich beim Host anzumelden..

4. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, und melden Sie sich an.

Nachdem Sie beim Host angemeldet sind, wird die Sitzung gestartet.

Starten einer Fernsteuerungssitzung auf anderen Registerkarten des Guest-Fensters

1. Wählen Sie auf den Registerkarten **Telefonbuch**, **Verlauf** oder **Hilfeanforderung** einen oder mehrere Hosts aus.
2. Klicken Sie auf eine Schaltfläche in der Symbolleiste, oder wählen Sie einen Befehl im Menü **Verbindung**, um die Verbindung herzustellen und eine Sitzung zu starten.

Normalerweise wird ein Netop-Anmeldefenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, sich beim Host anzumelden..

3. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, und melden Sie sich an.

Nachdem Sie beim Host angemeldet sind, wird die Sitzung gestartet.

| | |
|--|---|
| Telefonbuch (Registerkarte) | Hier werden Host-Einträge gespeichert, die Sie auf den Registerkarten Quick Connect oder Verlauf erstellt oder gespeichert haben. |
|--|---|

2 Verwalten von Hosts

| | |
|---|--|
| Verlauf (Registerkarte) | Hier werden die Einträge früherer Host-Verbindungen gespeichert. |
| Hilfeanforderung (Registerkarte) | Hier wird eine Liste anstehender Host-Hilfeanfragen angezeigt. |

Siehe auch

[Speichern von Verbindungsinformationen im Telefonbuch](#)

Beenden einer Fernsteuerungssitzung

- Klicken Sie im Fenster **Fernsteuerung** des Guest auf die Schaltfläche  **Trennen** in der Symbolleiste.

Als Alternative können Sie auch auf die Schaltfläche  **Fernsteuerung** in der Symbolleiste klicken.

oder

- Wählen Sie im Fenster **Guest** auf der Registerkarte **Verbindungen** die Verbindung aus. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Trennen**.
Sie können auch im Menü **Verbindung** auf **Trennen** klicken.

Der Host-Benutzer kann die Sitzung auch über den Befehl **Trennen** im Menü **Sitzung** beenden.

2.2 Verwalten von Verbindungen mit dem Netop-Telefonbuch

Im Netop-Telefonbuch können Verbindungsinformationen zur späteren Wiederverwendung gespeichert werden.

Das Telefonbuch funktioniert ähnlich wie der Kurzwahlspeicher eines Telefons, verwendet jedoch zusätzlich Kommunikationsprofile und Kennwörter.

Kennwörter werden durch einen sicheren Algorithmus verschlüsselt.

Telefonbucheinträge werden als Dateien mit der Erweiterung .dwc im Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\

In der Registerkarte "Quick Connect"

1. Sie können dem Telefonbuch Verbindungsinformationen hinzufügen, indem Sie im unteren Bereich des Fensters **Guest** mit der rechten Maustaste auf einen Host-Datensatz klicken und **Zum Telefonbuch hinzufügen** wählen, nachdem Sie nach Hosts gesucht haben.
2. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld den Telefonbuchordner aus, in dem die Informationen gespeichert werden sollen, und klicken Sie auf **OK**.

oder

1. Sie können Verbindungsinformationen in das Telefonbuch kopieren, indem Sie im

2 Verwalten von Hosts

unteren Bereich des Fensters **Guest** mit der rechten Maustaste auf einen Host-Datensatz klicken und **Kopieren** wählen, nachdem Sie nach Hosts gesucht haben.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Telefonbuch**, klicken Sie im linken Bereich auf den Ordner, in dem die Informationen gespeichert werden sollen, und wählen Sie **Einfügen**.

Der Host-Datensatz wird im rechten Bereich der Registerkarte **Telefonbuch** angezeigt.


In der Registerkarte "Verlauf"

1. Sie können dem Telefonbuch Verbindungsinformationen hinzufügen, indem Sie im rechten Bereich des Fensters **Verlauf** mit der rechten Maustaste auf einen Host-Datensatz klicken und **Kopieren** wählen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Telefonbuch**, klicken Sie im linken Bereich auf den Ordner, in dem die Informationen gespeichert werden sollen, und wählen Sie **Einfügen**.

Der Host-Datensatz wird im rechten Bereich der Registerkarte **Telefonbuch** angezeigt.

Erstellen von Telefonbucheinträgen in der Registerkarte "Telefonbuch"

So erstellen Sie einen neuen Telefonbucheintrag

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Telefonbucheintrag**.
Sie können auch im Menü **Bearbeiten** den Befehl **Neu > Telefonbucheintrag** wählen.
Das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** wird angezeigt.
2. Tragen Sie im Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** die benötigten Informationen in die Felder ein, und klicken Sie auf **OK**.


Siehe auch

[Verbindungseigenschaften](#)
[Starten und Beenden einer Fernsteuerungssitzung](#)

2.2.1 Bearbeiten von Telefonbucheinträgen

Wenn Sie in einem Telefonbucheintrag bestimmte Informationen (z. B. das Kommunikationsprofil oder die Anmeldeinformationen für den Host) ändern möchten, führen Sie dies im Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** durch.

So bearbeiten Sie einen Telefonbucheintrag

1. Wählen Sie im rechten Bereich der Registerkarte **Telefonbuch** den Telefonbucheintrag aus.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Verbindungseigenschaften**.
Sie können auch im Menü **Bearbeiten** auf **Verbindungseigenschaften** klicken.
Das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** wird angezeigt.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und klicken Sie auf **OK**.

Sie können Telefonbucheinträge zwischen dem Stammordner **Telefonbuch** und benutzerdefinierten Ordnern per Drag&Drop verschieben.

2 Verwalten von Hosts

Siehe auch


[Verbindungseigenschaften](#)

2.2.2 Schützen der Telefonbuchdateien mit einem Kennwort

Um Ihre Telefonbuchdateien (dwc) zu schützen, können Sie in den **Verbindungseigenschaften** für jede Datei ein Kennwort festlegen. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn die Datei Teil eines gemeinsam genutzten Firmentelefonbuchs ist und von vielen Personen verwendet wird.

Sie können festlegen, dass das Kennwort immer eingegeben werden muss, wenn jemand die Datei benutzen oder bearbeiten möchte, oder dass es nur eingegeben werden muss, wenn die Datei bearbeitet werden soll.

So legen Sie ein Kennwort für eine Telefonbuchdatei fest:

1. Wählen Sie im rechten Bereich der Registerkarte **Telefonbuch** den Telefonbucheintrag aus.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Verbindungseigenschaften**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Element schützen**.
4. Geben Sie ein Kennwort an, und bestätigen Sie es.

Wenn das Kennwort *nur* beim Bearbeiten abgefragt werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ohne Kennwort verbinden**.

5. Klicken Sie auf **OK**.

Siehe auch

[Verbindungseigenschaften](#)

2.2.3 Organisieren des Telefonbuchs

Sie können im Telefonbuch neue Ordner erstellen, um Ihre Verbindungsinformationen zu organisieren und die Suche nach Hosts zu vereinfachen, zu denen eine Verbindung hergestellt werden soll.

Sie können beispielsweise Ordner mit den Namen der Abteilungen in Ihrem Unternehmen erstellen.

So erstellen Sie einen neuen Ordner

1. Wählen Sie im Menü **Bearbeiten** die Option **Neu > Ordner**.
2. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste klicken und einen Ordner mithilfe des Kontextmenüs erstellen.

So erstellen Sie einen neuen Unterordner

1. Wählen Sie im linken Bereich den Ordner aus, in dem ein Unterordner erstellt werden soll.

2 Verwalten von Hosts

2. Wählen Sie im Menü **Bearbeiten** die Option **Neu > Ordner**.

3. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Ordner klicken, in dem der Unterordner erstellt werden soll, und den Ordner mithilfe des Kontextmenüs erstellen.

Ordner können per Drag & Drop verschoben und neu angeordnet werden.

2.2.4 Exportieren und Importieren von Telefonbuchdaten

Telefonbuchdaten können in einer Datei mit Kommatrennzeichen (CSV) exportiert und importiert werden. Diese Möglichkeit ist hilfreich, wenn Sie Telefonbuchdaten von Ihrem Computer auf einen anderen Computer kopieren möchten.

Sie können auch die Daten eines anderen Systems in das Telefonbuch übernehmen, indem Sie z. B. Daten aus Active Directory importieren.

In einem Skript können die Telefonbuchdaten zum Anrufen bei einem Host-Computer verwendet werden.

Exportieren von Telefonbuchdaten

1. Wählen Sie im linken Bereich der Registerkarte **Telefonbuch** einen Ordner oder im rechten Bereich einen oder mehrere Einträge aus.

2. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Exportieren**.

3. Geben Sie im Dialogfeld den Pfad und den Namen der CSV-Datei ein, in der Sie die Telefonbucheinträge speichern möchten.

Wenn Sie lediglich den Dateinamen eingeben, wird die Exportdatei im Installationsverzeichnis von Netop Guest gespeichert.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kennwörter exportieren**, wenn Kennwörter für die Telefonbucheinträge in der CSV-Datei gespeichert werden sollen.

5. Klicken Sie auf **OK**.

Sie können nicht alle Eigenschaften im Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** für einen Telefonbucheintrag exportieren. Dies betrifft die Eigenschaften auf den Registerkarten **Anzeige**, **Tastatur/Maus**, **Komprimierung/Verschlüsselung**, **Desktop** und **Aufzeichnen**. Sie können diese Eigenschaften jedoch beim Importieren angeben.

Syntax einer CSV-Datei


Die CSV-Datei ist eine normale Textdatei. Sie enthält für jeden Telefonbucheintrag eine separate Zeile, in der die Werte durch Kommas getrennt sind. Die Syntax lautet wie folgt:

<Ordnerpfad>, <Beschreibung>, <Telefonnummer>, <Name>, <Kommentar>, <Kommunikationsprofil>, <Host-Anmeldename>, <Host-Anmeldekennwort>, <Host-Anmeldedomäne>, <Gateway-Anmeldename>, <Gateway-Anmeldekennwort>, <Gateway-Anmeldedomäne>, <Element-schützen-Kennwort>, <Wake on LAN MAC-Adresse>, <Flags der Anmeldeinformationen>, <Beschreibung der benutzerdefinierten Anwendung>, <Befehlszeile der benutzerdefinierten Anwendung>.

Die Kennwörter werden als 32-stellige Hexadezimal-Prüfsummen verschlüsselt. Ihnen wird das Präfix ENCRYPTED: vorangestellt.

2 Verwalten von Hosts

Importieren von Telefonbuchdaten

1. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Ins Telefonbuch importieren**.
2. Geben Sie den Pfad und den Namen der CSV-Datei an, die Sie importieren möchten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche  **Verbindungseigenschaften**, wenn Sie Eigenschaften auf den Registerkarten **Anzeige**, **Tastatur/Maus**, **Komprimierung/Verschlüsselung**, **Desktop** und **Aufzeichnen** festlegen möchten.
4. Klicken Sie auf **OK**.

2.2.5 Hinzufügen von Telefonbuchverweisen

Sie können einen Telefonbuchverweis zum Guest-Telefonbuch hinzufügen. Mit einem Telefonbuchverweis erstellen Sie eine Verknüpfung mit einem Ordner mit Telefonbuchdateien (DWC-Dateien), z. B. mit einem Telefonbuch, auf das mehrere Benutzer zugreifen können.

So fügen Sie einen Telefonbuchverweis hinzu

1. Klicken Sie im linken Bereich der Registerkarte **Telefonbuch** mit der rechten Maustaste, und wählen Sie **Telefonbuchverweis hinzufügen**.
2. Legen Sie im Dialogfeld **Telefonbuchverweis hinzufügen** den Ordner fest, mit dem die Verknüpfung erstellt werden soll.

Sie können nach dem gewünschten Ordner suchen, indem Sie auf die Schaltfläche neben dem Feld **Ordner** klicken.

3. Klicken Sie auf **OK**.

Ein Telefonbuchverweis auf den angegebenen Ordner mit Telefonbuchdateien wird nun im linken Bereich der Registerkarte **Telefonbuch** angezeigt. Die Einträge werden im rechten Bereich angezeigt.

Sie können den Telefonbuchverweis bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und **Telefonbuchverweis bearbeiten** auswählen.

2.2.6 Verwenden von Remote Desktop im Netop-Telefonbuch

Das Netop-Telefonbuch erlaubt den Zugriff auf Remotedesktop-Funktionen. Das bedeutet, dass Sie für alle Fernsteuerungssitzungen ein und dasselbe Tool verwenden können.

Informationen über die Konfiguration von RDP (Remotedesktopprotokoll) finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.

So erstellen Sie einen Remotedesktopentrag im Telefonbuch:

1. Klicken Sie im rechten Bereich der Registerkarte **Telefonbuch** mit der rechten Maustaste, und wählen Sie **Neu > Remotedesktopentrag**. Das Dialogfeld **Remotedesktopverbindung** wird angezeigt.
2. Legen Sie auf der Registerkarte **Allgemein** die Anmeldeeinstellungen sowie eine .rdp-Datei fest, die für den Eintrag verwendet wird.

Ein Remotedesktopentrag wird im Datensatzbereich der Registerkarte **Telefonbuch**

2 Verwalten von Hosts

zusammen mit einem Pseudo-Kommunikationsprofil erstellt und angezeigt.


Mit dem erstellten Remotedesktop-Telefonbucheintrag können Sie eine Remotedesktopsitzung starten.

Für Informationen über die Verwendung von Remotedesktop klicken Sie im Dialogfeld **Remotedesktopverbindung** auf die Schaltfläche **Hilfe**.


2.3 Tastatur, Maus und Anzeige während der Fernsteuerung

In der Standardeinstellung können Tastatur und Maus während einer Fernsteuerungssitzung vom Guest- und vom Host-Benutzer gemeinsam verwendet werden.

Sofern dies unter **Guest-Zugriffssicherheit** auf dem Host zugelassen wird, können Sie verhindern, dass der Host-Benutzer auf Tastatur und Maus zugreifen kann. Klicken Sie

dazu auf die Schaltfläche  **Tastatur und Maus sperren** in der Symbolleiste des Fensters **Fernsteuerung**.

Sie können auch den Host-Bildschirm sperren, damit niemand mehr seinen Inhalt sehen kann, sofern dies auf dem Host-Computer im Fenster **Guest-Zugriffssicherheit** als

zulässig festgelegt wurde. Klicken Sie dazu in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Bildschirm sperren**.

Hinweis

Die Funktion **Bildschirm sperren** funktioniert zwar bei den meisten Host-Computern, jedoch kann es bei manchen Grafikkarten zu Problemen kommen.

Normalerweise werden diese beiden Funktionen zusammen verwendet, um beispielsweise auf einem unbeaufsichtigten Host-Computer Wartungsaufgaben durchzuführen oder von zuhause aus auf dem Bürocomputer zu arbeiten.

Sie können auf dem Guest-Computer im Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** auf der Registerkarte **Start** festlegen, dass sofort nach dem Herstellen einer Verbindung mit dem Host-Computer dessen Tastatur, Maus und Bildschirm gesperrt werden.

Siehe auch

[Guest-Zugriffssicherheit](#)
[Verbindungseigenschaften](#) (Registerkarte "Tastatur/Maus")

2.4 Erstellen einer Host-Bestandsliste

Wenn dies auf dem Host-Computer im Fenster **Guest-Zugriffssicherheit** als zulässig festgelegt wurde, können Sie eine Bestandsliste mit der Hardware und Software des Host-Computers erstellen. Diese Daten werden im Guest-Fenster auf der Registerkarte **Bestand** angezeigt.

Festlegen des Inhalts der Host-Bestandsübersicht


1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Programmooptionen**.
2. Öffnen Sie die Registerkarte **Bestand**, aktivieren/deaktivieren Sie die gewünschten Einträge in der Liste **Übersicht**, und klicken Sie auf **OK**.

2 Verwalten von Hosts

Erstellen einer Host-Bestandsliste

1. Wählen Sie auf einer Registerkarte des **Guest**-Fensters den Host-Computer aus, für den Sie eine Bestandsliste erstellen möchten.

Der Guest-Benutzer kann über die Registerkarte **Telefonbuch**, **Quick Connect** oder **Verlauf** eine Bestandsliste erstellen.

2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Bestand abrufen** .

Sie können auch im Menü **Verbindung** auf **Bestand abrufen** klicken.

Oder

- Wenn Sie bereits verbunden sind, klicken Sie in der Symbolleiste des Fensters **Fernsteuerung** auf die Schaltfläche **Bestand abrufen**.

Der Bestand wird entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte **Bestand** des Dialogfelds **Programmooptionen** auf der Registerkarte **Bestand** des **Guest**-Fensters angezeigt.

Siehe auch

[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Bestand")
[Verarbeiten der Host-Computer-Bestandsdaten](#)

2.4.1 Verarbeiten der Host-Computer-Bestandsdaten

Mithilfe der Host-Computer-Bestandsdaten können Sie sich einen Überblick verschaffen.

Außerdem können Sie ein externes Programm festlegen, das ausgeführt wird, nachdem eine Bestandsuche beendet ist. Bestandsdaten werden in xml-Dateien gespeichert und können beispielsweise zur weiteren Analyse in eine Datenbank importiert werden.

Sie können auch angeben, welche benutzerdefinierten Bestandsdaten beim Erstellen von Beständen berücksichtigt werden sollen (Daten, die nicht in der Liste der Registerkarte **Bestand** unter **Programmooptionen** enthalten sind).

So können Sie beispielsweise überprüfen, welche Version eines bestimmten Programms auf einer Reihe von Host-Computern installiert ist. Wenn Sie den Registrierungsschlüssel der betreffenden Programmversion kennen, können Sie benutzerdefinierte Bestandsdaten für ihn erstellen. Anschließend generieren Sie Bestände, die darüber Auskunft geben, welche Programmversion installiert ist.

Festlegen eines Programms, das nach einer Bestandsuche ausgeführt wird

1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Programmooptionen**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bestand** und dann auf die Schaltfläche **Erweitert**.
3. Geben Sie im Dialogfeld **Erweiterte Bestandsoption** an, ob Sie ein Programm ausführen möchten, nachdem der Bestand für jeden einzelnen Host generiert wurde oder nachdem die Bestände für alle Hosts generiert wurden, die Sie dafür vorgesehen haben.

Geben Sie im Feld **Dateiname** den Dateinamen des Programms an. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um nach dem Programm zu suchen.

Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie nun Host-Bestände generieren, wird anschließend das angegebene Programm ausgeführt.

2 Verwalten von Hosts

Erstellen benutzerdefinierter Bestandsdaten

Bei einer Bestandsuche können zusätzliche Informationen abgerufen werden, z. B. Umgebungsvariablen, Registrierungsschlüssel, Dateiinformationen usw.

1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Programmooptionen**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bestand** und dann auf die Schaltfläche **Erweitert**.
3. Klicken Sie im Dialogfeld **Erweiterte Bestandsoption** auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.
4. Geben Sie im Dialogfeld **Benutzerdefinierte Bestandsdaten** einen Namen für die benutzerdefinierten Bestandsdaten ein.

Wählen Sie in der Liste **Datentyp** den Typ aus (z. B. **Registrierungsschlüssel**), und füllen Sie alle Felder für diesen Typ aus.

Klicken Sie auf **OK**.

Die von Ihnen erstellten Bestandsdaten werden im Bereich **Benutzerdefinierte Bestandsdaten** des Dialogfeldes **Erweiterte Bestandsoption** angezeigt. Hier können sie bearbeitet oder gelöscht werden.

Hinweis

Der Inhalt des Bereichs wird in der Netop-Konfigurationsdatei "InvCuItm.xml" gespeichert, die sich normalerweise im folgenden Ordner befindet:

C:\Dokumente und Einstellungen\<<Benutzername>\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\Guest.

2.5 Überwachen von Hosts

Wenn die Einstellungen für die **Guest-Zugriffssicherheit** auf den Hosts eine Fernsteuerung zulassen, kann der Guest die Bildschirme mehrerer Hosts nacheinander überwachen und zwischen dem Überwachungsmodus und dem Fernsteuerungsmodus umschalten.


Während der Überwachung sind die meisten Schaltflächen in der Symbolleiste des Guest deaktiviert, und der Guest verfügt nicht über die Tastatur- und Maussteuerung auf dem Host-Computer.

Wenn Sie während der Überwachung feststellen, dass auf dem überwachten Host eine Aktion ausgeführt werden muss, können Sie mit der Umschaltfläche **Fernsteuerung/Überwachen** in der Toolbox "Überwachen" in den Fernsteuerungsmodus wechseln. Es stehen jedoch nicht alle Funktionen für die Fernsteuerung zur Verfügung.

Jeder Host wird für eine festgelegte Anzahl von Sekunden überwacht. Das Überwachungsintervall kann mit **Extras > Programmooptionen > Überwachen** festgelegt werden.

Auf dem Host wird jede dieser Überwachungen als kurze Fernsteuerungssitzung angezeigt.

So starten Sie die Überwachung von Hosts

1. Wählen Sie Hosts auf der Registerkarte **Quick Connect**, **Telefonbuch** oder **Verlauf** aus.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Überwachen**, um eine

2 Verwalten von Hosts









Verbindung zum ersten ausgewählten Host herzustellen.

Sie können auch im Menü **Verbindung** auf **Überwachen** klicken.

3. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung durch den Host die Anmeldeinformationen für den Host ein.

Der erste Host-Computer wird nun angezeigt.

4. Die Toolbox "Überwachen" steht zur Verfügung. Mit den enthaltenen Schaltflächen können Sie die Überwachung steuern.

| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
|  | Überwachung beenden. |
|  | Nach dem Anhalten fortfahren. |
|  | Countdown anhalten. |
|  | Vorherigen Host überwachen. |
|  | Nächsten Host überwachen. |
|  | Zwischen Überwachungs- und Fernsteuerungsmodus umschalten. Im Überwachungsmodus zeigt diese Schaltfläche ein Fernsteuerungssymbol und im Fernsteuerungsmodus ein Überwachungssymbol an. |
|  | Zwischen der Fenster- und der Vollbildanzeige wechseln. Im Fenstermodus zeigt diese Schaltfläche ein Vollbildsymbol und im Vollbildmodus ein Fenstersymbol an. |
|  | Zeigt eine Liste der überwachten Hosts an. Mit dieser Schaltfläche können Sie einen bestimmten Host für die Überwachung auswählen. |

Hinweis

Der Guest kann keinen Host-Computer überwachen, mit dem er eine Fernsteuerungssitzung durchführt.

2.6 Ausführen von Systemsteuerungsbefehlen auf einem Host-Computer


Wenn dies auf dem Host-Computer im Fenster **Guest-Zugriffssicherheit** als zulässig festgelegt wurde, kann der Guest-Benutzer Systemsteuerungsbefehle auf dem Host-Computer ausführen.

So führen Sie einen Systemsteuerungsbefehl auf einem Host-Computer aus

1. Wählen Sie auf einer Registerkarte des **Guest**-Fensters den Host-Computer aus, auf dem Sie einen Systemsteuerungsbefehl ausführen möchten.

2 Verwalten von Hosts

Systemsteuerungsbefehle können über die Registerkarten **Quick Connect**, der **Telefonbuch** und **Verlauf** des **Guest**-Fensters ausgeführt werden.

2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Befehl ausführen**.

Sie können auch im Menü **Verbindung** auf **Befehl ausführen** klicken.

Oder

- Wenn Sie bereits verbunden sind, klicken Sie in der Symbolleiste des Fensters **Fernsteuerung** auf die Schaltfläche **Befehl ausführen**.

Nach dem Klicken auf **Befehl ausführen** wird ein Menü mit den folgenden Befehlen angezeigt:

| Befehl | Hinweis |
|------------------|---|
| Abmelden | |
| Neu starten | |
| Herunterfahren | |
| Computer sperren | Sie können nur Host-Computer mit einem Betriebssystem ab Windows NT (2000, XP, 2003, 2008, Vista und 7) sperren. |
| Wake on LAN | Mit dem Befehl Wake on LAN können Sie die ausgewählten Host-Computer starten, deren Wake on LAN-MAC-Adresse auf der Registerkarte Verbindung des Fensters Verbindungseigenschaften angegeben ist. |
| | Hinweis Sie können diesen Befehl nur für Host-Computer verwenden, die diese Funktion unterstützen. |

Siehe auch

[Guest-Zugriffssicherheit](#)

2.7 Ausführen von Remote Management-Aufgaben

Sofern die Einstellungen der **Guest-Zugriffssicherheit** auf dem Host dies zulassen, kann der Guest den Host über **Remote Management** steuern.


Auf dem Host-Computer ist der Zugriff auf **Laufwerke**, **Ereignis-Viewer**, **Task-Manager**, **Registrierung**, **Dienste**, **Freigabeordner**, **Bestand**, **Befehlskonsole**, **Systemsteuerung** und **Lokale Benutzer und Gruppen** möglich.

Der Fensterbereich **Netop-Sitzungen** erlaubt den Zugriff auf die grundlegenden Fernsteuerungssitzungstypen **Fernsteuerung**, **Dateiübertragung**, **Chat** und **Audio-Video-Chat**, die Sie verwenden können, während Sie den Host fernsteuern.

Weitere externe Programme können in eigenen Fensterbereichen installiert werden. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Externe Programme integrieren**. Im ersten Schritt fügen Sie einen eigenen Fensterbereich hinzu, im zweiten Schritt Verknüpfungen zu wichtigen Programmen.

2 Verwalten von Hosts

So starten Sie eine Remote Management-Sitzung mit einem Host:

1. Wählen Sie auf einer der Registerkarten im **Guest**-Fenster den Host-Computer aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, um eine Remote Management-Sitzung durchzuführen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche  **Remote Management** in der Symbolleiste, um eine Remote Management-Sitzung auf dem ausgewählten Host zu starten.


Als Alternative können Sie auch im Menü **Verbindung** auf **Remote Management** klicken.

Das Fenster **Remote Management** wird angezeigt.

Auf dem Host-Computer wird nichts angezeigt.

2.7.1 Bereich "Verwaltung"

Wenn Sie eine Remote Management-Sitzung mit einem Host starten, wird das Fenster **Remote Management** angezeigt. Auf der linken Seite des Fensters **Remote Management** befindet sich ein in drei oder mehr Abschnitte gegliederter Bereich mit den verfügbaren Verwaltungstools.



Verwaltung

Der erste Abschnitt enthält die Tools für die **Verwaltung**. Sie können auch über das Menü **Verwaltung** auf diese Tools zugreifen. Dieses Menü wird in der Menüleiste von Netop Remote Management angezeigt, wenn Sie eine Remote Management-Sitzung starten.

Weitere Informationen zu den einzelnen Tools finden Sie im jeweiligen Hilfethema.

Netop-Sitzungen

Der zweite Abschnitt enthält Befehle für **Netop-Sitzungen**. Eine kurze Beschreibung der Befehle finden Sie unter [Netop-Sitzungen](#).

Details

Im dritten Abschnitt werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Die Host-ID
- Die ID oder die MAC-Adresse des Host-Computers
- Das Guest-Kommunikationsprofil
- Das Symbol und der Name für den Verschlüsselungstyp
- Das auf dem Host-Computer ausgeführte Betriebssystem
- Die Dauer der Remote Management-Sitzung im folgenden Format: HH:MM:SS

2 Verwalten von Hosts

2.7.2 Laufwerke

Klicken Sie im Bereich **Verwaltung** auf die Schaltfläche **Laufwerke**, um die verfügbaren Laufwerke des Host-Computers und deren Eigenschaften anzuzeigen.

Mit der Funktion **Laufwerke** können Sie den verfügbaren Festplattenspeicher auf einem ferngesteuerten Computer überprüfen.

Im Menü **Laufwerke** und im Kontextmenü des Datenbereichs stehen verschiedene Anzeigeeoptionen zur Verfügung.

2.7.3 Ereignis-Viewer

Klicken Sie im Bereich **Verwaltung** auf die Schaltfläche **Ereignis-Viewer**, um die Windows-Ereignisprotokolle des Host-Computers anzuzeigen.

Mit dem **Ereignis-Viewer** können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

- Anzeigen und Ändern von Protokolleigenschaften
- Anzeigen der Eigenschaften eines Ereigniseintrags und Kopieren der Informationen in die Zwischenablage
- Löschen von Protokollen
- Speichern eines Protokolls auf dem Guest- oder Host-Computer
- Öffnen eines gespeicherten Protokolls zur Überprüfung auf dem Guest- oder Host-Computer

Hinweis

Ereignisse werden nur in Windows NT und neueren Versionen (2000, XP, 2003, 2008, Vista und 7) protokolliert. Daher ist der Befehl **Ereignis-Viewer** nur dann verfügbar, wenn eines dieser Betriebssysteme auf dem Host-Computer installiert ist.

Die Informationen werden im **Ereignis-Viewer** wie in der Windows-Ereignisanzeige in drei Kategorien angezeigt: **Anwendung**, **Sicherheit** und **System**.

Auf der vierten Registerkarte **Datei** kann ein gespeichertes Ereignisprotokoll angezeigt werden.

2 Verwalten von Hosts

Im **Ereignis-Viewer**-Menü und im Kontextmenü, das sich nach einem Klick mit der rechten Maustaste im Datenbereich öffnet, sind folgende Befehle verfügbar:

| Befehl | Beschreibung |
|------------------------|--|
| Öffnen | Ein zuvor mit dem Befehl Speichern gespeichertes Ereignisprotokoll wird geöffnet. Ereignisprotokolldateien verfügen über die Dateinamenserweiterung ".evt". |
| | Hinweis Durch das Öffnen eines gespeicherten Ereignisprotokolls wird der vorherige Inhalt der Registerkarte Datei überschrieben. |
| Speichern | Das Ereignisprotokoll wird als Datei am angegebenen Speicherort gespeichert. Die Datei muss mit der Dateinamenserweiterung ".evt" gespeichert werden. |
| Löschen | Der Inhalt der Kategorien "Anwendung", "Sicherheit" und "System" des Windows-Ereignisprotokolls wird gelöscht. Sie können die Informationen vor dem Löschen des Protokolls in einer Protokolldatei speichern, um sie später zu überprüfen. Die Datei muss mit der Dateinamenserweiterung ".evt" gespeichert werden. |
| Aktualisieren | Neue Informationen werden vom Host-Computer abgerufen, um die Anzeige zu aktualisieren. |
| Protokolleigenschaften | Das Fenster mit den Protokolleigenschaften wird angezeigt. Sie können hier die Protokollgröße und Filtereigenschaften ändern. |
| Ereigniseigenschaften | Die Eigenschaften des ausgewählten Ereignisses werden angezeigt. Mit der Aufwärts- und der Abwärtspeilschaltfläche können Sie durch die Ereignisliste blättern. Mit der Schaltfläche Kopieren können Sie die Eigenschaften des ausgewählten Eintrags in die Zwischenablage kopieren. |

2.7.4 Task-Manager

Klicken Sie im Bereich **Verwaltung** auf **Task Manager**, um sich eine Liste der Anwendungen und Prozesse anzeigen zu lassen, die derzeit auf dem Host-Computer ausgeführt werden.

Das Tool **Task Manager** funktioniert wie der **Windows Task-Manager**, nur eben auf einem ferngesteuerten Computer. Mit diesem Tool können Sie Anwendungen anzeigen und steuern, Prozesse beenden, die Systemleistung beobachten und Prozess-Threads überwachen.

2 Verwalten von Hosts

2.7.5 Registrierung

Klicken Sie im Bereich **Verwaltung** auf **Registrierung**, um auf dem Host-Computer die Windows-Registrierung zu öffnen.

Das Tool **Registrierung** funktioniert wie der **Windows-Registrierungseditor**, nur eben auf einem ferngesteuerten Computer.

Die Windows-Registrierung

In der Windows-Registrierung wird die Konfiguration des Windows-Betriebssystems in einer strukturierten Datenbank gespeichert. Die Registrierung wird beim Installieren von Windows auf dem Computer erstellt und automatisch geändert, sobald Anwendungen installiert und verwendet werden und wenn Benutzer persönliche Einstellungen erstellen bzw. ändern. Gehen Sie beim Bearbeiten der Registrierungseinstellungen umsichtig vor, da fehlerhafte Einträge zu Funktionsstörungen des Computers führen können.

In der Hilfe des Windows-Registrierungseditors finden Sie ausführliche Informationen zur Bearbeitung der Registrierungseinträge.

2.7.6 Dienste

Klicken Sie im Bereich **Verwaltung** auf **Dienste**, um sich eine Liste der Dienste anzeigen zu lassen, die auf dem Host-Computer laufen. *Dienste* sind Programme, die im Hintergrund ausgeführt und auf dem Desktop nicht angezeigt werden. Sie unterstützen Funktionen des Betriebssystems oder der Anwendungen.

Mit dem Tool **Dienste** können Sie Dienste des Host-Computers starten, stoppen, unterbrechen, fortsetzen und neu starten. Außerdem können Sie Dienste hinzufügen und entfernen sowie deren Eigenschaften ändern.

Hinweis

Dienste können nur auf Computern unter Windows NT oder höher (NT, 2000, XP, 2003, 2008, Vista und 7) verwaltet werden. Daher ist der Befehl **Dienste** nur aktiviert, wenn der Host-Computer unter Windows NT oder höher ausgeführt wird.


Im Menü **Dienste** und im Kontextmenü, das sich nach einem Klick mit der rechten Maustaste im Datenbereich öffnet, sind folgende Befehle verfügbar:

| | |
|---------------|---|
| Hinzufügen... | Fügt auf dem Host-Computer einen Dienst hinzu. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. |
| Entfernen | Löscht einen Dienst. Wenn der Datensatz eines Dienstes gelöscht wird, ändern sich der Status und der Starttyp des Dienstes in "Angehalten" und "Deaktiviert". Der Datensatz wird entfernt, wenn die Anwendung, die den Dienst verwendet, beendet wird. Hinweis Das Löschen eines Dienst -Datensatzes und Entfernen des Dienstes wirkt sich auch auf abhängige Dienste aus. Abhängigkeiten werden in der Registerkarte Abhängigkeiten des Dialogfeldes Eigenschaften angezeigt: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Eigenschaften . |

2 Verwalten von Hosts

| | |
|---------------|--|
| Neu starten | <p>Hält den Dienst an und startet ihn neu.</p> <hr/> <p>Hinweis</p> <p>Das Anhalten, Unterbrechen oder Neustarten eines Dienstes kann sich auch auf abhängige Dienste auswirken. Abhängigkeiten werden in der Registerkarte Abhängigkeiten des Dialogfeldes Eigenschaften angezeigt: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Eigenschaften.</p> |
| Aktualisieren | <p>Abrufen neuer Informationen vom Host-Computer, um die Anzeige zu aktualisieren.</p> |
| Eigenschaften | <p>Zeigt die Eigenschaften des Dienstes auf drei Registerkarten an.</p> <hr/> <p>Hinweis</p> <p>Nehmen Sie nur dann Änderungen an den Eigenschaften des Dienstes vor, wenn Sie mit diesem Vorgang vertraut sind. Notieren Sie sich die Änderungen, um Eigenschaften wiederherstellen zu können, wenn Änderungen zu einem unerwarteten Verhalten führen.</p> <hr/> <p>☐ Registerkarte "Allgemein"</p> <p>Mit dem Feld Starttyp können Sie festlegen, wie der Dienst gestartet wird.</p> <hr/> <p>Hinweis</p> <p>Wenn Sie den Starttyp auf "Deaktiviert" setzen, ändert ein bereits gestarteter oder unterbrochener Dienst seinen Status nicht. Der Dienst kann jedoch nicht mehr gestartet werden, nachdem er angehalten wurde.</p> <hr/> <p>Mit den Schaltflächen Starten, Anhalten, Unterbrechen und Fortsetzen kann der Dienst gesteuert werden.</p> <p>Das Feld Startparameter wird aktiviert, wenn ein Dienst "Angehalten" wird. Geben Sie alle Parameter an, die beim Starten des Dienstes verwendet werden sollen.</p> <hr/> <p>Hinweis</p> <p>Startparameter werden nicht gespeichert. Ein umgekehrter Schrägstrich (\) wird als ESCAPE-Zeichen interpretiert. Geben Sie für jeden umgekehrten Schrägstrich in einem Parameter zwei umgekehrte Schrägstriche an.</p> <hr/> <p>☐ Registerkarte "Anmelden"</p> <p>Mit den Optionen unter Anmelden als können Sie festlegen, wie sich ein Dienst über ein anderes Konto anmelden kann.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie Lokales Systemkonto, um den Dienst als lokales Systemkonto anzumelden, das umfassende Berechtigungen |

2 Verwalten von Hosts

| | |
|--|---|
| | <p>am Host-Computer, aber keine Berechtigungen für andere Computer erhält (normalerweise die Standardeinstellung).</p> <ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie Dieses Konto, um den Dienst als speziellen Benutzer anzumelden, und geben Sie die Anmeldeinformationen des Benutzers in die Felder ein. <p>Um festzulegen, dass der ausgewählte Host-Computer-Dienst das lokale Dienstkonto verwenden soll, geben Sie <code>NT AUTHORITY\LocalService</code> ein. Um festzulegen, dass der Dienst das Netzwerkdienstkonto verwenden soll, geben Sie <code>NT AUTHORITY\NetworkService</code> ein. Sie brauchen für diese Konten kein Kennwort einzugeben, da sie über integrierte Kennwörter verfügen.</p> <p> Registerkarte "Abhängigkeiten"</p> <p>Zeigt Abhängigkeiten und abhängige Dienste an. Sie können auf dieser Registerkarte keine Abhängigkeiten ändern.</p> |
|--|---|

2.7.7 Freigabeordner

Klicken Sie im Bereich **Verwaltung** auf **Freigabeordner**, um die freigegebenen Ressourcen des Host-Computers anzuzeigen und zu verwalten. Außerdem können Sie Sitzungen anzeigen und trennen, in denen freigegebene Ressourcen und Dateien verwendet werden.

Freigaben (Registerkarte)

Die Namen spezieller Freigaben enden in der Regel auf "\$". Sie werden vom Betriebssystem automatisch als versteckte Ressourcen für Verwaltungs- und Systemzwecke erstellt.

Spezielle Freigaben sollten weder gelöscht noch geändert werden. Sie werden sonst möglicherweise wiederhergestellt, wenn der Server-Dienst gestoppt und neu gestartet bzw. der Computer neu gestartet wird.

Diese speziellen Freigaben werden ggf. auf der Registerkarte **Freigaben** angezeigt:

2 Verwalten von Hosts

| | |
|------------------------|--|
| <Laufwerksbuchstabe>\$ | Ermöglicht Guests die Verbindung mit dem Stammverzeichnis eines Laufwerks. |
| ADMIN\$ | Ermöglicht die Remote-Verwaltung eines Computers. Der Pfad dieser Freigabe ist immer der Pfad zum Stammverzeichnis des Systems. |
| IPC\$ | Ermöglicht die Kommunikation zwischen Programmen durch benannte Pipes. IPC\$ wird während der Remote-Verwaltung eines Computers und beim Anzeigen der freigegebenen Ressourcen eines Computers verwendet und kann nicht gelöscht werden. |
| NETLOGON | Ist bei Domänencontrollern erforderlich. Das Entfernen führt zur Beeinträchtigung von Funktionen auf Domänen-Client-Computern. |
| SYSVOL | Ist bei Domänencontrollern erforderlich. Das Entfernen führt zur Beeinträchtigung von Funktionen auf Domänen-Client-Computern. |
| PRINT\$ | Wird bei der Remote-Verwaltung von Druckern verwendet. |
| FAX\$ | Ein Server-Ordner, der beim Faxversand von Clients verwendet wird. Dort werden temporäre Faxdateien und Faxdeckblätter gespeichert. |

2.7.8 Bestand

Klicken Sie im Bereich **Verwaltung** auf **Bestand**, wenn Sie einen Überblick über die Hardware und Software des Host-Computers erhalten möchten.

2.7.9 Befehlskonsole

Klicken Sie im Bereich **Verwaltung** auf **Befehlskonsole**, um auf dem Host-Computer ein Fenster zur Eingabe von Befehlen zu öffnen. Dies entspricht dem Klicken auf **Ausführen** im Windows-Menü **Start** und dem anschließenden Eingeben des Befehls `cmd`, jedoch wird das Befehlsfenster auf dem *Host-Computer* und nicht auf dem Guest angezeigt.

Sie müssen für den Zugriff auf das Befehlsfenster auf dem Host-Computer gültige Anmeldeinformationen (Benutzername, Kennwort und Domäne) eingeben.

2.7.10 Systemsteuerung

Klicken Sie im Bereich **Verwaltung** auf **Systemsteuerung**, um den Status des Host-Computers zu steuern.

Systemsteuerung bietet folgende Funktionen:

- Sperren des Computers (nur Windows NT, 2000, XP, 2003, 2008, Vista und 7)
- Abmelden des Benutzers
- Neustarten des Computers

2 Verwalten von Hosts

- Herunterfahren des Computers

Bevor eine dieser Aktionen durchgeführt wird, können Sie entscheiden, ob der Benutzer durch eine Meldung gewarnt werden soll, z. B.:

Eine Aktualisierung des Computers steht bevor. Sie werden in einigen Minuten abgemeldet. Speichern Sie Ihre Arbeit, und schließen Sie alle geöffneten Programme.

Im Bereich **Optionen** legen Sie fest, ob der Benutzer gewarnt werden soll. Sie können auch angeben, wie viele Sekunden zwischen der Warnung und der Ausführung der Aktion liegen sollen, die unter **Durchzuführende Aktion** ausgewählt ist.

| | |
|---|--|
| Abbruch durch Benutzer zulassen | Normalerweise kann ein Befehl der Systemsteuerung nicht abgebrochen werden. Durch diese Option wird jedoch die Schaltfläche Abbrechen im Dialogfeld aktiviert, und der Benutzer kann den Befehl abbrechen. |
| Offene Programme schließen, ohne Daten zu speichern | Normalerweise werden die Daten gespeichert, bevor der gewählte Befehl der Systemsteuerung ausgeführt wird. Wählen Sie diese Option, um alle geöffneten Programme ohne Speichern der Daten zu beenden. |

2.7.11 Lokale Benutzer und Gruppen

Klicken Sie im Bereich **Verwaltung** auf **Lokale Benutzer und Gruppen**, wenn Sie die Benutzer und Gruppen auf dem Host-Computer verwalten möchten.

Sie können im Dialogfeld **Lokale Benutzer und Gruppen** die folgenden Aufgaben durchführen:

- Hinzufügen neuer Benutzer und Gruppen
- Anzeigen und Bearbeiten der Eigenschaften vorhandener Benutzer und Gruppen
- Einrichten von Benutzerkennwörtern
- Umbenennen oder Löschen von Benutzern und Gruppen

Registerkarte "Benutzer"

Die Registerkarte **Benutzer** enthält eine Liste aller Benutzer des Host-Computers.

Im Kontextmenü der Liste sind die folgenden Befehle verfügbar:

| | |
|--------------------|---|
| Neuer Benutzer | Klicken Sie auf diesen Befehl, wenn Sie einen neuen Benutzer hinzufügen möchten. Geben Sie dann im Dialogfeld Neuer Benutzer die entsprechenden Informationen ein, und aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Kennwort- und Kontooptionen. Klicken Sie danach auf Erstellen und auf Schließen . |
| Kennwort festlegen | Klicken Sie auf diesen Befehl, wenn Sie das Kennwort des ausgewählten Benutzers ändern möchten. |

2 Verwalten von Hosts

| | |
|------------------|---|
| Löschen | Mit diesem Befehl können Sie den ausgewählten Benutzer löschen. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Wenn Sie ein Benutzerkonto löschen möchten, sollten Sie es zunächst deaktivieren. Vergewissern Sie sich anschließend, dass die Deaktivierung nicht zu Problemen führt, und löschen Sie erst dann das Konto. Um das Konto zu deaktivieren, wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften die Option Konto ist deaktiviert aus. Gelöschte Benutzerkonten können nicht wiederhergestellt werden. Die vordefinierten Konten Administrator und Guest können nicht gelöscht werden.</p> |
| Umbenennen | Mit diesem Befehl können Sie den ausgewählten Benutzer umbenennen. Geben Sie dann den neuen Namen ein, und drücken Sie zum Speichern die Eingabetaste. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Da die Sicherheitskennung nicht geändert wird, bleiben alle Eigenschaften (Beschreibung, Kennwort, Gruppenmitgliedschaft, Umgebungsprofil, Berechtigungen usw.) eines umbenannten Benutzerkontos erhalten. Benutzernamen müssen auf dem jeweiligen Computer eindeutig sein. Sie können bis zu 20 Zeichen enthalten. Die folgenden Zeichen sind nicht zulässig: " / \ [] : ; = , + * ? < >. Benutzernamen dürfen nicht ausschließlich aus Punkten (.) oder Leerzeichen bestehen.</p> |
| Aktualisieren F5 | Mit diesem Befehl können Sie neue Daten vom Host-Computer abrufen und die Anzeige auf der Registerkarte aktualisieren. |
| Eigenschaften | Klicken Sie auf diesen Befehl, wenn Sie die Eigenschaften des ausgewählten Benutzers anzeigen oder ändern möchten. |
| | <p>Die mit dem Befehl Neuer Benutzer erstellten Benutzer müssen zu einer Gruppe hinzugefügt werden. Dies wird auf der Registerkarte Mitglied von des Dialogfelds vorgenommen.</p> <p>Hinweis</p> <p>Die zur Gruppe Administrators hinzugefügten Benutzer erhalten uneingeschränkten Zugriff.</p> |

☐ Registerkarte "Gruppen"

Die Registerkarte **Gruppen** enthält eine Liste aller Gruppen auf dem Host-Computer.

Im Kontextmenü der Liste sind die folgenden Befehle verfügbar:

| | |
|-------------|--|
| Neue Gruppe | <p>Klicken Sie auf diesen Befehl, wenn Sie eine neue Gruppe hinzufügen möchten.</p> <p>Geben Sie dann im Dialogfeld Neue Gruppe die entsprechenden Informationen ein. Wenn Sie der Gruppe Benutzer hinzufügen</p> |
|-------------|--|

2 Verwalten von Hosts

| | |
|------------------|---|
| | <p>möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Klicken Sie danach auf Erstellen und auf Schließen.</p> |
| | <p>Hinweis</p> <p>Gruppennamen müssen auf dem jeweiligen Computer eindeutig sein. Sie können bis zu 256 Zeichen enthalten. Die folgenden Zeichen sind nicht zulässig: " / \ [] : ; = , + * ? < > .</p> <p>Gruppennamen dürfen nicht ausschließlich aus Punkten (.) oder Leerzeichen bestehen.</p> |
| Löschen | <p>Mit diesem Befehl können Sie die ausgewählte Gruppe löschen.</p> |
| | <p>Hinweise</p> <p>Die folgenden vordefinierten Gruppen können nicht gelöscht werden: Administrators, Backup Operators, Power Users, Users, Guests, Replicator.</p> <p>Gelöschte Gruppen können nicht wiederhergestellt werden.</p> <p>Wenn Sie eine Gruppe löschen, werden ihre Mitglieder (Benutzerkonten und globale Gruppen) nicht vom Computer entfernt.</p> <p>Wenn Sie eine Gruppe löschen und danach eine Gruppe mit dem gleichen Namen erstellen, müssen Sie der neuen Gruppe neue Berechtigungen zuweisen. Die Berechtigungen der gelöschten Gruppe werden nicht automatisch übernommen.</p> |
| Umbenennen | <p>Mit diesem Befehl können Sie die ausgewählte Gruppe umbenennen. Geben Sie dann den neuen Namen ein, und drücken Sie zum Speichern die Eingabetaste.</p> |
| | <p>Hinweis</p> <p>Da die Sicherheitskennung nicht geändert wird, bleiben alle Eigenschaften (z. B. Beschreibung und Mitglieder) einer umbenannten Gruppe erhalten. Gruppennamen müssen auf dem jeweiligen Computer eindeutig sein. Sie können bis zu 20 Zeichen enthalten. Die folgenden Zeichen sind nicht zulässig: " / \ [] : ; = , + * ? < > . Gruppennamen dürfen nicht ausschließlich aus Punkten (.) oder Leerzeichen bestehen.</p> |
| Aktualisieren F5 | <p>Mit diesem Befehl können Sie neue Daten vom Host-Computer abrufen und die Anzeige auf der Registerkarte aktualisieren.</p> |
| Eigenschaften | <p>Klicken Sie auf diesen Befehl, wenn Sie in der ausgewählten Gruppe Benutzer hinzufügen oder entfernen möchten.</p> |

2 Verwalten von Hosts

2.7.12 Integrieren von externen Anwendungen

Wenn Sie in Verbindung mit dem Remote Management häufig bestimmte Anwendungen verwenden, können Sie links im Fenster **Remote Management** einen eigenen Bereich erstellen und dort Befehle zum Ausführen dieser Anwendungen hinzufügen.

Der benutzerdefinierte Bereich wird dann links im Fenster **Remote Management** unter dem Bereich **Verwaltung** hinzugefügt (siehe Abbildung und Beschreibung im Abschnitt [Bereich "Verwaltung"](#)). Sie können im benutzerdefinierten Bereich zum Organisieren der externen Anwendungen Kategorien erstellen, wie z. B. **Dienstprogramme** oder **Tools**.

So fügen Sie eine externe Anwendung hinzu

1. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Externe Programme integrieren**.
2. Klicken Sie zum Erstellen des Bereichs auf **Bereich hinzufügen**, und geben Sie einen Namen ein (z. B. **Eigener Bereich**).

Beachten Sie, dass der Bereich erst angezeigt wird, wenn Sie mindestens ein Programm hinzufügen.
3. Wählen Sie den Bereich aus, und klicken Sie auf **Programm hinzufügen**.
4. Klicken Sie im Dialogfeld **Programm hinzufügen** auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, und wählen Sie die ausführbare Datei aus.

Das Feld **Arbeitsordner** wird automatisch aktualisiert.
5. Klicken Sie auf **OK**, um das Programm hinzuzufügen und das Dialogfeld zu schließen.

2 Verwalten von Hosts

☐ Optionale Einstellungen

Sie können nicht nur den Namen der ausführbaren Datei angeben, sondern auch optionale Einstellungen festlegen.

| | |
|---------------|---|
| Anzeigename | Geben Sie den Namen ein, der für das Programm im Bereich angezeigt wird. Wenn Sie keinen Namen eingeben, wird der Name der ausführbaren Datei angezeigt, wie z. B. "excel.exe". |
| Kurzhinweis | Geben Sie den Text ein, der angezeigt wird, wenn sich der Mauszeiger über dem Programmnamen befindet. Wenn Sie keinen Text eingeben, wird der Name der ausführbaren Datei angezeigt, wie z. B. "excel.exe". |
| Befehlszeile | Legen Sie die Parameter fest, die beim Start an das Programm übergeben werden. Die folgenden Parameter können verwendet werden: %%CN - Name des Host-Computers %%CD - Domäne des Host-Computers %%LU - Auf dem Host-Computer angemeldeter Benutzer %%LD - Auf dem Host-Computer angemeldete Domäne %%IA - IP-Adresse des Host-Computers %%MA - MAC-Adresse des Host-Computers |
| Arbeitsordner | Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Daten des Programms gespeichert werden sollen. Wenn Sie keinen Ordner auswählen, wird der Ordner mit der ausführbaren Datei verwendet. |
| Ausführen als | Legen Sie fest, wie das Programmfenster angezeigt wird: Normales Fenster, Minimiert, Maximiert, Verborgen. |

Tipp

Sie können jedes Programm integrieren, das auf dem Guest-Computer installiert ist und das über die Befehlszeile ausgeführt werden kann.

Wenn Sie die verfügbaren Befehlszeilenparameter sehen möchten, öffnen Sie das Dialogfeld mit den Programmeigenschaften, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows-Menü **Start** und danach auf **Eigenschaften** klicken.

2 Verwalten von Hosts

2.7.13 Netop-Sitzungen

Die folgenden Befehle stehen im Bereich **Netop-Sitzungen** zur Verfügung:


| | |
|------------------|--|
| Fernsteuerung | Eine Fernsteuerungssitzung mit dem verbundenen Host starten/stoppen. |
| Dateiübertragung | Eine Dateiübertragungssitzung mit dem verbundenen Host starten/stoppen. |
| Chat | Eine Chat-Sitzung mit dem verbundenen Host starten/stoppen. |
| Audio-Video-Chat | Eine Audio-Video-Chat-Sitzung mit dem verbundenen Host starten/stoppen. |
| | Hinweis Audio-Video-Chat starten ist deaktiviert, wenn nur für den Guest- oder für den Host-Computer interaktives Audio aktiviert wurde bzw. wenn der Guest eine andere Audio-Sitzung ausführt. Durch die Einstellungen für die Guest-Zugriffssicherheit auf dem Host kann verhindert werden, dass ein Guest eine Sitzung startet. |

2.8 Erstellen und Ausführen eines Skripts

Ein Skript ist eine benutzerdefinierte Befehlsstruktur, die eine Aufgabe ausführen kann (z. B. eine unbeaufsichtigte geplante Dateiübertragung).

Sie können ein Skript im Dialogfeld **Skript** als grafische Baumstruktur erstellen und bearbeiten. Folgende Elemente sind dazu verfügbar:

- **Allgemeine Einstellungen**, wie z. B. Überschreiben-/Löscheinstellungen, Fehlerbehandlungs- und Protokolldateieinstellungen usw.
- Befehle (z. B. **Warten** und **Verbinden**) zum Herstellen einer Verbindung mit einem Host
- Befehle (z. B. **Kopieren**, **Löschen**, **Synchronisieren** oder **Bestand**), die nach dem Herstellen der Verbindung auf dem Host-Computer ausgeführt werden



Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie Sie ein Skript erstellen, um eine Datei zu einem bestimmten Zeitpunkt vom Guest- auf einen Host-Computer zu kopieren.

So erstellen Sie das Skript

1. Öffnen Sie die Registerkarte **Skript**.
2. Klicken Sie im Menü **Bearbeiten** auf **Neu > Skript**, um das Dialogfeld **Skript** zu öffnen.
3. Geben Sie in das Feld **Dateiname** einen Namen für das Skript ein (z. B. "Dokument kopieren").

2 Verwalten von Hosts

Wenn Sie keine Dateinamenserweiterung eingeben, wird automatisch die Erweiterung ".dws" verwendet.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Skript öffnen** und dann auf **Ja**, um ein neues Skript zu erstellen.

Das Dialogfeld **Allgemeine Einstellungen** wird angezeigt.

5. Legen Sie im Dialogfeld **Allgemeine Einstellungen** die Einstellungen für das Skript fest. Ändern Sie beispielsweise die Einstellungen unter **Überschreiben/Löschen** oder **Protokolldatei**.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld zu schließen.

6. Geben Sie in das Feld **Kommentar** eine Anmerkung zum Skript ein. Dieser Text wird dann im Fenster **Guest** auf der Registerkarte **Skript** angezeigt.

7. Wählen Sie in der Baumstruktur im oberen Bereich des Dialogfelds das Element **Allgemeine Einstellungen** aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**. Klicken Sie im Menü auf **Warten**.

8. Wählen Sie im Dialogfeld **Warten** im Feld **Typ** den Wert **Warten bis** aus.

Legen Sie Datum und Uhrzeit des Kopiervorgangs fest, und klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld zu schließen.

Der Befehl **Warten** wird in das Skript eingefügt und in der Baumstruktur angezeigt.

9. Wählen Sie in der Baumstruktur das Element **Warten** aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**. Klicken Sie im Menü auf **Verbinden**.

Legen Sie im Dialogfeld **Verbindung mit Host** fest, wie die Verbindung mit dem Host-Computer hergestellt werden soll (verwenden Sie z. B. ein Kommunikationsprofil).

Wählen Sie das gewünschte Kommunikationsprofil aus, und geben Sie die IP-Adresse des Host-Computers sowie die Anmeldeinformationen ein.

Der Befehl **Verbinden** wird in das Skript eingefügt und in der Baumstruktur angezeigt.

10. Wählen Sie in der Baumstruktur das Element **Verbinden** aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**. Klicken Sie im Menü auf **Kopieren**.

Das Dialogfeld **Kopieren** wird angezeigt.

Geben Sie auf der Registerkarte **Allgemein** im Bereich **Guest** die Datei an, die auf den Host-Computer kopiert werden soll.

Legen Sie im Bereich "Host" den Speicherort für die kopierte Datei auf dem Host-Computer fest, und ändern Sie ggf. andere Einstellungen.

Hinweis

Die Schaltfläche "Durchsuchen" steht nicht zur Verfügung, da der Guest-Computer noch nicht mit dem Host verbunden ist.

Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld zu schließen.

11. Klicken Sie auf **Skript speichern** und danach auf **Ausführen**, um das Skript auszuführen.

12. Klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld zu schließen.

Sie haben nun ein Skript erstellt, das eine Datei zum festgelegten Zeitpunkt auf den angegebenen Host-Computer kopiert.

2 Verwalten von Hosts

Wenn Sie die Datei auf mehrere Host-Computer kopieren möchten, empfiehlt es sich, die Skriptdatei ("Dokument kopieren.dws" im Ordner "\\Anwendungsdaten\Netop\NetOp Remote Control\Guest\script\") zunächst im Windows-Editor entsprechend zu bearbeiten und dann die weiteren Änderungen im Dialogfeld **Skript** durchzuführen.

☐ Inhalt der Skriptdatei

```
;Dokument auf Host-Computer kopieren
```

```
;*****
```

```
Script
```

```
SET Copy=G_H
```

```
SET Delta=Yes
```

```
SET CrashRecovery=Yes
```

```
SET OverwriteExisting=Yes
```

```
SET OverwriteSystem=No
```

```
SET OverwriteReadOnly=No
```

```
SET OverwriteHidden=No
```

```
SET OnComError=NextHost
```

```
SET OnError=NextFile
```

```
SET AtEnd=None
```

```
SET UnloadGuest=No
```

```
SET LogAppend=No
```

```
SET Log=SCRIPT.LOG
```

```
WAIT Mode=Until 23:55:00 2009-12-24
```

```
Connect /Mode=CommProfile /Profile="LAN (TCP)" /Name="10.45.2.33" /  
LoginCredentials=Yes
```

```
COPY "C:\Dokumente und Einstellungen\user1\Desktop\Test.txt" "C:\Dokumente und  
Einstellungen\"
```

```
ConnectEnd
```

```
ScriptEnd
```

1. Kopieren Sie den Befehl **Connect** (von "Connect /Mode=" bis "ConnectEnd") für jeden Host, auf den Sie die Datei "Test.txt" kopieren möchten.
2. Speichern und schließen Sie die Datei "Dokument kopieren.dws".
3. Öffnen Sie die Datei "Dokument kopieren.dws" wieder im Dialogfeld **Skript** und geben Sie bei jedem Verbindungsbefehl die IP-Adresse und die Anmeldeinformationen für einen der Host-Computer ein, auf die Sie die Datei kopieren möchten.
4. Speichern Sie das Skript.

Das von Ihnen erstellte Skript kopiert die Datei "Test.txt" zum festgelegten Zeitpunkt auf

2 Verwalten von Hosts

die angegebenen Host-Computer.

Hinweis

Auf dem Guest-Computer befinden sich mehrere komplexere Beispielskripts, die Sie als Anschauungsbeispiele verwenden können. Auf der Registerkarte **Skript** sind die Datei "example1.dws" und "example2.dws" zu finden. Sie können die Dateien im Windows-Editor öffnen und ihren Inhalt überprüfen.

Nachdem das Skript ausgeführt wurde, können Sie in der Skriptprotokolldatei (\Anwendungsdaten\Netop\NetOp Remote Control\Guest\) überprüfen, ob dabei Probleme aufgetreten sind.

Siehe auch

[Skript](#)

[Allgemeine Einstellungen](#)

2.9 Verwenden von Intel vPro in Netop Remote Control

Der Netop Remote Control Guest ermöglicht den Zugriff auf die Intel vPro-Funktion (manchmal auch als IAMT [Intel Active Management Technology] bezeichnet), welche Ihre Möglichkeiten in Hinsicht auf das Remote Management von Unternehmensrechnern verbessert.

Der Guest kann auch bei ausgeschaltetem Computer auf vPro zugreifen, solange der Computer mit einer Stromleitung und einem Netzwerk verbunden ist.

Hinweis

Aufgrund einer Einschränkung in Intel vPro ist es nicht möglich, eine Verbindung mit Intel vPro auf dem Computer herzustellen, der auch vom Guest verwendet wird.

Der Intel Setup and Configuration Service (SCS) bietet Tools zum zentralen Einrichten und Konfigurieren von AMT-Geräten. SCS dient als Server für vPro und wird auch als Bereitstellungsserver bezeichnet.

Je nachdem, welche Berechtigungen der Benutzer hat, ist es wichtig, dass der Guest Zugriff auf folgende SCS-Bereiche bei der Verwendung der vPro-Konsole gewährt:

2 Verwalten von Hosts

| Bereich | Kommentare |
|--------------------------|---|
| Allgemeine Informationen | Obligatorisch |
| EventLogViewer | Wenn der Benutzer Zugriff auf diesen Bereich hat, wird die Registerkarte Ereignisverwaltung angezeigt, während die Schaltflächen Alle entfernen und Filter und Abonnements deaktiviert sind. Daher kann der Benutzer keine Änderungen vornehmen. |
| Ereignisverwaltung | Wenn der Benutzer Zugriff auf diesen Bereich hat, sind die Registerkarte Ereignisverwaltung und alle anderen Schaltflächen aktiviert. Daher kann der Benutzer Änderungen vornehmen. |
| Fernsteuerung | Wenn der Benutzer Zugriff auf diesen Bereich hat, ist die Registerkarte Fernsteuerung aktiviert, und der Benutzer kann Fernsteuerungsbefehle ausführen. |
| Umleitungsschnittstelle | Wenn der Benutzer Zugriff auf diesen Bereich hat, kann er serielle-/IDE-Umleitungsbefehle über die Registerkarte Fernsteuerung ausführen. |

Wenn der Benutzer weder auf die Registerkarte **Ereignisverwaltung** noch auf die Registerkarte **Fernsteuerung** zugreifen kann, wird das Meldungsfeld "Authentifizierung fehlgeschlagen" angezeigt. Dies bedeutet, dass entweder der **Benutzer** oder das **Kennwort** falsch ist oder dass es keine passenden Zugriffsrechte für den betreffenden Benutzer gibt.

Hinweis

Obwohl die Computer über die Intel vPro-Technologie verfügen, sind die AMT-Geräte erst dann einsatzbereit, wenn sie im vPro-BIOS aktiviert wurden (wird auch als Bereitstellung bezeichnet).

Intel vPro ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Den Remote-Zugriff auf die BIOS-Einstellungen des verwalteten Computers.
- Das Fernbooten des verwalteten Computers über ein Diskettenlaufwerk- oder CD-ROM-Image, das sich auf dem Verwaltungscomputer befindet.
- Abrufen und Anzeigen der Hardware-Protokolldatei des verwalteten Computers.

2.9.1 Anmelden bei der vPro-Konsole

Die Registerkarte **Intel vPro** wird unten auf der Registerkarte **Quick Connect** nach der Registerkarte **Windows-Netzwerk** angezeigt. Wenn der Guest gestartet wird, ist der Bereich **Intel vPro** leer.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich **Intel vPro**, um ein Kontextmenü mit den folgenden Befehlen anzuzeigen:

2 Verwalten von Hosts

| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| IP-Bereich für Computer suchen, auf denen Intel vPro aktiviert ist. | <p>Wählen Sie diesen Befehl, um in Ihrem Netzwerk nach Computern zu suchen, auf denen Intel vPro aktiviert ist. Sie können eine bekannte IP-Adresse oder einen IP-Bereich für die Suche eingeben.</p> <p>Die bei der Suche gefundenen Computer werden im Bereich Intel vPro angezeigt (nach IP-Adresse sortiert). Siehe Bild oben.</p> <p>Hinweis Sie können auch die Registerkarte Bestand des Guest verwenden (Übersicht – Intel vPro-Status), um in Ihrem Netzwerk Computer zu finden, auf denen Intel vPro aktiviert ist.</p> |
| Computer, auf denen Intel vPro aktiviert ist, von SCS abrufen | <p>Wählen Sie diesen Befehl, oder klicken Sie auf der Registerkarte Quick Connect auf die Schaltfläche Durchsuchen, um Computer von Intel SCS abzurufen, auf denen Intel vPro aktiviert ist. Sie müssen eine neue SCS Webservice-URL eingeben.</p> <p>Hinweis Wenn Sie die URL des SCS-Web-Service nicht immer wieder eingeben möchten, öffnen Sie die Registerkarte Extras > Programmoptionen > Intel vPro. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbinden mit SCS, und geben Sie im Feld darunter die URL des SCS-Web-Service ein.</p> <p>Dadurch wird die Adresse im System gespeichert. Wenn Sie nun den Befehl Computer, auf denen Intel vPro aktiviert ist, von SCS abrufen wählen, werden Sie nicht mehr zur Eingabe der Adresse aufgefordert.</p> |

2 Verwalten von Hosts

Wenn Sie in Ihrem Netzwerk einen oder mehrere Computer gefunden haben, auf denen vPro aktiviert ist, wird das obige Menü um folgende Befehle erweitert:

| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| Intel vPro-Konsole öffnen | Klicken Sie im Bereich Intel vPro mit der rechten Maustaste auf einen Computer in der Liste, und wählen Sie diesen Befehl, um die vPro-Konsole zu öffnen, in der Sie den ausgewählten Computer verwalten können. Zum Anmelden sind ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich. |
| Intel vPro-Webschnittstelle öffnen | Klicken Sie im Bereich Intel vPro mit der rechten Maustaste auf einen Computer in der Liste, und wählen Sie diesen Befehl, um die Webseite Intel vPro Active Management Technology (http) zu besuchen, auf der Sie den ausgewählten Computer verwalten können. Bei der Anmeldung auf der Webseite müssen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben. |
| Intel vPro-Webschnittstelle öffnen (sicher) | Wie oben, jedoch wird eine sichere Verbindung verwendet (https). |
| Zum Telefonbuch hinzufügen | Klicken Sie im Bereich Intel vPro mit der rechten Maustaste auf einen Computer (IP-Adresse), und wählen Sie diesen Befehl, um die Adresse Ihrem Telefonbuch hinzuzufügen. Hinweis Sie können Ihrem Telefonbuch auch Intel vPro-Einträge hinzufügen, indem Sie auf die Registerkarte Telefonbuch klicken. |
| Löschen | Klicken Sie im Bereich Intel vPro mit der rechten Maustaste auf einen Computer, und wählen Sie diesen Befehl, um den Computer aus der Liste zu entfernen. |
| Alle löschen | Klicken Sie im Bereich Intel vPro mit der rechten Maustaste, und wählen Sie diesen Befehl, um alle Computer aus der Liste im Bereich Intel vPro zu entfernen. |

So melden Sie sich bei der vPro-Konsole an:

1. Klicken Sie im Bereich **Intel vPro** mit der rechten Maustaste auf einen Computer, und wählen Sie **Intel vPro-Konsole öffnen**.
2. Klicken Sie im Fenster **Netop vPro-Konsolenanmeldung** auf der Registerkarte **Anmeldeinformationen** auf "Authentifizierungsmethode":
 - **Digest-Authentifizierung**
 - **Kerberos-Authentifizierung**

Wenn Sie **Digest-Authentifizierung** wählen, geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort ein.

2 Verwalten von Hosts

Wenn Sie möchten, können Sie auch das Kontrollkästchen **Sichere Verbindung über TLS erzwingen** aktivieren. In der Regel wird die Transport Layer Security (TLS) automatisch erkannt und verwendet, wenn sie verfügbar ist. Wenn Sie jedoch dieses Kontrollkästchen aktivieren, verwendet die **vPro-Konsole** für die Anmeldung beim AMT-Gerät nur sichere Verbindungen. Wenn das AMT-Gerät so konfiguriert ist, dass kein TLS verwendet wird, erhalten Sie eine Fehlermeldung, und die Verbindung wird nicht hergestellt.

Wenn Sie die **Kerberos-Authentifizierung** wählen, sieht die Registerkarte etwas anders aus. Sie können dann für die Anmeldung beim AMT-Gerät entweder ein aktuelles Windows-Benutzerkonto oder ein anderes Benutzerkonto (Benutzer, Kennwort, Domäne) verwenden.

Neben dem Kontrollkästchen **Sichere Verbindung über TLS erzwingen** wird auch das Kontrollkästchen **Mit aktuellem Windows-Konto anmelden** angezeigt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Daher sind die Felder **Benutzername**, **Kennwort** und **Domäne** deaktiviert. Es werden die Berechtigungen des aktuellen Windows-Benutzers verwendet.

Hinweis

Wenn die Kerberos-Authentifizierung verwendet wird, muss die Konsole mit dem Host verbunden sein, der den FQDN-Namen (vollqualifizierter Domänenname) verwendet. Beim Herstellen einer Verbindung mit einem AMT-Gerät über die zugehörige IP-Adresse ist es beispielsweise nicht möglich, die Kerberos-Authentifizierung auszuführen.

3. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Sichere Verbindung über TLS erzwingen** aktivieren und das AMT-Gerät für die gegenseitige TLS-Authentifizierung konfiguriert wurde, ist zum Herstellen der TLS-Verbindung kein Client-Zertifikat erforderlich.

Klicken Sie auf die Registerkarte **Zertifikat**, und geben Sie das zu verwendende Zertifikat an, indem Sie zuerst in der Liste **Speicherort** auf **Persönlicher Zertifikatspeicher** oder auf **Datei** klicken und anschließend im Kombinationsfeld **Zertifikat** das Zertifikat auswählen.


4. Klicken Sie auf **Anmelden**, um sich bei der **vPro-Konsole** anzumelden.

Nach der Anmeldung wird das Fenster **vPro-Konsole** angezeigt.

2 Verwalten von Hosts

2.9.2 vPro-Konsole

Das Fenster **vPro-Konsole** hat im oberen Bereich eine Symbolleiste und zwei Registerkarten: die Registerkarte **Ereignisverwaltung**, auf der Sie das **Intel vPro-Ereignisprotokoll** für den verwalteten Computer abrufen und anzeigen können, und die Registerkarte **Fernsteuerung**, über die Sie auf das BIOS des Computers zugreifen, von einem Diskettenlaufwerk- oder CD-ROM-Image starten und den Stromversorgungszustand des Computers fernverwalten können.



☐ Ereignisverwaltung (Registerkarte)

Auf der Registerkarte **Ereignisverwaltung** wird das **Intel vPro-Ereignisprotokoll** für die verwalteten Computer angezeigt. Die Ereignisse werden im Bereich **Intel vPro-Ereignisprotokoll** einschließlich der Informationen über Schweregrad, Zeit und Komponente zusammen mit einer Beschreibung angezeigt. Durch das Auswählen eines Ereignisses im Fensterbereich werden weitere Details über das Ereignis unter dem Fensterbereich angezeigt.

In der oberen rechten Ecke des Fensters **vPro-Konsole** wird eine Sicherheitsanzeige, ein Schloss-Symbol, angezeigt. Ein abgesperrtes Schloss zeigt an, dass eine sichere Verbindung verwendet wird, während ein geöffnetes Schloss anzeigt, dass eine unsichere Verbindung verwendet wird. In der oberen rechten Ecke sehen Sie eine Anzeige für die Netzwerkaktivität, die in Form einer Blume dargestellt wird. Dieses Symbol zeigt an, dass die vPro-Konsole auf eine Antwort vom Remote-AMT-Gerät wartet.

Oben im Fenster **vPro-Konsole** finden Sie eine Symbolleiste mit Tools, die Sie für das Protokoll verwenden können. Neben den Schaltflächen **Aktualisieren**, **Alle entfernen** und **In Datei speichern** (Ereignisse in einer .txt- (durch Tabulatoren getrennt) oder einer .csv-Datei (durch Komma getrennt) speichern) ist auch die Schaltfläche **Filter**

2 Verwalten von Hosts

und Abonnements verfügbar.

Verwalten von Filtern, Benachrichtigungen und Abonnements

Über die Schaltfläche **Filter und Abonnements** kann ein Fenster geöffnet werden, in dem Sie Ereignisfilter, Benachrichtigungen und Abonnements verwalten können.

Das Fenster **Ereignisfilter, Benachrichtigungen und Abonnements** ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Auf der linken Seite befindet sich eine Strukturansicht, in der die Benachrichtigungen und Filter für das AMT-Gerät aufgelistet werden, und auf der rechten Seite ein Dialogfeld. Die Ansicht des Dialogfeldes ändert sich in Abhängigkeit von dem Knoten, der in der Strukturansicht ausgewählt ist.

In der Symbolleiste über der Strukturansicht befinden Schaltflächen, die Sie für die Strukturknoten anwenden können. Die Ansicht des Dialogfeldes ändert sich in Abhängigkeit von dem Knoten, den Sie in der Strukturansicht auswählen.

Stammknoten

Wenn Sie den Stammknoten auswählen, werden im Dialogfeld auf zwei Registerkarten Informationen angezeigt:

- Auf der Registerkarte **Systemensensoren** kann eine Liste mit Sensoren und eine genaue Beschreibung des aktuell ausgewählten Sensors angezeigt werden.
- Auf der Registerkarte **Benachrichtigungseinstellungen** können die SNMP-Community-Zeichenfolgen für Benachrichtigungen geändert werden.

Außer der Schaltfläche **Aktualisieren** wird auch die Schaltfläche **Benachrichtigung hinzufügen** angezeigt, die Sie zum Hinzufügen einer neuen Benachrichtigung in der Strukturansicht verwenden können.

Hinweis

Der Benachrichtigungs-ID-Eintrag kann bearbeitet werden. Ob Sie die Benachrichtigungs-ID-Einträge und die entsprechenden Filter und Abonnements ändern können, hängt von Ihren Benutzerrechten ab. Benutzer ohne Administratorrechte können nicht die Abonnements von anderen Benutzern ändern. Administratoren können die Eigentümerschaft von Abonnements anderer Benutzer übernehmen (AMT 2.5 und höher).

Benachrichtigungs-ID-Knoten

Wenn Sie einen **Benachrichtigungs-ID**-Knoten auswählen, wird im Dialogfeld eine Liste mit Abonnements für die Benachrichtigung angezeigt. Wenn eine Benachrichtigung mit der definierten ID auf dem Remote-AMT-Gerät ausgelöst wird, wird das PET- (Platform Event Trap-) oder SOAP- (Simple Object Access Protocol-) Ereignis an alle IP-Adressen oder URLs, die diese Benachrichtigung abonnieren, gesendet.

Hinweis

Ein Plattform-Ereignis ist als ein Ereignis definiert, das direkt aus der Plattform-Firmware (BIOS) oder Plattform-Hardware unabhängig vom Status des Betriebssystems oder der Systemmanagementsoftware hervorgeht. Das Platform Event Trap-Format wird verwendet, um ein Plattform-Ereignis in einer SNMP-Trap zu senden.

Sie können eines oder mehrere Abonnements (klicken Sie auf das erste, halten Sie

2 Verwalten von Hosts

die Taste SHIFT gedrückt und klicken Sie auf das nächste) aus der Liste auswählen oder entfernen, indem Sie auf die Schaltfläche **Entfernen** unter der Liste klicken.

Unten im Dialogfeld **Benachrichtigungsabonnements** können Sie auch SNMP-Abonnements aus dem Bereich **SNMP-Abonnement hinzufügen** hinzufügen:

1. Geben Sie im Feld **IP-Adresse** die IP-Adresse ein, mit der die Benachrichtigung abonniert werden soll.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benutzerdefinierte Community-Zeichenfolge verwenden** (verfügbar in AMT 2.5 und später, bei älteren Versionen deaktiviert).
3. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Benutzerdefinierte Community-Zeichenfolge verwenden** aktiviert haben, wird im unten stehenden Feld **Community-Zeichenfolge** standardmäßig *Allgemein* angezeigt, was sie jedoch ändern können.
4. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um die ausgewählte IP-Adresse zur Abonnementliste hinzuzufügen.

Außer der Schaltfläche **Aktualisieren** ist auch die Schaltfläche **Filter hinzufügen** verfügbar. Mit dieser Schaltfläche können Sie neue Filter mit Standardeigenschaften unter der aktuell ausgewählten Benachrichtigungs-ID erstellen. Die Filtereigenschaften werden im Dialogbereich **Eigenschaften des Ereignisfilters** auf der rechten Seite angezeigt. Klicken Sie unten im Dialogbereich auf die Schaltfläche **Übernehmen**, damit der neue Filter mit den Standardeigenschaften erstellt wird.

In der Symbolleiste wird die Schaltfläche **Entfernen** angezeigt. Verwenden Sie diese Schaltfläche, um alle Filter unter dem ausgewählten Benachrichtigungsknoten zu entfernen und alle Abonnements zu kündigen. Wenn Sie auf die Schaltfläche **Entfernen** klicken, werden Sie zum Bestätigen des Vorgangs aufgefordert.

Filterknoten

Wenn Sie den Filterknoten auswählen, werden im Dialogbereich editierbare Eigenschaften für den ausgewählten Filter angezeigt:

| Eigenschaftsbereich | Beschreibung |
|----------------------------|--|
| Filtereinstellungen | Im Bereich Filtereinstellungen können Sie den Filter aktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen Ereignisfilter aktivieren aktivieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird der Filter deaktiviert, und es werden keine Aktionen ausgeführt. |
| Filterkriterien | Im Bereich Filterkriterien können Sie verschiedene Kriterien für den Filter festlegen. Wenn ein Ereignis mit den definierten Filterkriterien übereinstimmt, wird die im Bereich Filteraktion festgelegte Aktion ausgeführt. |
| Filteraktion | Im Bereich Filteraktion können Sie festlegen, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn das Ereignis mit den definierten Filterkriterien übereinstimmt. Durch das Aktivieren des Kontrollkästchens Protokollereignis werden die Ereignisse, die mit den Filterkriterien übereinstimmen, in das Protokoll des AMT-Geräts geschrieben. |

2 Verwalten von Hosts

| | |
|--------------------------------|---|
| | <p>Durch das Aktivieren des Kontrollkästchens Benachrichtigungsereignis lösen die Ereignisse, die mit den Filterkriterien übereinstimmen, die Benachrichtigung aus.</p> |
| Benachrichtigungseinstellungen | <p>Im Feld Benachrichtigung mit Schweregrad können Sie das Feld "Ereignisschweregrad" in einer PET-Benachrichtigung festlegen. Beim Generieren einer Benachrichtigung wird für die Benachrichtigungs-ID entweder der Schweregrad des Ereignisses oder einer der Schweregrade der übereinstimmenden Filter verwendet (je nachdem, welcher Schweregrad den höheren numerischen Wert hat).</p> <p>Numerische Werte für die Schweregrade:</p> <p>00 Std. Nicht festgelegt</p> <p>01 Std. Überwachen</p> <p>02 Std. Informationen</p> <p>04 Std. OK (zurück zum OK-Zustand)</p> <p>08 Std. Nicht kritisch, wird auch als Warnung bezeichnet</p> <p>10 Std. Kritisch</p> <p>20 Std. Nicht behebbar</p> <p>Beispiel:</p> <p>Es gibt ein Ereignis mit dem Schweregrad Überwachen, und 3 Filter stimmen mit dem Ereignis überein. Benachrichtigung mit Schweregrad ist für den ersten Filter auf Nicht festgelegt, für den zweiten Filter auf Informationen und für den dritten Filter auf Kritisch festgelegt. In diesem Fall wird der Wert Kritisch verwendet. Der Grund dafür ist, dass den Schweregraden numerische Werte zugeordnet sind: Nicht festgelegt entspricht dem geringsten Wert, Überwachen entspricht einem höheren Wert, Informationen entsprechen einem noch höheren Wert, und Kritisch entspricht dem höchsten Wert der vier Schweregrade.</p> <p>Wenn alle Filter den Schweregrad Nicht festgelegt haben, wird der ursprüngliche Ereignisschweregrad Überwachen verwendet, da dies der Schweregrad mit dem höchsten numerischen Wert ist.</p> <p>Wählen Sie in der Liste Benachrichtigungs-ID die Benachrichtigungs-ID des Filters aus.</p> |

Sie müssen auf die Schaltfläche **Übernehmen** klicken, um sämtliche Änderungen, die Sie an den Filtereigenschaften vornehmen, zu speichern. Wenn Sie auf **Schließen** klicken, nachdem Sie die Änderungen an den Eigenschaften vorgenommen haben, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern

2 Verwalten von Hosts

möchten.

☐ Registerkarte "Fernsteuerung"

Die Registerkarte **Fernsteuerung** bietet Zugriff auf das Terminal-Fenster, das Sie für den BIOS-Remote-Zugriff und die Diskettenlaufwerk-/CD-ROM-Umleitung verwenden können.

Die Symbolleiste für die Registerkarte **Fernsteuerung** enthält die folgenden Schaltflächen:

| Schaltfläche | Beschreibung |
|---------------------|---|
| Fernsteuerung | <p>Das Menü, das sich öffnet, wenn Sie auf den Abwärtspfeil der Schaltfläche Fernsteuerung klicken, enthält folgende Befehle:</p> <p>Normaler Neustart</p> <p>Neustart zu BIOS* (Wenn Sie anstelle des Abwärtspfeils auf die Schaltfläche Fernsteuerung klicken, wird dieser Menübefehl standardmäßig ausgewählt.)</p> <p>Starten von Konsolendiskette</p> <p>Starten von Konsolen-CD</p> <p>Wenn Sie die Menübefehle im Menü Fernsteuerung auswählen, wird der Bildschirm des bootenden Computers in der Konsole vPro-Konsole auf der Registerkarte Fernsteuerung angezeigt.</p> |
| Befehl ausführen | <p>Das Menü, das sich öffnet, wenn Sie auf den Abwärtspfeil der Schaltfläche Befehl ausführen klicken, enthält folgende Menübefehle:</p> <p>Normaler Neustart* (Wenn Sie anstelle des Abwärtspfeils auf die Schaltfläche Befehl ausführen klicken, wird dieser Menübefehl standardmäßig ausgewählt.)</p> <p>Starten von Konsolendiskette</p> <p>Starten von Konsolen-CD</p> <p>Wenn Sie die Menübefehle im Menü Befehl ausführen auswählen, wird der Bootbefehl auf dem Remote-Computer ausgeführt, jedoch wird der Bildschirm des bootenden Computers nicht in der vPro-Konsole auf der Registerkarte Fernsteuerung angezeigt.</p> |
| Ein/Aus | <p>Das Menü, das sich öffnet, wenn Sie auf die Schaltfläche Ein/Aus in der Symbolleiste klicken, enthält die folgenden Menübefehle, die zum Verwalten des Stromversorgungszustands des Remote-Computers verwendet werden können:</p> <p>Einschalten</p> <p>Ausschalten</p> <p>Aus- und wieder einschalten* (Standard)</p> |
| Benutzerdefinierter | Das Menü, das sich öffnet, wenn Sie auf die Schaltfläche |

2 Verwalten von Hosts

| | |
|----------------------------------|---|
| Befehl | <p>Anpassen von Befehlen in der Symbolleiste klicken, enthält die folgenden Befehle, die Sie zum Anpassen der Menüs und Menüelemente links von Benutzerdefinierter Befehl verwenden können:</p> <p>Befehl senden - Wählen Sie diesen Befehl, um das Dialogfeld Benutzerdefinierten Befehl senden zu öffnen, in dem Sie einen benutzerdefinierten Befehl angeben und sofort senden können. Der benutzerdefinierte Befehl wird nicht zur späteren Wiederverwendung gespeichert.</p> <p>Anpassen - Wählen Sie diesen Befehl um, das Dialogfeld Symbolleiste der Fernsteuerung anpassen zu öffnen, in dem Sie Menüs, Befehle und Trennzeichen hinzufügen, festlegen und anders anordnen sowie Befehle senden können. Die Änderungen werden gespeichert. Sie können die Symbolleiste jedoch auch zurücksetzen.</p> <p>Auf der linken Seite des Dialogfeldes Symbolleiste der Fernsteuerung anpassen wird ein Bereich mit der Menüstruktur angezeigt. Wenn Sie ein Menü auswählen, werden rechts des Bereichs Einstellungen zum Anpassen des Menüs angezeigt. Sie können das Menü in der Symbolleiste nach oben oder nach unten verschieben, sein Erscheinungsbild ändern und vieles mehr.</p> <p>Wenn Sie im Bereich einen Befehl auswählen, werden rechts des Bereichs Befehlsoptionen angezeigt.</p> <p>Beide Dialogfelder enthalten dieselben Befehlsoptionen. Abhängig vom ausgewählten Befehl werden jedoch verschiedene Optionen aktiviert. Für den ausgewählten Befehl können Sie den Befehlstyp, die Parameter, die CD-/Diskettenumleitung und Optionen für den Neustart angeben.</p> |
| IDE-Umleitungseinstellungen | <p>Durch Klicken auf die Schaltfläche IDE-Umleitungseinstellungen in der Symbolleiste wird das Fenster IDE-Umleitungseinstellungen geöffnet, in dem Sie die Einstellungen für Diskettenumleitung und CD-Umleitung festlegen können, also die Laufwerke und Image-Dateien, die für Starten von Konsolendiskette und Starten von Konsolen-CD verwendet werden.</p> |
| Netop vPro-Konsoleneinstellungen | <p>Durch das Klicken auf die Schaltfläche Terminal-Einstellungen in der Symbolleiste wird das Fenster Netop vPro-Konsoleneinstellungen geöffnet, in dem Sie folgende Einstellungen bearbeiten können:</p> <p>Terminal – Schriftart und Emulation festlegen.</p> <p>Tastatur – Sondertastenmodus und Esc-Tastencode senden festlegen.</p> <p>Warnungen – Wählen Sie die Warnungen aus, die Sie hinsichtlich der Tastatur-Einstellungen erhalten möchten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Warnen, wenn Sondertastenmodus nicht automatisch erkannt werden kann |

2 Verwalten von Hosts

- **Warnen, wenn Erkennung des Tastaturmodus ohne Berechtigungen für Hardwaregeräte versucht wird**

2.10 Tunnel

Mit der Tunnelfunktion wird eine sichere Verbindung zwischen Guest und Host eingerichtet. Durch diesen Tunnel können Anwendungsports von Host zu Guest umgeleitet werden.

Dies bedeutet, dass der Guest lokale Anwendungen ausführen und gleichzeitig mit dem verbundenen Host kommunizieren kann, ohne den Hostcomputer fernsteuern zu müssen.

Der Tunnel ist ideal geeignet für Umgebungen, in denen kein konventioneller Desktop für die Standard-Fernsteuerung zur Verfügung steht (Bildschirm, Tastatur und Maus), ist jedoch nicht auf solche Umgebungen beschränkt. Supportaufgaben und Systemadministration sind weiterhin ferngesteuert zu erledigen, während die Vorgaben von Industriestandards wie PCI-DSS, HIPAA und FIPS eingehalten werden.

Solche Umgebungen können eingebettete Linux-Systeme umfassen, deren Anlagenkomponenten und Hardware mit einer Streamlined-Version von Linux laufen, wie z. B. Zapfsäulen und automatisierte Einzelhandelssysteme. Auch Unternehmen können den Tunnel für das Management sowie den Support von Linux-Desktops und -Servern nutzen. Dabei kann auf gängige Anwendungen und Dienste wie Shell-Clients, HTTP und SFTP zurückgegriffen werden.

Die Fähigkeit des Guests, den Tunnel mit den zugeordneten Ports zu nutzen, kann mit der zentralen Lösung Netop Security Server überwacht und verwaltet werden. Damit wird es möglich, Zugriffsrechte im Unternehmen sehr differenziert zu vergeben. Selbst wenn Remotesysteme mit einem Desktop ausgestattet sind, ist es nicht unbedingt erforderlich, den Guest-Benutzern vollständigen Fernsteuerungszugriff auf bestimmte Computer zu gewähren, sondern deren Nutzung bestimmter Anwendungsports über den Netop-Tunnel zu begrenzen.

2.10.1 Predefine local ports for the tunnel

Bei Verwendung der Tunnelfunktionen ist es gelegentlich erforderlich, für den lokalen Port einen festen Port zu konfigurieren. Beim Tunneling auf den Computer ist dem Remote-Port dadurch immer derselbe lokale Port zugeordnet.

So konfigurieren Sie lokale Ports für den Tunnel

1. Erstellen Sie die Datei NetopTunnelPorts.ini und definieren Sie die Liste der lokalen Ports und der zugehörigen Remote-Ports.

```
Die ini-Datei sollte wie folgt aufgebaut sein:  
[default]  
key = value  
[section]  
key = value
```

Dabei entspricht section dem Remote-IP, key ist der Remote-Port und value der lokal vordefinierte Port.

2. Speichern Sie die ini-Datei im Ordner „C:\Windows“.

Dies erleichtert die Identifizierung des Remote-Ports oder Remote-IP-/Remote-Hostname-/Remote-Port-Paares und die Zuweisung eines vordefinierten lokalen Ports, den der Guest

2 Verwalten von Hosts

beim Starten der Tunnelsitzung öffnet.

Notizen:

- In der Datei NetopTunnelPorts.ini können Sie den Host entweder durch Angabe der Host-ID oder der Host-IP-Adresse definieren. Bei der Verbindung zum Host werden die zugehörigen Definitionen verwendet, andernfalls gilt die Standarddefinition.
- Beim TCP/IP-Kommunikationsprofil kann eine Kompatibilität zwischen Host-ID und IP-Adresse bestehen. Die in der Host-ID definierte ini-Datei wird verwendet, wenn die Verbindung mit der Host-IP-Adresse oder Host-ID hergestellt wird. Andernfalls wird die Standarddefinition verwendet.

.Beispiel-ini-Datei

[default]

80=80

8080=8080

8090=8090

[192.168.201.82]

80=90

8080=91

8090=92

8181=93

2.10.2 Starten einer Tunnelsitzung

Der Guest kann die Tunnelsitzung mit einem Host auf dieselbe Weise starten wie jede andere Sitzung:



Der Tunnel ist auch über das Kontextmenü der Registerkarten **Quick Connect**, **Telefonbuch** und **Verlauf** zu erreichen.

Nach der Authentifizierung des Guest-Benutzers werden die zugewiesenen Ports vom Netop Security Server zugewiesen. Die daraufhin angezeigte Tunnelkonsole bestätigt, welche Remoteports verfügbar sind und welche zufällig zugewiesenen Ports vom Guest verwendet werden können.

- Details zur Einrichtung und Verwendung des gesicherten Tunnels finden Sie in der separaten Dokumentation auf netop.com.

2.11 Ausführen eines Remote-Programms

Es gibt verschiedene Situationen, in denen die Ausführung eines Programms erforderlich ist. So müssen Sie vielleicht während der Durchführung von Wartungsarbeiten ein Programm zur Systembereinigung ausführen oder nach der Installation einer Antivirus-Software auf den Computern ein Programm zur Systemprüfung starten.

Wenn es die Einstellungen für die **Guest-Zugriffssicherheit** auf den Hosts zulassen, kann der Netop Guest mit der Funktion **Programm ausführen** Programme auf einem oder

2 Verwalten von Hosts

mehreren Host-Computern ausführen.

Sie können die Funktion **Programm ausführen** auch verwenden, um einem Host-Benutzer während einer Support-Sitzung eine Aktion zu demonstrieren.

So führen Sie ein Programm aus

1. Wählen Sie auf einer Registerkarte des **Guest**-Fensters den Host-Computer aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, um ein Programm auszuführen.

Der Guest kann zum Ausführen eines Programms eine Verbindung über die Registerkarte **Telefonbuch**, **Quick Connect** oder **Verlauf** herstellen.

Wenn er bereits verbunden ist, kann der Guest Programme über die Registerkarten **Telefonbuch**, **Quick Connect**, **Verbindungen** und **Verlauf** ausführen.

2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Programm ausführen**.

Sie können auch im Menü **Verbindung** auf **Programm ausführen** klicken.

3. Klicken Sie auf **Durchsuchen**.

4. Klicken Sie im Dialogfeld **Ausführen** auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, und wählen Sie das Programm aus, das auf dem ausgewählten Host-Computer ausgeführt werden soll.

Wenn die Programmdatei in das Feld **Lokaler Dateiname** eingefügt wird, wird im Feld **Globaler Dateiname** automatisch der globale Dateiname angezeigt, wobei der absolute Pfad durch Umgebungsvariablen ersetzt wurde. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Ihre Computer mit unterschiedlichen Windows-Plattformen arbeiten.

Wählen Sie die Option **Globaler Dateiname** aus, damit die Version oder die Sprachumgebung des Betriebssystems auf dem Host-Computer nicht berücksichtigt werden muss.

Wenn dem ausgewählten Programm Befehlszeilenparameter übergeben werden müssen, geben Sie diese in das Textfeld **Befehlszeilenoptionen** ein. Dadurch kann beispielsweise Internet Explorer mit einer bestimmten Adresse aufgerufen werden.

Legen Sie unter **Ausführen** fest, wie das Programm gestartet wird. Sie haben die Wahl zwischen **Normal**, **Maximiert** und **Minimiert**.

5. Klicken Sie auf **OK**, um das angegebene Programm auf dem gewählten Host-Computer auszuführen.

Hinweis


Die Programmdatei muss auf dem Host-Computer in dem Verzeichnis vorhanden sein, das im Dialogfeld **Ausführen** angegeben wurde. Das Programm kann auf der Registerkarte **Extras > Programmoptionen > Ausführen** angegeben werden.

Wenn das Programm auf dem Host-Computer nicht im angegebenen Verzeichnis verfügbar ist, können Sie die Programmdatei vor der Ausführung mit dem **Netop Datei-Manager** zum Host übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter [Übertragen von Dateien](#).

2 Verwalten von Hosts

2.12 Übertragen von Dateien

Mit dem **Netop Datei-Manager** können Dateien zwischen einem Guest- und einem Host-Computer übertragen werden.



Wenn die Einstellungen der **Guest-Zugriffssicherheit** auf dem Host es zulassen, kann der Guest eine Dateiübertragungssitzung mit einem Host starten, um Dateien zwischen dem Guest- und dem Host-Computer zu übertragen. Auf diese Weise können Dateien kopiert, verschoben, synchronisiert und geklont werden.

Der **Datei-Manager** kann auch verwendet werden, um Dateien auf dem Guest-Computer lokal zu übertragen.

So starten Sie eine Dateiübertragungssitzung:

1. Wählen Sie auf einer der Guest-Registerkarten den Host aus, von dem Sie Dateien übertragen möchten.

Der Guest kann eine Dateiübertragungssitzung auf den Registerkarten **Telefonbuch**, **Quick Connect** oder **Verlauf** oder als Reaktion auf eine Hilfeanforderung auf der Registerkarte **Hilfeanforderung** starten.

Wenn er bereits verbunden ist, kann der Guest eine Dateiübertragungssitzung auf den Registerkarten **Telefonbuch**, **Quick Connect**, **Verbindungen** oder **Verlauf** starten oder beenden.

2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Dateiübertragung**, um den **Datei-Manager** zu öffnen.


Hinweis

Wenn der Host mehrere gleichzeitige Guest-Verbindungen erlaubt, kann jeder der Guests seine eigene Dateiübertragungssitzung durchführen.

Kopieren von Dateien

2 Verwalten von Hosts

So kopieren Sie Dateien von einem Computer zu einem anderen:

1. Wählen Sie in einem der beiden Bereiche des **Datei-Managers** Dateien und/oder Ordner aus, und klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Datei(en) kopieren**.

Als Alternative können Sie auch in einem der beiden Bereiche des **Datei-Managers** Dateien auswählen und im Menü **Datei** den Befehl **Datei(en) kopieren** wählen.

2. Überprüfen Sie im Dialogfeld **Kopieren** im Feld **Ziel** den Speicherort, und ändern Sie ihn bei Bedarf.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**, um das Dialogfeld **Optionen** zu öffnen und die Optionen für den Kopiervorgang festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Netop Datei-Manager - Optionen](#).


3. Klicken Sie auf **OK**, um den Kopiervorgang zu starten.

Hinweis

Mit Drag & Drop können Sie Dateien von einem Bereich des **Datei-Managers** in den anderen verschieben.

☐ Verschieben von Dateien

So verschieben Sie Dateien von einem Computer zu einem anderen:

1. Wählen Sie in einem der beiden Bereiche des **Datei-Managers** Dateien und/oder Ordner aus, und klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Datei(en) verschieben**.

Als Alternative können Sie auch in einem der beiden Bereiche des **Datei-Managers** Dateien auswählen und im Menü **Datei** den Befehl **Datei(en) verschieben** wählen.


2. Überprüfen Sie im Dialogfeld **Verschieben** im Feld **Ziel** den Speicherort, und ändern Sie ihn bei Bedarf.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**, um das Dialogfeld **Optionen** zu öffnen und die Optionen für den Verschiebevorgang festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Netop Datei-Manager - Optionen](#).

3. Klicken Sie auf **OK**, um den Verschiebevorgang zu starten.

☐ Synchronisieren von Dateien

So synchronisieren Sie Dateien zwischen zwei Computern

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Datei(en) synchronisieren**.

Als Alternative können Sie auch im Menü **Datei** auf **Datei(en) synchronisieren** klicken.

2. Überprüfen Sie im Dialogfeld **Synchronisieren** im Feld **Ziel** den Speicherort, und ändern Sie ihn bei Bedarf.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**, um das Dialogfeld **Optionen** zu öffnen und die Optionen für die Synchronisation festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Netop Datei-Manager - Optionen](#).

2 Verwalten von Hosts

3. Klicken Sie auf **OK**, um die Synchronisation zu starten.


Warnung

Gehen Sie beim Synchronisieren sorgfältig vor. Standardmäßig werden bei der Synchronisation Dateien und Verzeichnisse in beiden Richtungen übertragen. Dabei werden ältere Dateien und Ordner durch neuere ersetzt.

Auf der Registerkarte **Übertragen** des Dialogfeldes **Optionen** können Sie dieses Verhalten steuern, indem Sie für die Dateiübertragung die Optionen **Nur übertragen, wenn Datei existiert** und **Nur in eine Richtung übertragen** aktivieren.

☐ Klonen von Dateien

So klonen Sie Dateien von einem Computer zu einem anderen:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Datei(en) klonen**.
Als Alternative können Sie auch im Menü **Datei** auf **Datei(en) klonen** klicken.
2. Überprüfen Sie im Dialogfeld **Klonen** im Feld **Ziel** den Speicherort, und ändern Sie ihn bei Bedarf.
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**, um das Dialogfeld **Optionen** zu öffnen und die Optionen für den Klonvorgang festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Netop Datei-Manager - Optionen](#).
3. Klicken Sie auf **OK**, um den Klonvorgang zu starten.

Warnung


Gehen Sie beim Klonen sorgfältig vor. Beim Klonen werden alle Ordner und Dateien aus dem ausgewählten Bereich in den anderen Bereich übertragen. Dabei werden vorhandene Ordner und Dateien gelöscht.

Tipp

Um die Vorgänge besser steuern zu können und zu vermeiden, dass Dateien beim Synchronisieren oder Klonen unabsichtlich überschrieben werden, aktivieren Sie auf der Registerkarte **Bestätigung** im Dialogfeld **Optionen** alle Optionen. Weitere Informationen finden Sie unter [Netop Datei-Manager - Optionen](#).

Dadurch wird, bevor eine Datei gelöscht oder überschrieben wird, ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie festlegen können, was mit der betreffenden Datei geschehen soll.

Übertragen lokaler Dateien auf dem Guest-Computer


Um Dateien von einem Speicherort auf dem Guest-Computer zu einem anderen zu übertragen, klicken Sie auf die Schaltfläche  **Lokal** in der Symbolleiste des **Datei-Managers**.

In beiden Bereichen wird nun die Ordnerstruktur des Guest-Computers angezeigt.

Ausführen eines Skripts im Datei-Manager

Im **Datei-Manager** können Sie ein Skript öffnen, bearbeiten und ausführen.

2 Verwalten von Hosts

- Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Skript-Editor**, um das Dialogfeld **Skript** zu öffnen.

Weitere Informationen über Skripts finden Sie unter [Erstellen und Ausführen eines Netop-Skripts](#).

2.13 Protokollieren von Ereignissen

Um die Sicherheitsfunktionen zu unterstützen, verfügt Netop Remote Control über eine leistungsfähige Protokollfunktion, mit der Sie Sitzungsaktivitäten und Anmeldeversuche an verschiedenen Speicherorten protokollieren können.

Netop-Ereignisse können folgendermaßen protokolliert werden:

- In einem Netop-Protokoll auf dem lokalen Computer
- In der zentralen Datenbank auf einem Netop-Server
- Im Windows-Ereignisprotokoll auf dem lokalen Computer oder einem Remote-Computer
- Auf einer Managementkonsole, die SNMP unterstützt (durch das Senden von SNMP-Traps an eine Konsole wie HP OpenView)

Aktivieren der Protokollierung

1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Ereignisprotokoll-Einstellungen**.
2. Legen Sie im Dialogfeld **Ereignisprotokoll-Einstellungen** auf der Registerkarte **Ereignisprotokoll-Einstellungen** fest, wo die Ereignisse protokolliert werden sollen.
3. Richten Sie auf der entsprechenden Registerkarte die Protokollierung ein. Klicken Sie beispielsweise auf die Registerkarte **Lokal**, wenn Sie auf der Registerkarte **Ereignisprotokoll-Einstellungen** die Option **Protokoll lokal speichern** ausgewählt haben.
4. Legen Sie auf der Registerkarte **Lokal** fest, ob alle oder nur bestimmte Ereignisse in das Protokoll eingetragen sollen.
5. Wählen Sie in der Liste die Ereignisse aus, die protokolliert werden sollen.

Die Netop-Ereignisse werden standardmäßig sofort nach ihrem Auftreten in die lokale Netop-Protokolldatei geschrieben. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Jeden Protokolleintrag sofort auf das Laufwerk schreiben**, wenn die Netop-Ereignisse erst beim Beenden des Netop-Moduls in die lokale Netop-Protokolldatei geschrieben werden sollen. Dadurch wird während der Sitzung weniger Prozessorleistung benötigt.

6. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld zu schließen und die Protokollierung zu starten.

Hinweis

Im Feld **Protokolldateiname** wird der Name (und optional der Pfad) der Protokolldatei angezeigt (standardmäßig NETOP.LOG). Wenn Sie keinen Pfad angeben, wird die Protokolldatei im Ordner mit den Netop-Konfigurationsdateien gespeichert (normalerweise "C:\Dokumente und Einstellungen\\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\"). UNC-Pfade werden nicht unterstützt. Es können nur zugeordnete Pfade eingegeben werden.

Beim Laden des Netop-Moduls wird eine neue lokale Netop-Protokolldatei erstellt, und eine bereits vorhandene Protokolldatei mit dem gleichen Pfad und Dateinamen wird dadurch überschrieben.

2 Verwalten von Hosts

Siehe auch

[Ereignisprotokoll-Einstellungen](#)

2.14 Aufzeichnen von Sitzungen

Fernsteuerungssitzungen können zu Dokumentationszwecken aufgezeichnet werden. Sie können Sitzungen für eine bestimmte Verbindung oder für alle Verbindungen aufzeichnen.

Hinweis

Durch das Aufzeichnen wird die Übertragungsgeschwindigkeit einer Fernsteuerungssitzung verlangsamt.

Aufzeichnen von Sitzungen für eine bestimmte Verbindung

Vor dem Verbindungsaufbau zu einem Host

1. Klicken Sie auf der Registerkarte **Quick Connect** auf **Verbindungseigenschaften**.
2. Klicken Sie im Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** auf die Registerkarte **Aufzeichnen**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aufzeichnung einer Fernsteuerungssitzung**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Host herstellen, wird jede Fernsteuerungssitzung aufgezeichnet, die Sie mit dieser Verbindung durchführen.

Aufzeichnen von Sitzungen für alle Verbindungen

So zeichnen Sie Sitzungen für alle Verbindungen auf

1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Programmoptionen**.
2. Klicken Sie im Dialogfeld **Programmoptionen** auf die Registerkarte **Aufzeichnen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aufzeichnung durchsetzen**, um die Sitzungsaufzeichnung zu aktivieren.

Legen Sie die anderen Einstellungen nach Bedarf fest.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Ab sofort werden die Sitzungen für alle Verbindungen aufgezeichnet. Diese Einstellung kann bei Bedarf wieder geändert werden.

Siehe auch

[Verbindungseigenschaften](#)
[Programmoptionen](#)

2 Verwalten von Hosts

2.14.1 Wiedergeben von Sitzungsaufzeichnungen






Sitzungsaufzeichnungen werden auf der Registerkarte **Aufzeichnungen** im Fenster **Guest** angezeigt.

So geben Sie eine Sitzungsaufzeichnung wieder:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Aufzeichnungen** die Sitzungsaufzeichnung aus, die Sie wiedergeben möchten.
2. Wählen Sie im Menü **Verbindung** den Befehl **Sitzungsaufzeichnung wiedergeben**, um die Wiedergabe der Sitzungsaufzeichnung zu starten.

Als Alternative können Sie auch auf die Sitzungsaufzeichnung doppelklicken.

Im Fenster **Aufzeichnung wiedergeben** können Sie die Wiedergabe mit folgenden Schaltflächen steuern:

| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
|  | Klicken Sie auf die Schaltfläche Stopp , um das Fenster zu schließen. |
|  | Klicken Sie auf die Schaltfläche Pause , um die Wiedergabe zu unterbrechen. Klicken Sie erneut auf diese Schaltfläche, um die Wiedergabe fortzusetzen. |
|  | Klicken Sie auf die Schaltfläche Wiedergabe , um die Wiedergabe zu starten oder nach einer Unterbrechung fortzusetzen. Am Ende der Wiedergabe ist diese Schaltfläche deaktiviert. |
|  | Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zum Beginn der Aufzeichnung zurückzukehren. Das Anzeigefenster ist danach schwarz. |
|  | Wiedergabegeschwindigkeit: Das Drehfeld zeigt standardmäßig "x1" an, was bedeutet, dass die Wiedergabe in Echtzeit erfolgt. Klicken Sie auf die Pfeile nach oben oder nach unten, um die Wiedergabegeschwindigkeit auf einen Faktor zwischen "x1" und "x20" einzustellen. Der ausgewählte Faktor wird im Drehfeld angezeigt. |

2 Verwalten von Hosts

2.15 Verwenden eines Designs zur Anzeige des Host-Schaltflächenlayouts

Ein Host (normalerweise ein CE-/Mobile-Gerät) kann Informationen über sein Schaltflächenlayout an Netop-Guests übertragen. Die Guest-Benutzer können auf eine Bitmap klicken, um sich das Layout anzeigen zu lassen. Man spricht in diesem Fall von einem Design.



Bei einer Fernsteuerungssitzung können Sie sich über ein Design das Host-Gerät anzeigen lassen und dort Befehle ausführen, indem Sie im Design auf Schaltflächen klicken. Ein Gerät kann je nach Status mehrere Designdefinitionen haben, z. B. Slide-Out-Tastatur, Querformat, Hochformat usw. Bei jeder Statusänderung des Gerätes sendet der Host aktualisierte Designinformationen an den Guest.

Wenn der Guest nicht über das Design verfügt, das für eine Fernsteuerungssitzung mit einem bestimmten Host benötigt wird, versucht er, ein geeignetes Design von einem Design-Repository-Server abzurufen. Ist das benötigte Design nicht verfügbar, verwendet der Guest ein Standarddesign.

Adresse und Portnummer des Design-Repository-Servers, von dem der Guest Designs abrufen kann, werden auf der Registerkarte **Designs** unter **Programmooptionen** festgelegt. Wenn Sie auf der Registerkarte **Designs** auf die Schaltfläche **Modelle anzeigen** klicken, können Sie sich die Designs anzeigen lassen, die auf dem Design-Repository-Server verfügbar sind.

Um Designs verwenden zu können, müssen Sie die Funktion in den **Verbindungseigenschaften** des Guest aktivieren. Klicken Sie auf die Registerkarte **Anzeige**, und aktivieren Sie im Bereich **Design** die Optionen für die Verwendung von Designs.

Hinweis

Mit dem Netop Skin Designer können Sie weitere Designs erstellen und dem Design-Repository-Server hinzufügen.

Siehe auch

[Verbindungseigenschaften](#) (Registerkarte "Anzeige")

[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Designs")

2.16 Support mit mehreren Sitzungen

Jeder Windows-Host unterstützt unabhängig vom Kommunikationsprotokoll (TCP, UDP oder Web Connect) bis zu 24 gleichzeitige Sitzungen. Die maximale Sitzungsanzahl ist jedoch vom Sitzungstyp und der Host-Hardware abhängig:

- bis zu 24 gleichzeitige Sitzungen bei Fernsteuerung
- bis zu 12 gleichzeitige Sitzungen bei Dateiübertragung oder Tunneling

Jeder Windows-Guest unterstützt jeweils nur eine Sitzung von derselben Guest-Instanz zu

2 Verwalten von Hosts


demselden Host.

3 Anfordern von Remote-Support

3.1 Hilfe anfordern

Wenn auf dem Host die Funktion **Hilfeanforderung** aktiviert ist, können Sie von einem Guest, der Hilfe-Services anbietet, Hilfe anfordern.

So fordern Sie Hilfe an


1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Hilfe anfordern**.

Sie können auch im Menü **Sitzung** auf **Hilfe anfordern** klicken.

Wenn der Host minimiert ist, können Sie Hilfe anfordern, indem Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Symbol **Netop-Hilfeanforderung** doppelklicken.

2. Je nach Konfiguration der Funktion **Hilfeanforderung** werden Sie zur Eingabe verschiedener Informationen aufgefordert. Die erforderlichen Informationen erhalten Sie beim Guest-Benutzer. Geben Sie die entsprechenden Informationen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Nach Eingabe der erforderlichen Informationen wird Ihre Hilfeanforderung an den Hilfeanbieter übergeben. Dieser startet dann normalerweise eine Fernsteuerungssitzung.

Solange die Hilfeanforderung den Status "Ausstehend" hat, können Sie sie durch Klicken auf die Schaltfläche  **Hilfeanforderung abbrechen** in der Symbolleiste abbrechen.

Siehe auch

[Einrichten von Hilfeanforderungen auf Guest und Host](#)
[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Hilfeanforderung")
[Erweiterte Optionen zur Hilfeanforderung](#)

3.2 Benachrichtigung

Je nach Konfiguration der Verbindungsbenachrichtigung werden Sie auf unterschiedliche Weise beim Verbindungsaufbau, während der Verbindung und nach der Verbindung über Guests benachrichtigt, die eine Verbindung herstellen.

Bei Verbindung

Die Benachrichtigung erfolgt über ein akustisches Signal, ein Infosymbol oder durch die Anzeige einer Liste mit den verbindungsherstellenden Guests im Infobereich unten rechts im Bildschirm.

Die Verbindungsliste wird entweder nach einer festgelegten Anzahl von Sekunden ausgeblendet, oder Sie müssen zum Schließen der Verlaufsliste ein Kennwort eingeben.

Während Verbindung

In bestimmten Abständen ertönt ein akustisches Signal, der Guest-Name wird in der Titelleiste des Hosts angezeigt, oder das Host-Symbol im Infobereich wird animiert.

3 Anfordern von Remote-Support

Nach Verbindung

Wenn ein Guest die Verbindung trennt, wird ein Infosymbol eingeblendet oder eine Verlaufsliste der Verbindungen im Infobereich angezeigt.

Die Verlaufsliste wird entweder nach einer festgelegten Anzahl von Sekunden ausgeblendet, oder Sie müssen zum Schließen der Liste ein Kennwort eingeben.

Hinweis

Wenn die entsprechende Option auf der Registerkarte **Guest-Zugriffsrechte** des Dialogfelds **Guest-Zugriffssicherheit** aktiviert wurde, werden Sie außerdem aufgefordert, den Guest-Zugriff zu bestätigen.

Siehe auch

[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Verbindungsbenachrichtigung")

[Guest-Zugriffssicherheit](#) (Registerkarte "Guest-Zugriffsrechte")


3.3 Kommunizieren mit Guest-Benutzern

Netop Remote Control ermöglicht zwei Methoden zur Kommunikation mit Guest-Benutzern während der Fernunterstützung.

Sofern dies auf dem Host mit den Einstellungen unter **Guest-Zugriffssicherheit** gestattet wird, kann der Guest-Benutzer einen Chat oder Audio-Video-Chat mit einem Host starten (und umgekehrt).

☐ Chat

So beginnen Sie einen Chat mit einem verbundenen Guest

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Chat**.
Sie können auch im Menü **Sitzung** auf **Chat** klicken.
2. Geben Sie im Dialogfeld **Chat** die gewünschte Nachricht ein.
3. Klicken Sie auf **Senden**.

Hinweis

Sie können den Chat zu Dokumentationszwecken in einer RTF-Datei speichern.

Mehrfach-Chat

Wenn der Netop-Host für mehrere gleichzeitige Guest-Verbindungen konfiguriert ist, kann ein Guest-Benutzer, für den unter **Guest-Zugriffssicherheit** das Agieren als Administrator für Mehrfach-Guest-Sitzung festgelegt ist, einen Mehrfach-Chat mit dem Host und allen verbundenen Guests beginnen.

☐ Audio-Video-Chat

Zur Durchführung eines Audio-Video-Chats müssen auf beiden Seiten die entsprechenden Audio- und Videogeräte vorhanden sein.

So beginnen Sie einen Audio-Video-Chat mit einem verbundenen Guest

3 Anfordern von Remote-Support

- Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Audio-Video-Chat**.

Sie können auch im Menü **Sitzung** auf **Audio-Video-Chat** klicken.

Das Dialogfeld **Audio-Video-Chat** wird angezeigt.

Ist Ihr Computer mit einem Mikrofon ausgestattet, können Sie mit dem Guest-Benutzer reden. Wenn der Guest-Benutzer die Funktion **Video** aktiviert hat, wird auch das Bild im Dialogfeld angezeigt.

Mit den Schiebereglern auf der rechten Seite können Sie die Ton- und Bildeinstellungen steuern.

Die Audio-Video-Chat-Sitzung kann nur vom Guest-Benutzer beendet werden.

Hinweis

Jeder Guest- und jeder Host-Benutzer kann immer nur eine Audio-Sitzung (einschließlich **Sound übertragen**) durchführen.

Siehe auch

[Guest-Zugriffssicherheit](#)
[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Audio-Video-Chat")

3.4 Beenden einer Fernsteuerungssitzung am Host-Computer


Wenn Ihr Host-Computer ferngesteuert wird und Sie die Fernsteuerungssitzung nicht fortsetzen möchten, können Sie diese wie nachfolgend beschrieben beenden.

So beenden Sie eine Fernsteuerungssitzung am Host-Computer

Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Trennen**.

Sie können auch im Menü **Sitzung** des Fensters **Host** auf **Trennen** klicken.

Wenn das Host-Modul minimiert ist und im Infobereich rechts unten im Bildschirm als

Symbol  angezeigt wird, können Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und die Option **Trennen** auswählen.

4 Bereitstellen von Remote-Support

4.1 Einrichten von Hilfeanforderungen auf Guest und Host

Wenn Sie Hilfe-Services anbieten, muss die Funktion **Hilfeanforderung** auf dem Guest- und dem Host-Computer eingerichtet werden, damit Host-Benutzer Ihre Hilfe in Anspruch nehmen können.

Sie müssen auch mindestens ein Kommunikationsprofil festlegen.

☐ Einrichten von Hilfeanforderungen auf dem Guest-Computer

1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Programmooptionen**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Hilfeanforderung**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hilfeanforderung aktivieren**.
4. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Hilfe-Service** das Kontrollkästchen **Hilfe-Service aktivieren**.

Geben Sie eines der darunter befindlichen **Hilfe-Service**-Felder den Namen für Ihren Hilfe-Service ein. Sie können mehrere Hilfe-Services anbieten.

☐ Einrichten der Ticket-Verwendung

Wenn Sie über einen erweiterten Guest verfügen, befinden sich auf der Registerkarte **Hilfeanforderung** zwei zusätzliche Unterregisterkarten.

Registerkarte "Service-Tickets"

Auf der Registerkarte **Service-Tickets** kann bei einem erweiterten Guest die Verarbeitung von Hilfeanforderungen über eine Service-Ticket-Nummer aktiviert werden. Service-Tickets werden für Netop Remote Control und Netop OnDemand Remote Control (1.74 und niedriger) verwendet.

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Service-Tickets aktivieren**, um die Verarbeitung von Hilfeanforderungen über eine Service-Ticket-Nummer zu ermöglichen.
2. Geben Sie in das Feld **Format des Service-Tickets** das gewünschte Format ein. Sie können dazu beliebige alphanumerische Zeichen und zusätzlich die Steuerzeichen #, @ und * verwenden.

erzeugt eine Ziffer (0-9), @ erzeugt einen Buchstaben (A-Z) und * erzeugt eine Ziffer oder einen Buchstaben (0-9, A-Z)). Beispiel: @##-****. Auf der Registerkarte **Hilfeanforderung** des Fensters **Guest** wird dann ein Service-Ticket wie das folgende erstellt: JK50-M3SR.

Hinweis

Das aus dem Format erzeugte Service-Ticket kann nur einmal verwendet werden. Danach wird ein neues Ticket erzeugt.

3. Legen Sie mit der Option **Anzahl der automatisch generierten Service-Tickets** die Anzahl der automatisch erzeugten Service-Tickets fest (0 bis 3, 0 = manuell).

Registerkarte "WebConnect"

Auf der Registerkarte **Service-Tickets** kann bei einem erweiterten Guest die

4 Bereitstellen von Remote-Support

Verarbeitung von Hilfeanforderungen über ein WebConnect-Ticket aktiviert werden. WebConnect-Tickets werden für Netop OnDemand Remote Control 2.0 und spätere Versionen verwendet.

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **WebConnect-Tickets aktivieren**, um die Verwendung von WebConnect-Tickets zu ermöglichen.
2. Geben Sie in das Feld **WebConnect-Ticket** den Wortlaut des WebConnect-Tickets ein, das während einer Hilfeanforderung zur Identifikation verwendet werden soll. Sie können z. B. eine E-Mail-Adresse, einen Namen oder ein Schlüsselwort (wie Security Server) eingeben.
3. Wählen Sie in der Liste **WebConnect-Kommunikationsprofil** das gewünschte Kommunikationsprofil aus.

Das WebConnect-Kommunikationsprofil enthält die Anmeldedaten und die Connection Manager-URL für die WebConnect-Verbindung.

Sie können nur Profile auswählen, die zuvor mit dem Setup Wizard oder unter **Programmooptionen > Kommunikationsprofile** erstellt wurden. Sie können unter **Kommunikationsprofile** ein oder mehrere WebConnect-Profile definieren.

4. Legen Sie mit der Option **Aktualisierungsintervall** fest, wie oft der Netop Guest WebConnect auf neue Tickets überprüfen soll. Geben Sie das Intervall in Sekunden an.

5. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Programmooptionen** zu schließen.

☐ Einrichten von Hilfeanforderungen auf dem Host-Computer

1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Programmooptionen**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Hilfeanforderung**.
3. Geben Sie in das Feld **Hilfeanbieter** den Namen eines Hilfeanbieters ein.
4. Legen Sie fest, welches Kommunikationsprofil für die Verbindung verwendet werden soll.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

| | |
|---|--|
| Aktuelles Host-Kommunikationsprofil verwenden | <p>Wählen Sie diese Option aus, um Hilfeanforderungen über die unter Programmooptionen > Kommunikationsprofile aktivierten Kommunikationsprofile zu senden.</p> <p>Wenn mehrere Kommunikationsprofile oder lediglich Kommunikationsprofile mit Netzwerk-Kommunikationsgeräten aktiviert sind, wird beim Anfordern von Hilfe das Dialogfeld Kommunikationsprofil - Hilfeanforderung auswählen angezeigt.</p> <p>Wählen Sie ein Kommunikationsprofil aus.</p> <p>Sie können nur "TCP/IP" verwenden, wenn sich der Guest- und der Host-Computer im selben Netzwerk befinden.</p> <p>Befinden sich der Guest- und der Host-Computer nicht im selben Netzwerk, wählen Sie beispielsweise "LAN (TCP)" oder "Internet (TCP)" aus. Sie müssen dann auch die IP-</p> |
|---|--|

4 Bereitstellen von Remote-Support

| | |
|---|---|
| | Adresse des Guest-Computers eingeben. |
| Ein bestimmtes Kommunikationsprofil verwenden | <p>Wählen Sie diese Option aus, wenn ein bestimmtes Kommunikationsprofil verwendet werden soll. Wählen Sie dann in der Dropdown-Liste das gewünschte Kommunikationsprofil aus.</p> <p>Sie können nur "TCP/IP" verwenden, wenn sich der Guest- und der Host-Computer im selben Netzwerk befinden.</p> <p>Befinden sich der Guest- und der Host-Computer nicht im selben Netzwerk, wählen Sie beispielsweise "LAN (TCP)" oder "Internet (TCP)" aus. Sie müssen dann auch die IP-Adresse des Guest-Computers eingeben.</p> <p>Sie können nun die IP-Adresse im Dialogfeld Erweiterte Optionen zur Hilfeanforderung eingeben, falls Sie dies möchten. Andernfalls wird der Host-Benutzer beim Anfordern von Hilfe zur Eingabe der IP-Adresse aufgefordert. In diesem Fall kann der Host-Benutzer unterschiedliche Adressen eingeben und mit verschiedenen Hilfeanbietern Kontakt aufnehmen.</p> <p>Erweiterte Optionen zur Hilfeanforderung</p> <ol style="list-style-type: none">1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert. Das Dialogfeld Erweiterte Optionen zur Hilfeanforderung wird angezeigt.2. Geben Sie in das Feld Telefonnummer oder TCP/IP-Adresse die IP-Adresse des Guest-Computers ein. Sie können ggf. auch die Einstellung der Option Timeout, wenn keine Antwort ändern.3. Wenn die Hilfeanforderung über ein Netop Gateway an das Netzwerk mit dem Guest-Computer gesendet werden soll, können Sie die Gateway-Anmeldeinformationen im Bereich Gateway-Anmeldung eingeben. Andernfalls wird der Host-Benutzer beim Anfordern von Hilfe zur Eingabe dieser Informationen aufgefordert. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktuelle Anmeldeberechtigung für Windows Sicherheitsautorisierung verwenden, wenn sich der Host-Benutzer mit den Anmeldeinformationen (Benutzername, Kennwort und Domäne) anmelden soll, mit denen er sich auf dem Host-Computer bei Windows angemeldet hat. |

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hilfe-Service aktivieren**.

Wenn Service-Tickets für Hilfeanforderungen verwendet werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Service-Tickets aktivieren**.

Sie können auch das Kontrollkästchen **Hilfeanforderungssymbol der Taskleiste hinzufügen** aktivieren, damit der Host-Benutzer einfacher Hilfe anfordern kann.

4 Bereitstellen von Remote-Support

Hinweis

Wenn Sie erwarten, dass ein Benutzer für Hilfeanforderungen ein Service-Ticket verwendet, müssen Sie ihm dieses zuerst per E-Mail oder Telefon übermitteln.

6. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Programmoptionen** zu schließen.

4.2 Beantworten einer Hilfeanforderung

Wenn Sie für Hilfeanforderungen Service-Tickets verwenden (erweiterter Guest für Remote Control OnDemand 1.74 und frühere Versionen), müssen Sie zuerst per E-Mail oder Telefon ein Service-Ticket an den Host-Benutzer übermitteln.

Sie finden das Service-Ticket auf der Registerkarte **Hilfeanforderung** des Guest. Das Service-Ticket kann nur einmal verwendet werden. Danach wird ein neues Ticket generiert. Der Host-Benutzer verwendet das Service-Ticket, um eine Hilfeanforderung an Sie zu senden.

Wenn Sie WebConnect-Tickets verwenden (erweiterter Guest für Remote Control OnDemand 2.0 und spätere Versionen), müssen Sie keine weiteren Aktionen ausführen.

Das WebConnect-Ticket ist entweder auf dem OnDemand-Host vordefiniert, oder der Host-Benutzer gibt beliebige Informationen (z. B. einen Namen oder ein Schlüsselwort) auf dem OnDemand-Host ein.

Alle eingehenden Hilfeanforderungen werden auf der Registerkarte **Hilfeanforderung** des Guest angezeigt.

Doppelklicken Sie auf eine Hilfeanforderung in der Liste, um eine Standardsitzung (normalerweise eine Fernsteuerungssitzung) zu starten.

Sie können auch eine Hilfeanforderung auswählen und auf eine Schaltfläche in der Symbolleiste klicken, um eine Fernsteuerungssitzung oder eine Sitzung eines anderen Typs zu starten.

Sie werden aufgefordert, sich beim Host anzumelden.

Nach der Anmeldung beim Host können Sie den Host-Benutzer mithilfe der verfügbaren Fernsteuerungsfunktionen unterstützen und beispielsweise per Chat-Funktion mit ihm kommunizieren.

Hinweis

Bevor Sie Hilfeanforderungen beantworten können, müssen Sie Kommunikationsprofile und die Optionen für die Funktion **Hilfeanforderung** auf dem Guest und dem Host konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichten von Hilfeanforderungen auf Guest und Host](#).

4.3 Ausführen einer Mehrfach-Guest-Sitzung

Wenn auf der Registerkarte **Allgemein** in den **Programmoptionen** des Hosts das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert ist, können mehrere Guests an einer Mehrfach-Guest-Sitzung mit dem Host teilnehmen.

Wenn Sie beispielsweise während der Unterstützung eines Host-Benutzers einen anderen Betreuer zu Rate ziehen möchten, können andere Guests an der Sitzung teilnehmen, indem sie eine Verbindung zum selben Host herstellen.

4 Bereitstellen von Remote-Support

In einer Fernsteuerungssitzung mit mehreren Guests kann nur jeweils ein Guest die Steuerung von Tastatur und Maus innehaben. Der Guest, der die Steuerung von Tastatur und Maus besitzt, kann alle Aktionen ausführen, die ihm gemäß den Einstellungen für die **Guest-Zugriffssicherheit** des Hosts erlaubt sind.

Guests, die die Steuerung von Tastatur und Maus nicht innehaben, können lediglich eine begrenzte Anzahl von Aktionen ausführen.

In der Titelleiste des **Host**-Fensters wird der Name des Guest angezeigt, der die Tastatur und Maus steuert. Weitere verbundene Guests werden durch +<Anzahl weiterer verbundener Guests> angezeigt.

Beispiel: Verbunden [Benutzer1]+1

Guests, die aufgrund der Einstellungen für die **Guest-Zugriffssicherheit** als Administrator für Mehrfach-Guest-Sitzungen agieren können, besitzen die Berechtigung zum Verwalten einer Mehrfach-Guest-Sitzung. Diese Guests können folgende Aktionen ausführen:

- Eine Verbindungsliste der verbundenen Guests anzeigen
- Weitere Verbindungen abschalten
- Die Verbindungen aller anderen Guests trennen
- Eine Mehrfach-Chat-Sitzung mit allen verbundenen Guests und dem Host starten

Guests, die keine Administratorberechtigung für Mehrfach-Guest-Sitzungen besitzen, können diese Aktionen nicht ausführen.

Siehe auch

[Kommunizieren mit Host-Benutzern](#)
[Guest-Zugriffssicherheit](#)


4.4 Übertragen von speziellen Tastatureingaben

Während der Fernsteuerung können Sie verschiedene Tastenkombinationen an den Host-Computer senden. Dazu dient der Befehl **Übertrage Tastatureingaben** im Menü der Titelleiste des Fensters **Fernsteuerung**.


Die gebräuchlichsten Befehle finden Sie auch als Schaltflächen in der Symbolleiste des Fensters **Fernsteuerung**.

Achtung

Die Verwendung dieser Tastenkombinationen kann ungewollte Ergebnisse zur Folge haben.

| Tastenkombination | Beschreibung |
|--------------------|---|
| Übertrage Strg+Esc | <p>Wählen Sie diesen Befehl, um die Tastenkombination STRG+ESC an den Host zu senden.</p> <p>Als Alternative können Sie auch auf die Schaltfläche  Übertrage Strg+Esc in der Symbolleiste klicken.</p> <p>Diese Tastenkombination zeigt das Menü Start auf einem Windows-Host-Computer oder die Fensterliste auf einem OS/2-Host-Computer an.</p> |

4 Bereitstellen von Remote-Support

| | |
|----------------------------|--|
| Übertrage Strg+Alt+Entf | <p>Wählen Sie diesen Befehl, um die Tastenkombination STRG+ALT+ENTF an den Host zu senden.</p> <p>Als Alternative können Sie auch auf die Schaltfläche  Übertrage Strg+Alt+Entf in der Symbolleiste klicken.</p> <p>Diese Tastenkombination zeigt das Sicherheitsdialogfeld auf einem Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7-Host-Computer an oder startet einen OS/2-Host-Computer neu.</p> <hr/> <p>Hinweis Übertrage Strg+Alt+Entf ist bei Host-Computern unter Windows ME, Windows 98 und Windows 95 deaktiviert. Wählen Sie Host-PC neu starten, um den Host-Computer neu zu starten.</p> |
| Übertrage Alt+Tab | <p>Wählen Sie diesen Befehl, um die Tastenkombination ALT+TAB an den Host zu senden.</p> <p>Diese Tastenkombination aktiviert auf dem Host-Bildschirm das nächste Fenster im Uhrzeigersinn.</p> |
| Übertrage Alt+Umschalt+Tab | <p>Wählen Sie diesen Befehl, um die Tastenkombination ALT+UMSCHALT+TAB an den Host zu senden.</p> <p>Diese Tastenkombination aktiviert auf dem Host-Bildschirm das nächste Fenster gegen den Uhrzeigersinn.</p> |
| Übertrage Druck | <p>Wählen Sie diesen Befehl, um den Befehl DRUCK an den Host zu senden.</p> <p>Dadurch wird der gesamte Inhalt des Host-Bildschirms in die Zwischenablage des Host kopiert.</p> |
| Übertrage Alt+Druck | <p>Wählen Sie diesen Befehl, um den Befehl ALT+DRUCK an den Host zu senden.</p> <p>Dadurch wird der Inhalt des aktiven Fensters am Host-Bildschirm in die Zwischenablage des Host kopiert.</p> |

Hinweis

Der Befehl **Übertrage Tastatureingaben** ist deaktiviert, wenn die Einstellungen der **Guest-Zugriffssicherheit** auf dem Host die Verwendung von Tastatur und Maus nicht zulassen.

4 Bereitstellen von Remote-Support

4.5 Verwenden von Zwischenablagebefehlen

Während der Fernsteuerung können Sie die Zwischenablage verwenden.

Der Zugriff auf die Zwischenablagebefehle erfolgt über den Befehl **Zwischenablage** im Menü der Titelleiste des Fensters **Fernsteuerung**. Sie finden diese Befehle auch als Schaltflächen in der Symbolleiste des Fensters **Fernsteuerung**.

| Befehl | Beschreibung |
|--|---|
| An Host senden | <p>Wählen Sie diesen Befehl, um den Inhalt der Guest-Zwischenablage an die Zwischenablage des Host zu senden.</p> <p>Als Alternative können Sie auch auf die Schaltfläche  Zwischenablage senden in der Symbolleiste klicken.</p> <p>Hinweis Dieser Befehl ist deaktiviert, wenn die Einstellungen der Guest-Zugriffssicherheit auf dem Host den Befehl Zwischenablage übertragen nicht zulassen.</p> |
| Vom Host abrufen | <p>Wählen Sie diesen Befehl, um den Inhalt der Host-Zwischenablage abzurufen und an die Zwischenablage des Guest zu senden.</p> <p>Als Alternative können Sie auch auf die Schaltfläche  Vom Host abrufen in der Symbolleiste klicken.</p> <p>Hinweis Dieser Befehl ist deaktiviert, wenn die Einstellungen der Guest-Zugriffssicherheit auf dem Host den Befehl Zwischenablage übertragen nicht zulassen.</p> |
| Bildschirm in Zwischenablage speichern | <p>Wählen Sie diesen Befehl, um den Bildschirminhalt des Host an die Guest-Zwischenablage zu senden.</p> <p>Als Alternative können Sie auch auf die Schaltfläche  Bildschirm in Zwischenablage speichern in der Symbolleiste klicken.</p> |
| Bildschirm in Datei speichern | <p>Wählen Sie diesen Befehl, um den Bildschirminhalt des Host in einer Bitmap-Datei mit dem Namen <Hostname>-<Datum>-<Uhrzeit>.bmp im Ordner SnapShot zu speichern. Vor dem Speichern können Sie den Dateinamen und das Verzeichnis ändern.</p> <p>Als Alternative können Sie auch auf die Schaltfläche  Bildschirm in Datei speichern in der Symbolleiste klicken.</p> |

4 Bereitstellen von Remote-Support


4.6 Kommunizieren mit Host-Benutzern

Netop Remote Control ermöglicht verschiedene Methoden zur Kommunikation mit Host-Benutzern während der Fernunterstützung.

Sofern dies auf dem Host mit den Einstellungen unter **Guest-Zugriffssicherheit** gestattet wird, kann der Guest-Benutzer einen Chat oder Audio-Video-Chat mit einem Host starten oder eine Nachricht an den Host senden.

Chat

So beginnen Sie einen Chat, wenn bereits eine Verbindung mit einem Host besteht

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Fensters **Fernsteuerung** auf die Schaltfläche  **Chat**.
2. Geben Sie im Dialogfeld **Chat** die gewünschte Nachricht ein.
3. Klicken Sie auf **Senden**.

So beginnen Sie einen Chat, wenn noch keine Verbindung mit einem Host besteht

1. Wählen Sie im Fenster **Guest** den Host aus, mit dem Sie chatten möchten.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Chat**.
Sie können auch im Menü **Verbindung** auf **Chat** klicken.
3. Geben Sie im Dialogfeld **Chat** die gewünschte Nachricht ein.
4. Klicken Sie auf **Senden**.

Der Host-Benutzer kann antworten, und die Chat-Sitzung bleibt geöffnet, bis sie von Ihnen oder vom Host-Benutzer durch Klicken auf **Chat beenden** geschlossen wird.


Ein Host-Benutzer kann auch einen Chat mit dem Guest-Benutzer beginnen.

Hinweis

Sie können den Chat zu Dokumentationszwecken in einer RTF-Datei speichern.

Mehrfach-Chat

Wenn der Netop-Host für mehrere gleichzeitige Guest-Verbindungen konfiguriert ist, kann ein Guest-Benutzer, für den unter **Guest-Zugriffssicherheit** das Agieren als Administrator für Mehrfach-Guest-Sitzung festgelegt ist, einen Mehrfach-Chat mit dem Host und allen verbundenen Guests beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ausführen einer Mehrfach-Guest-Sitzung](#).

Wenn der Guest-Benutzer als Administrator für Mehrfach-Guest-Sitzung agieren darf, wird die Schaltfläche  **Mehrfach-Chat starten** in der Symbolleiste des Fensters **Fernsteuerung** angezeigt. Mit dieser Schaltfläche können Sie zur selben Zeit einen Chat mit dem Host-Benutzer und mit allen verbundenen Guest-Benutzern beginnen..


4 Bereitstellen von Remote-Support

☐ Audio-Video-Chat

Der Guest-Benutzer Host kann eine Audio-Video-Chat-Sitzung mit einem Host beginnen, wenn beide Computer mit Audio- und Videogeräten ausgestattet sind.

Außerdem kann der Host-Benutzer einen Audio-Video-Chat mit dem Guest-Benutzer anfordern, wenn bereits eine Verbindung besteht.

So beginnen Sie einen Audio-Video-Chat, wenn bereits eine Verbindung mit einem Host besteht

- Klicken Sie in der Symbolleiste des Fensters **Fernsteuerung** auf die Schaltfläche **Audio-Video-Chat**. 

Das Dialogfeld **Audio-Video-Chat** wird angezeigt.

So beginnen Sie einen Audio-Video-Chat, wenn noch keine Verbindung mit einem Host besteht

1. Wählen Sie im Fenster **Guest** den Host aus, mit dem Sie chatten möchten.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Audio-Video-Chat**.

Sie können auch im Menü **Verbindung** auf **Audio-Video-Chat** klicken.

Das Dialogfeld **Audio-Video-Chat** wird angezeigt.

Ist Ihr Computer mit einem Mikrofon ausgestattet, können Sie mit dem Host-Benutzer reden. Wenn die Funktion **Video** aktiviert hat, wird auch das Bild im Dialogfeld angezeigt.

Mit den Schaltflächen in der Symbolleiste und den Schieberegler auf der rechten Seite können Sie die Ton- und Bildeinstellungen steuern.

Der Audio-Video-Chat kann nur vom Guest-Benutzer durch Klicken auf die Schaltfläche



Audio-Video-Chat beenden in der Symbolleiste beendet werden.

Hinweis

Jeder Guest- und jeder Host-Benutzer kann immer nur eine Audio-Sitzung (einschließlich **Sound übertragen**) durchführen.

☐ Nachricht

So senden Sie eine Nachricht an einen Host, wenn bereits eine Verbindung besteht

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Fensters **Fernsteuerung** auf die Schaltfläche



Nachricht senden.

2. Geben Sie den Text der Nachricht ein, und klicken Sie in der Symbolleiste auf die

Schaltfläche  **Nachricht senden**.

So senden Sie eine Nachricht an einen Host, wenn noch keine Verbindung besteht

1. Wählen Sie den Host aus, dem Sie die Nachricht senden möchten.

4 Bereitstellen von Remote-Support

2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Nachricht senden**.

Sie können auch im Menü **Verbindung** auf **Nachricht senden** klicken.

3. Geben Sie den Text der Nachricht ein, und klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Nachricht senden**.

Die Nachricht wird auf dem Host-Computer angezeigt. Der Host-Benutzer kann sie nicht beantworten oder eine neue Nachricht senden. Wenn Sie mit dem Host-Benutzer direkt kommunizieren möchten, verwenden Sie eine der Chat-Funktionen.

Siehe auch

[Guest-Zugriffssicherheit](#)

[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Audio-Video-Chat")

4.7 Senden und Empfangen von Druckaufträgen

Sie können einen Druckauftrag von einem Guest-Computer an den Drucker eines Host-Computers senden (Remote-Drucker). Umgekehrt können auch Host-Benutzer Druckaufträge an den Drucker eines Guest-Computers senden.

Auf dem Computer, der den Druckauftrag sendet, muss ein Netop-Drucker und der geeignete Druckertreiber für den Remote-Drucker installiert sein.

So fügen Sie auf dem Guest-Computer einen Netop-Drucker hinzu:

1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Optionen**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ferndruck**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucker hinzufügen**.

Das Fenster **Anleitung zum Hinzufügen eines Druckers** wird angezeigt.

4. Lesen Sie die Anleitung, und klicken Sie auf **Bereit**, um mithilfe des **Druckerinstallations-Assistenten** einen Netop-Drucker hinzuzufügen.

Das Fenster **Anleitung zum Hinzufügen eines Druckers** bleibt geöffnet, solange der Assistent läuft.

Senden eines Druckauftrags an einen Remote-Drucker

Nachdem Sie auf dem Guest-Computer einen Netop-Drucker hinzugefügt haben, können Sie einen Druckauftrag an den gewünschten Remote-Drucker senden.

Beispiel: Wenn Sie auf dem Remote-Drucker ein Word-Dokument drucken möchten, aktivieren Sie den Druckauftrag, wie Sie es in Word gewohnt sind. Achten Sie darauf, dass der hinzugefügte Netop-Drucker ausgewählt ist.

4 Bereitstellen von Remote-Support

4.7.1 Umleiten eines Druckauftrags

Ein vom Host-Computer an den Guest-Computer gesendeter Druckauftrag kann an jeden auf dem Guest angegebenen Drucker umgeleitet werden.

So leiten Sie einen Druckauftrag um

1. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Optionen**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ferndruck**.
3. Wählen Sie im Bereich **Wenn die Druckausgabe eines Dokuments umgeleitet wird** eine der folgenden Optionen:


| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Das Dokument auf dem Standarddrucker drucken | Der Druckauftrag wird an den Guest-Standarddrucker umgeleitet. |
| Eingabeaufforderung mit einer Liste der verfügbaren Drucker | <p>Wählen Sie diese Option, und klicken Sie auf Durchsuchen, um das Dialogfeld Drucker zum Umleiten der Druckausgabe wählen zu öffnen. In diesem Dialogfeld werden die Namen der Guest-Drucker angezeigt.</p> <p>Wählen Sie einen Namen aus, und klicken Sie auf OK, um den Drucker als Zieldrucker festzulegen. Eingehende Netop-Druckaufträge werden zukünftig an diesen Drucker umgeleitet.</p> |

4.8 Freigeben des Bildschirms

Wenn Sie Unterstützung anbieten, möchten Sie vielleicht einem Host-Benutzer ein Verfahren vorführen.

Sofern die Einstellungen der **Guest-Zugriffssicherheit** auf dem Host dies zulassen, können Sie eine Demonstrationssitzung starten. Dabei wird der Bildschirminhalt des Guest-Computers auf dem Host-Computer angezeigt, während Sie ein bestimmtes Verfahren durchführen.

So starten Sie eine Demonstrationssitzung:

- Wenn Sie bereits verbunden sind, klicken Sie in der Symbolleiste des Fensters **Fernsteuerung** auf die Schaltfläche  **Vorführen**.
- Wenn Sie noch nicht verbunden sind, können Sie über die Registerkarten **Telefonbuch**, **Quick Connect** oder **Verlauf** eine Verbindung herstellen und die Demonstrationssitzung starten.
 1. Wählen Sie auf einer dieser Registerkarten den Host-Computer aus, zu dem Sie die Verbindung herstellen möchten, um die Demonstrationssitzung durchzuführen.
 2. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Vorführen** in der Symbolleiste des Fensters **Guest**.

Wenn Sie die Demonstrationssitzung starten, wird vor der ersten Anzeige auf dem Host-

4 Bereitstellen von Remote-Support

Computer das Dialogfeld **Fenster ausblenden** angezeigt. Hier können Sie die Bildelemente des Guest-Computers ausblenden, die der Host-Benutzer nicht sehen soll. Diese Elemente werden auf dem Bildschirm des Host-Computers als schwarze Rechtecke angezeigt.

So können Sie ein Bildelement ein-/ausblenden:

1. Wählen Sie im Bereich das Element aus.
2. Klicken Sie im unteren Bereich des Dialogfeldes auf die Schaltfläche **+** (Plus) oder **-** (Minus), um das betreffende Element ein- oder auszublenden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Warnung: Neues Bildschirmfenster**, wenn das Dialogfeld **Neues Fenster** angezeigt werden soll, sobald auf dem Bildschirm des Guest-Computers ein neues Bildelement geöffnet wird, das nicht zu einem ausgeblendeten Anwendungselement gehört.

Wählen Sie die Elemente aus, die ausgeblendet werden sollen.

3. Klicken Sie auf **OK**.

Auf dem Bildschirm des ausgewählten Host-Computers wird das Fenster **Netop-Demo** angezeigt.

Während der Demonstrationssitzung wird auf dem Guest-Bildschirm eine kleine Toolbox angezeigt. Mit dieser Toolbox können Sie die Demo anhalten oder das Dialogfeld **Fenster ausblenden** anzeigen, wenn Sie die Maskierung verändern möchten.

4.9 Netop Screen Video

Netop Screen Video ist ein Tool, mit dem Sie aufzeichnen können, welche Aktionen Sie durchführen und auf welche Schaltflächen Sie klicken.



So starten Sie Netop Screen Video

- Zeigen Sie im Windows-Menü **Start** auf **Alle Programme**, **Netop Remote Control**, **Extras**, und klicken Sie auf **Screen Video**.

Mit dem Tool können Sie ein Video mit dem Inhalt eines bestimmten Bildschirmbereichs oder des gesamten Bildschirms erstellen.

So nehmen Sie ein Video auf

1. Konfigurieren Sie das Tool Ihren Wünschen entsprechend.

Wählen Sie im Menü **Bereich** den Bereich aus, den Sie erfassen möchten.

Tipp

In der Regel sollte die Einstellung **Vollbild** verwendet werden.

Wählen Sie im Menü **Optionen** Aufzeichnungsoptionen aus, und legen Sie die

4 Bereitstellen von Remote-Support

Einstellungen fest.

Tipp

Für die meisten Situationen ist es ratsam, das Tool zu Beginn der Aufzeichnung auszublenden und Tastenkombinationen für das Starten und Stoppen der Aufzeichnung festzulegen.

Diese Einstellungen werden gespeichert und können für das nächste Video verwendet werden.

2. Klicken Sie auf **Aufzeichnen**, um die Aufzeichnung zu starten.

Führen Sie mit den entsprechenden Befehlen die Aufgabe durch, die Sie aufzeichnen möchten.

3. Stoppen Sie die Aufzeichnung, indem Sie die festgelegte Tastenkombination drücken.

Sie können dazu auch mit der rechten Maustaste im Infobereich auf das Symbol von Netop Screen Video klicken und im Kontextmenü **Stopp** wählen.

☐ Einstellungen im Menü "Optionen"

| | | | | |
|---------------|---|--|---------------------------------|----------------------------|
| Videooptionen | Hier können Sie den zur Videoaufzeichnung verwendeten Codec auswählen. Bei den konfigurierbaren Codecs können Sie auf Konfigurieren klicken und verschiedene Einstellungen (z. B. die Komprimierung) festlegen. | | | |
| | Wenn Sie den Schieberegler Qualität nach rechts verschieben, wird die Qualität erhöht. Beachten Sie jedoch, dass eine höhere Qualität zu größeren Videodateien führt. | | | |
| | Die Framerates werden automatisch angepasst, wenn Sie das Kontrollkästchen Automatisch anpassen aktiviert lassen. | | | |
| | Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatisch anpassen deaktivieren, können Sie die Einstellungen selbst vornehmen: | | | |
| | Max. Framerate kann auf einen Wert von 200 Frames pro Sekunde (ganz links) bis 1 Frame pro Minute (ganz rechts) eingestellt werden. Wenn Sie den Schieberegler verschieben, werden die Felder Festlegen wichtiger Frames alle , Erfassen der Frames alle und Wiedergaberate automatisch aktualisiert: | | | |
| | Framerate für Aufzeichnung | Festlegen wichtiger Frames alle | Erfassen der Frames alle | Wiedergaberate |
| | 200 bis 1 Frames/Sekunde | Sekunde | 0,005 bis 1 Sekunde | Framerate für Aufzeichnung |
| | 60 bis 1 Frames/Minute | 20 Frames | 1 bis 60 Sekunden | 20 Frames/Sekunde |

4 Bereitstellen von Remote-Support

| | |
|-------------------------------------|--|
| | <p>Hinweise</p> <p>Die Wiedergabe wird bei jedem wichtigen Frame synchronisiert.</p> <p>Die Aufzeichnung mit einer hohen Framerate führt zu großen Videodateien.</p> |
| Mauszeigeroptionen | Legen Sie das Aussehen des Mauszeigers fest, und wählen Sie aus, ob er in der Aufzeichnung zu sehen ist. |
| Audiooptionen | Legen Sie die Audioeinstellungen für die Aufzeichnung und das Video fest. |
| Automatische Schwenkgeschwindigkeit | <p>Diese Einstellung wird verwendet, wenn die im selben Menü oberhalb befindliche Option Automatisches Schwenken aktivieren ausgewählt ist. Beim automatischen Schwenken wird der Mittelpunkt des Aufzeichnungsbereichs während der Aufnahme automatisch zur Mauszeigerposition verschoben. Wenn Automatisches Schwenken aktivieren nicht ausgewählt ist, wird der Mittelpunkt des Aufzeichnungsbereichs nicht verschoben.</p> <p>Automatische Schwenkgeschwindigkeit legt fest, wie schnell der Mittelpunkt verschoben wird.</p> |
| Threadpriorität aufzeichnen | <p>Threadpriorität aufzeichnen definiert die Priorität der von Netop Screen Video genutzten Computerressourcen im Vergleich mit den anderen ausgeführten Programmen.</p> <p>Allgemeine Richtlinie: Wenn bei der Videoaufzeichnung Bild- oder Tonprobleme auftreten, reichen die Computerressourcen nicht aus, und Sie sollten den Wert von Threadpriorität aufzeichnen erhöhen.</p> |
| Tastenkombinationen | Legen Sie die Tastenkombinationen zum Steuern der Aufzeichnung fest. |

4.10 Netop-Markierungsprogramm


Mit dem Netop-Markierungsprogramm können Sie während einer Fernsteuerungssitzung auf dem Bildschirm des Host-Computers zeichnen und schreiben sowie angezeigte Objekte vergrößern.

Das Programm kann auf dem Guest-Computer und auf dem Host-Computer verwendet werden. Die Funktion kann jedoch nicht vom Host-Benutzer aktiviert werden. Sie ist nur verfügbar, wenn der Host-Computer ferngesteuert wird und der Guest-Benutzer das Markierungsprogramm startet.


Die mit dem Markierungsprogramm erstellten Texte und Linien überlagern den Desktop. Wenn weitere Anwendungen geöffnet werden, bleiben die Texte und Linien im Vordergrund.

Die Symbolleiste des Netop-Markierungsprogramms enthält Schaltflächen zum Zeichnen von Formen (z. B. Kreise und Rechtecke), zum Schreiben von Text und zum Vergrößern eines Bildschirmausschnitts.

4 Bereitstellen von Remote-Support



So starten Sie das Netop-Markierungsprogramm auf dem Netop Guest

1. Stellen Sie eine Verbindung zum Host her.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste des Fensters **Fernsteuerung** auf die Schaltfläche  **Markierungsmodus**.

Das Netop-Markierungsprogramm wird gestartet, und Sie können auf die verfügbaren Tools zugreifen. Wenn Sie mit der Maus auf eine Schaltfläche zeigen, wird eine Beschreibung angezeigt.

So schließen Sie das Netop-Markierungsprogramm auf dem Guest

Klicken Sie in der Symbolleiste des Fensters **Fernsteuerung** auf die Schaltfläche **Markierungsmodus**.

Sie können auch im Titelleistenmenü des Fensters **Fernsteuerung** auf **Markierungsmodus** klicken.

5 Dialogfeldhilfe

5.1 Dialogfelder im Guest-Modul

5.1.1 Weitere Audio-Einstellungen

Im Dialogfeld **Weitere Audio-Einstellungen** können Sie das bevorzugte Wiedergabe- und Aufnahmegerät für die Durchführung von Audio-Video-Chats auswählen.

Wiedergabe

Die Dropdown-Liste **Bevorzugtes Gerät** enthält die Namen aller von Windows gefundenen Audiowiedergabegeräte. Wählen Sie das gewünschte Gerät für die Audiowiedergabe aus.

Aufzeichnung

Die Dropdown-Liste **Bevorzugtes Gerät** enthält die Namen aller von Windows gefundenen Audioaufzeichnungsgeräte. Wählen Sie das gewünschte Gerät für die Audioaufzeichnung aus.

Hinweis

Wenn Multimediageräte mit dem Computer verbunden sind und Sie die Einstellung <Beliebiges verfügbares Gerät verwenden> auswählen, wird möglicherweise eines dieser Geräte statt des Sound-Systems des Computers ausgewählt. Wählen Sie in diesem Fall das Sound-System des Computers aus..

Komprimierung der Audiodaten

Im Bereich **Prüfen Sie die Audio-Komprimierungsverfahren in der folgenden Reihenfolge** werden die auf dem Guest-Computer verfügbaren Mono-Audio-Komprimierungsverfahren in der von Windows festgelegten Priorität angezeigt.

Wenn Sie die Priorität eines Codecs ändern möchten, wählen Sie diesen durch Klicken aus und verschieben ihn mit den Schaltflächen **Nach oben/Nach unten** an die gewünschte Listenposition. Sie können die Standardreihenfolge der Codecs wiederherstellen, indem Sie auf die Schaltfläche **Standardeinstellung** klicken.

Der Code mit der höchsten Priorität auf dem Guest-Computer, der ebenfalls auf dem Host-Computer verfügbar ist, wird verwendet.

Siehe auch

[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Audio-Video-Chat")

5 Dialogfeldhilfe

5.1.2 Erweiterter Hilfe-Service

Im Dialogfeld **Erweiterter Hilfe-Service** können die Aktionen festgelegt werden, die bei Eingang einer Hilfeanforderung ausgeführt werden sollen.

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|---|--|
| Aktion | <p>Wählen Sie in der Liste die gewünschte Aktion aus.</p> <p>Die Liste enthält die folgenden Optionen:</p> <p>Keine: Es wird keine Aktion ausgeführt.</p> <p>Nachricht senden: Ein lokales Programm ausführen, falls definiert, und eine Nachricht an den Host senden. Die darunter befindlichen Felder werden aktiviert.</p> <p>Lokales Programm ausführen: Ein lokales Programm ausführen, falls angegeben. Die darunter befindlichen Felder werden mit Ausnahme von Nachricht senden aktiviert.</p> |
| Befehlszeile | <p>Geben Sie die Befehlszeile für ein Programm auf dem Guest-Computer an (normalerweise ein Helpdesk-Programm), über das die Hilfeanforderung registriert wird. Klicken Sie auf [...], und wählen Sie das gewünschte Programm aus.</p> <p>Sie können dem Befehl die folgenden Argumente hinzufügen:</p> <p>%H: Name des Hilfe anfordernden Host-Computers</p> <p>%T: Uhrzeit der Hilfeanforderung</p> <p>%P: Problembeschreibung zur Hilfeanforderung</p> |
| Timeout | <p>Geben Sie die Zeitspanne in Sekunden an (Standardeinstellung: 5, Bereich 0 bis 9999, 0 = kein Zeitlimit), nach der die Befehlsausführung, wenn sie bis dahin nicht erfolgreich war, abgebrochen wird .</p> |
| Nachricht senden | <p>Geben Sie den Pfad und den Namen einer RTF-Datei ein, deren Inhalt als Nachricht an den Hilfe anfordernden Host gesendet werden soll. Siehe auch Kommunizieren mit Host-Benutzern (Nachricht).</p> <p>Klicken Sie auf [...], und wählen Sie die gewünschte RTF-Datei aus.</p> |
| Hilfeanforderung löschen | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Hilfeaufforderung nach der erfolgreichen Ausführung der angegebenen Aktionen auf der Registerkarte Hilfeanforderung gelöscht werden soll.</p> <p>Hinweis</p> <p>Die Hilfeanforderung wird durch das Löschen ihres Eintrags auf der Registerkarte Hilfeanforderung nicht abgebrochen.</p> |
| Benachrichtigung anzeigen, wenn neue Hilfeanforderung eintrifft | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie vom Eintreffen neuer Hilfeanforderungen benachrichtigt werden möchten.</p> <p>Die Benachrichtigung enthält den Namen des Hilfe anfordernden Host-Computers sowie den Zeitpunkt und (sofern angegeben) eine Problembeschreibung.</p> |

5 Dialogfeldhilfe

Siehe auch

[Einrichten von Hilfeanforderungen auf Guest und Host](#)
[Beantworten einer Hilfeanforderung](#)
[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Hilfeanforderung")

5.1.3 Erweiterte Bestandsoption

Im Dialogfeld **Erweiterte Bestandsoption** können Sie die Bestandsverarbeitung und die benutzerdefinierten Bestandsdaten festlegen.

Programm nach Bestandsuche ausführen

Sie können ein Programm festlegen, mit dem automatisch alle neu abgerufenen Bestandsdaten des Host-Computers verarbeitet werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

| Option | Beschreibung |
|---------------------------------------|--|
| Deaktivieren | Das unten angegebene Programm wird nicht ausgeführt. |
| Für jeden Host ausführen | Das unten angegebene Programm wird nach jeder Bestandsuche auf einem Host-Computer ausgeführt. |
| Nach Abschluss aller Suchen ausführen | Das unten angegebene Programm wird jedes Mal ausgeführt, wenn ein Stapel von Host-Computer-Beständen abgerufen wurde. |
| Dateiname | Geben Sie in dieses Feld den Pfad und den Dateinamen des Programms zur Bestandsbearbeitung sowie eventuell erforderliche Befehlszeilenparameter ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen , und wählen Sie das gewünschte Programm aus. Der Pfad und der Dateiname des Programms werden dann in das Feld übernommen. |

Benutzerdefinierte Bestandsdaten

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um benutzerdefinierte Bestandsdaten hinzuzufügen. Das Dialogfeld **Benutzerdefinierte Bestandsdaten** wird dann geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bestandsdaten](#).

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um einen bereits hinzugefügten Eintrag zu bearbeiten.

Wenn Sie Host-Bestände erzeugen, enthalten diese auch die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Bestandsdaten.

Siehe auch

[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Bestand")

5 Dialogfeldhilfe

5.1.4 Erweiterte TCP/IP-Konfiguration

Im Dialogfeld **Erweiterte TCP/IP-Konfiguration** können Sie erweiterte Optionen für das TCP/IP-Kommunikationsprofil festlegen.

5 Dialogfeldhilfe

Bindungen

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Alle verfügbaren IP-Adressen verwenden | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle verfügbaren IP-Adressen zu verwenden.</p> <p>Wenn für den Computer mehrere IP-Adressen konfiguriert sind und nur eine davon für die Netop-Kommunikation verwendet werden soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Feld zur Eingabe der IP-Adresse oder Schnittstelle-Liste verfügbar wird.</p> |
| IP-Adresse | Geben Sie die IP-Adresse ein, die für die Netop-Kommunikation verwendet werden soll. |
| Schnittstelle verwenden | Geben Sie die Netzwerk-Schnittstelle die für Netop Kommunikation verwendet werden soll. |

Portnummern definieren

| Option | Beschreibung |
|--------------------------------|---|
| Standard-Portnummern verwenden | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Standard-Portnummer 6502 von Netop für die beiden Optionen Empfangs-Port und Sende-Port verwendet werden soll.</p> <p>Die Portnummer 1970 ist offiziell für Netop Remote Control registriert. Um die Kompatibilität mit älteren Netop-Versionen zu gewährleisten, empfiehlt es sich jedoch, die Portnummer 6502 als Standardnummer zu verwenden.</p> |
| Empfangs-Port | <p>Wenn das Kontrollkästchen Standard-Portnummern verwenden aktiviert ist, wird die Portnummer 6502 verwendet.</p> <p>Wenn das Kontrollkästchen Standard-Portnummern verwenden deaktiviert ist, kann die Portnummer geändert werden. Sie können eine Nummer im Bereich von 1025 bis 65535 eingeben.</p> |
| Sende-Port | <p>Wenn das Kontrollkästchen Standard-Portnummern verwenden aktiviert ist, wird die Portnummer 6502 verwendet.</p> <p>Wenn das Kontrollkästchen Standard-Portnummern verwenden deaktiviert ist, kann die Portnummer geändert werden. Sie können eine Nummer im Bereich von 1025 bis 65535 eingeben.</p> <p>Die Portnummer im Feld Sende-Port des Quellmoduls muss mit der Portnummer im Feld Empfangs-Port des Zielmoduls übereinstimmen.</p> |

Optionen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wenn möglich, für diese Sitzung TCP verwenden**, um die Verbindung über das TCP/IP-Kommunikationsgerät herzustellen, aber für Sitzungen

5 Dialogfeldhilfe

mit höheren Übertragungsgeschwindigkeiten TCP/IP (TCP) zu verwenden, sofern diese Option sowohl auf dem Guest als auch auf dem Host zur Verfügung steht.

Netop-Namensserver

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Netop-Namensserver verwenden | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Netop-Namensserver zum Auflösen von Netop-Namen in IP-Adressen zu verwenden.</p> <p>Die Verwendung des Netop-Namensservers erleichtert die Verbindung über segmentierte IP-Netzwerke, einschließlich dem Internet.</p> |
| Primärer Server | <p>Verwenden Sie den Standardnamen "nns1.netop.com" des primären öffentlichen Netop-Namensservers im Internet, oder geben Sie die IP-Adresse bzw. den DNS-Namen eines primären Netop-Namensservers in Ihrem Unternehmensnetzwerk ein.</p> |
| Alternativserver | <p>Verwenden Sie den Standardnamen "nns2.netop.com" des alternativen öffentlichen Netop-Namensservers im Internet, oder geben Sie die IP-Adresse bzw. den DNS-Namen eines alternativen Netop-Namensservers in Ihrem Unternehmensnetzwerk ein.</p> |
| Port-Informationen vom Namensserver ignorieren | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die vom Netop-Namensserver empfangene Nummer im Feld Empfangs-Port des Zielmoduls durch die unten angegebene Portnummer ersetzt werden soll.</p> <p>Hinweis Manche Firewalls ersetzen die gesendeten Nummern für das Feld Empfangs-Ports durch ungültige Portnummern, um die Netzwerkcomputer vor Verbindungsversuchen zu schützen. In diesem Fall müssen statt der vom Netop-Namensserver zurückgegebenen Nummern gültige Portnummern in das Feld Empfangs-Port eingegeben werden.</p> |
| Verwende Port | <p>Geben Sie die Portnummer ein, die statt der vom Netop-Namensserver empfangenen Nummer für das Feld Empfangs-Port verwendet werden soll.</p> <p>Hinweis Um den Netop-Namensserver verwenden zu können, müssen Sie den entsprechenden Wert in das Feld ID f. Namenplatzh. unter Extras > Programmoptionen > Host-Name > Netop-Namensserver eingeben.</p> |

Siehe auch

[Kommunikationsprofil bearbeiten](#)

5 Dialogfeldhilfe

5.1.5 Erweitertes Video

Im Dialogfeld **Erweitertes Video** können Sie die erweiterten Videoeinstellungen festlegen.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste den gewünschten Treiber aus. Wenn eine Videokamera installiert ist, wird hier der Name des zugehörigen Treibers angezeigt, und im Anzeigefenster wird das von der Kamera aufgenommene Bild angezeigt.

Mit der Schaltfläche **Format** können Sie das Windows-Dialogfeld **Videoformat** öffnen und das Format des aufgezeichneten Bildes festlegen.

Mit der Schaltfläche **Eigenschaften** können Sie das Windows-Dialogfeld **Videoquelle** öffnen und die Eigenschaften der Videoquelle bearbeiten.

Wenn die Videodaten nicht komprimiert werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Komprimierung deaktivieren**.

5.1.6 Kommunikationsprofil bearbeiten

Im Dialogfeld **Kommunikationsprofil bearbeiten** können Sie Kommunikationsprofile erstellen oder bearbeiten.

Kommunikations-Informationen

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Beschreibung des Kommunikationsprofils | Geben Sie einen Namen für das Kommunikationsprofil ein. Der Name muss eindeutig sein. Wenn das Feld bereits einen Profilnamen enthält, können Sie diesen ändern. |
| | Hinweis Sie können mehrere Kommunikationsprofile mit unterschiedlichen Namen erstellen, die dasselbe Kommunikationsgerät verwenden. |
| Kommunikationsgerät | Legen Sie hier das Kommunikationsgerät für das Kommunikationsprofil fest. Wählen Sie das gewünschte Kommunikationsgerät in der Dropdown-Liste aus. |
| DFÜ-Netzwerk verwenden | Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn ein TCP/IP-Kommunikationsgerät in der Dropdown-Liste Kommunikationsgerät ausgewählt ist. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird im Fenster Kommunikationsprofil bearbeiten zusätzlich der Bereich DFÜ-Netzwerkverbindung angezeigt. |

5 Dialogfeldhilfe

DFÜ-Netzwerkverbindung

| Option | Beschreibung |
|------------------------|---|
| DFÜ-Netzwerkprofil | Wählen Sie in der Liste der verfügbaren DFÜ-Netzwerkprofile das gewünschte Profil für die Netzwerkverbindung aus. |
| Wähle von Calling Card | Hier werden die Eigenschaften des ausgewählten DFÜ-Netzwerkprofils angezeigt. |
| Konfigurieren | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld DFÜ-Verbindung zu öffnen und die DFÜ-Verbindung zu konfigurieren. |
| Wahlverfahren | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Telefon- und Modemoptionen zu öffnen und die Eigenschaften des ausgewählten DFÜ-Netzwerkprofils zu bearbeiten. |
| Profil hinzufügen | Mit dieser Schaltfläche können Sie den Netzwerkverbindungs-Assistent starten, der Sie beim Hinzufügen eines DFÜ-Netzwerkprofils unterstützt. |

[Name des Kommunikationsprofils]

Der untere Bereich des Dialogfelds ist nach dem in der Dropdown-Liste **Kommunikationsgerät** ausgewählten Kommunikationsgerät benannt.

In diesem Bereich können Sie das im Kommunikationsprofil verwendete Kommunikationsgerät konfigurieren. Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem jeweiligen Kommunikationsgerät.

Weitere Informationen zu den gebräuchlichsten Kommunikationsgeräten finden Sie in der folgenden Liste.

TCP/IP

| | |
|---------------------------------------|--|
| Max. Paketgröße (MTU) | Geben Sie die maximale Paketgröße im Bereich von 512 bis 5146 an (Standardeinstellung: 2600). Eine großer Wert führt zu einer höheren Kommunikationsgeschwindigkeit. Durch einen kleinen Wert können Kommunikationsprobleme vermieden werden. |
| Für Internet-Kommunikation optimieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Einstellungen (Paketgröße, Datenkomprimierung usw.) für das Internet zu optimieren. |
| Erweitert | Mit dieser Schaltfläche können Sie das Dialogfeld Erweiterte TCP/IP-Konfiguration öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte TCP/IP-Konfiguration . |
| IP-Senderliste | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|--|---|
| | IP-Senderliste anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter IP-Senderliste . |
|--|---|

Allgemeine Informationen zu Netop-TCP/IP

Netop-TCP/IP ist ein *UDP*-basiertes Kommunikationsgerät, das die Verbindung über UDP herstellt und während einer Sitzung bei Bedarf über TCP/IP (TCP) kommunizieren kann.

Jedes Kommunikationsprofil mit dem TCP/IP-Gerät unterstützt mehrere Netop-Verbindungen.

TCP/IP bietet drei Möglichkeiten zum Herstellen einer Verbindung:

- IP-Adresse
- Reaktion auf Namen
- Auflösung von Namen

IP-Adresse

Sie können die Verbindung über die IP-Adresse in segmentierten IP-Netzwerken wie dem Internet herstellen. Dabei muss die Portnummer des Quellmoduls mit der Portnummer des Zielmoduls übereinstimmen (siehe [Erweiterte TCP/IP-Konfiguration](#)).

Wenn Sie eine Verbindung von außerhalb eines Netzwerks, das durch eine NAT-Firewall (Network Address Translation) oder einen Proxy-Server geschützt ist, zu einem Netop-Modul auf einem Netzwerkcomputer herstellen, geben Sie die öffentliche IP-Adresse der Firewall oder des Proxy-Servers mit der Portnummer an, die dem Netzwerkcomputer zugewiesen ist (z. B. 192.168.20.51:1234).

Fragen Sie den Firewall- oder Proxy-Server-Administrator nach der Portnummer, die einem bestimmten Computer im Netzwerk zugewiesen ist.

Reaktion auf Namen

Bei der Reaktion auf Namen werden ein Name, die ersten Zeichen eines Namens oder kein Name mit der Aufforderung über das Netzwerk gesendet, dass Netop-Module mit diesem Namen antworten sollen. Folgende Optionen stehen für die Reaktion auf Namen zur Verfügung:

- Wenn ein Guest über den Host-Namen-Qualifizierer "H:." eine Verbindung herstellt, kann der Host über seinen aktivierten Namen vom Typ Netop-Name antworten.
- Wenn ein Guest über den Host-Namen-Qualifizierer "U:." eine Verbindung herstellt, kann der Host über seinen aktivierten Namen vom Typ LAN-Benutzer antworten.
- Wenn ein Host Hilfe anfordert, kann der Guest über seine aktivierten Hilfe-Services-Namen antworten.

Hinweis

Eine Broadcast-Nachricht erreicht nur Computer im lokalen Netzwerksegment und Computer, deren IP-Adresse bzw. DNS-Name im Kommunikationsprofil **IP-Senderliste** angegeben ist.

Auflösung von Namen

Bei der Auflösung von Namen wird ein angegebener Name in seine zugehörige IP-Adresse aufgelöst. Folgende Optionen stehen für die Auflösung von Namen zur Verfügung:

5 Dialogfeldhilfe

- Aktivieren Sie im Dialogfeld **Erweiterte TCP/IP-Konfiguration** das Kontrollkästchen **Netop-Namensserver benutzen**, und geben Sie die zu verwendenden Netop-Namensserver an.

Geben Sie unter **Programmoptionen > Host-Name > Netop-Namensserver**, mit der Option **ID f. Namenplatzh.**, die ID des Namensraums an, der von den Netop-Modulen verwendet wird, mit denen Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Stellen Sie die Verbindung über einen beliebigen aktivierten Zielmodulnamen her (bei einer Host-Hilfeanforderung die Hilfe-Services-Namen).

Der Netop-Namensserver löst diesen Namen in die zugehörige IP-Adresse auf und verwendet diese zum Verbindungsaufbau in segmentierten IP-Netzwerken, einschließlich dem Internet. Sie können auch über einen Netop-Namensserver nach Hosts suchen.

- Wenn ein Guest über den Host-Namen-Qualifizierer "DNS:." eine Verbindung herstellt, interpretiert ein Domänennamensserver den Namen als DNS-Namen und versucht, diesen für die Verbindungsherstellung in die zugehörige IP-Adresse aufzulösen.

Hinweis

In den meisten Fällen wird bei Verwendung des Host-Namen-Qualifizierers "H:." ein Domänennamensserver den Namen als einen DNS-Namen interpretieren und versuchen, ihn in die zugehörige IP-Adresse aufzulösen.

- Stellt ein Guest über den Host-Namen-Qualifizierer "LDAP:." eine Verbindung her, wird in den auf der Registerkarte **Directory Services** des Dialogfelds **Programmoptionen** angegebenen Verzeichnisdiensten nach einem Benutzer mit diesem Namen gesucht, um über das entsprechende Adressattribut (in der Regel eine IP-Adresse) eine Verbindung herzustellen.

Sie können auch über die Directory Services nach Hosts suchen.

Siehe auch

[Programmoptionen](#) (Registerkarte "Host-Name")

Verbindungsprobleme

Überprüfen Sie bei Verbindungsproblemen zunächst, ob eine IP-Verbindung verfügbar ist, indem Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes eingeben:

PING <IP-Adresse des Netop-Moduls>

Das PING-Dienstprogramm sendet vier Datenpakete, die eine Antwort anfordern. Wenn Antworten empfangen werden, ist eine IP-Verbindung verfügbar.

Wenn eine IP-Verbindung verfügbar ist und weiterhin Probleme mit der Verbindung auftreten, wenden Sie sich an Ihren Netzwerk-/Systemadministrator, oder senden Sie eine Supportanfrage an den Netop-Support.

5 Dialogfeldhilfe

☐ TCP/IP (TCP)

| Option | Beschreibung |
|---------------------------------------|---|
| Für Internet-Kommunikation optimieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Einstellungen (Paketgröße, Datenkomprimierung usw.) für das Internet zu optimieren. |
| Einkapseln in HTTP | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Datenpakete als HTTP-Pakete zu übertragen und so den Durchgang durch die Firewall zu erleichtern. Dies wird auch als HTTP-Tunneling bezeichnet. |
| Proxy-Einstellungen verwenden | Wenn Sie Einkapseln in HTTP aktivieren, wird das Kontrollkästchen Proxy-Einstellungen verwenden verfügbar. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Proxy-Authentifizierung im verwendeten Kommunikationsprofil aktiviert. Die Anwendung verwendet die in Windows definierten Proxyeinstellungen. |
| Erweitert | Mit dieser Schaltfläche können Sie das Dialogfeld Erweiterte TCP/IP-Konfiguration öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte TCP/IP-Konfiguration . |

Netop-TCP/IP (TCP) ist ein TCP-basiertes Kommunikationsgerät.

Jedes Kommunikationsprofil mit dem Gerät TCP/IP (TCP) unterstützt jeweils eine Netop-Verbindung. Sollen mehrere Netop-Verbindungen unterstützt werden, können Sie entsprechend viele Kommunikationsprofile erstellen, die TCP/IP (TCP) verwenden.

Geben Sie zum Herstellen einer Verbindung die IP-Adresse des Computers an.

Wenn Sie eine Verbindung von außerhalb eines Netzwerks, das durch eine NAT-Firewall (Network Address Translation) oder einen Proxy-Server geschützt ist, zu einem Netop-Modul auf einem Netzwerkcomputer herstellen, geben Sie die öffentliche IP-Adresse der Firewall oder des Proxy-Servers mit der Portnummer an, die dem Netzwerkcomputer zugewiesen ist (z. B. 192.168.20.51:1234).

Fragen Sie den Firewall- oder Proxy-Server-Administrator nach der Portnummer, die einem bestimmten Computer im Netzwerk zugewiesen ist.

- Wenn ein Guest eine direkte Verbindung zum Host herstellt, geben Sie die IP-Adresse des Host-Computers an.
- Wenn ein Guest die Verbindung zum Host über das Gerät Netop Gateway in einem entfernten Netzwerk herstellt, geben Sie die IP-Adresse des Gateway-Computers und optional den Host-Namen an.
- Wenn ein Host Hilfe anfordert, kann ein Guest, zu dem eine direkte Verbindung oder eine Verbindung über ein Netop Gateway im Guest-Netzwerk besteht, über seine aktivierten Hilfe-Services-Namen antworten.

5 Dialogfeldhilfe

☐ TCP/IP (TCP IPv6)

| Option | Beschreibung |
|---------------------------------------|---|
| Für Internet-Kommunikation optimieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Einstellungen (MTU, Datenkomprimierung usw.) für eine optimale Kommunikation über das Internet vorzunehmen. |
| Erweitert | Mit dieser Schaltfläche können Sie das Dialogfeld Erweiterte TCP/IP-Konfiguration öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte TCP/IP-Konfiguration . |

Netop-TCP/IP (TCP IPv6) ist ein TCP IPv6-basiertes Kommunikationsgerät.

Jedes Kommunikationsprofil mit dem Gerät TCP/IP (TCP IPv6) unterstützt jeweils eine Netop-Verbindung. Sollen mehrere Netop-Verbindungen unterstützt werden, können Sie entsprechend viele Kommunikationsprofile erstellen, die TCP/IP (TCP IPv6) verwenden.

TCP/IP (TCP IPv6) kann nur für Verbindungen in einem IPv6-Netzwerk verwendet werden.

Geben Sie zum Herstellen einer Verbindung die IPv6-Adresse des Computers an.

- Wenn ein Guest eine direkte Verbindung zum Host herstellt, geben Sie die IPv6-Adresse des Host-Computers an.
- Wenn ein Guest die Verbindung zum Host über ein Netop Gateway in einem Remote-Netzwerk herstellt, geben Sie die IPv6-Adresse des Gateway-Computers und optional den Host-Namen an.
- Wenn ein Host Hilfe anfordert, kann ein Guest, zu dem eine direkte Verbindung oder eine Verbindung über ein Netop Gateway im Guest-Netzwerk besteht, über seine aktivierten Hilfe-Services-Namen antworten.

5 Dialogfeldhilfe

WebConnect

| Option | Beschreibung |
|---------------------------------------|---|
| WebConnect-Service-URL | Geben Sie die URL des WebConnect-Dienstes (z. B. Connection Manager) zum Herstellen der WebConnect-Verbindung an. |
| Für Internet-Kommunikation optimieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Einstellungen (Paketgröße, Datenkomprimierung usw.) für das Internet zu optimieren. |
| Erweitert | Mit dieser Schaltfläche können Sie das Dialogfeld Erweiterte TCP/IP-Konfiguration öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte TCP/IP-Konfiguration . |
| Anmeldeinformationen | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das Dialogfeld Anmeldeinformationen für WebConnect-Service . Weitere Informationen finden Sie unter Anmeldeinformationen für WebConnect-Service . |
| Test | Mit der Schaltfläche Test können Sie die Gültigkeit der WebConnect-Service-URL überprüfen. |

WebConnect ist ein spezielles Netop-Kommunikationsgerät, mit dem vernetzte Netop-Module über den Netop-Verbindungsdienst WebConnect auf einfache Weise eine Verbindung im Internet herzustellen können, ohne dass die Firewalls für den eingehenden Datenverkehr umgangen werden müssen. Der gesamte Datenverkehr ist ausgehend.

WebConnect 2.0

| Option | Beschreibung |
|-------------|--|
| Adresse | Die Adresse des Dienstes WebConnect 2.0. |
| Benutzer | Der Name des WebConnect 2.0-Benutzers. |
| Kennwort | Das WebConnect 2.0-Kennwort. |
| Domäne | Die WebConnect 2.0-Domäne. |
| Live-Update | Wählen Sie diese Option, um die verfügbaren Hosts in Echtzeit zu sehen. |
| Test | Mit der Schaltfläche Test können Sie die WebConnect 2.0-Adresse und -Anmeldedaten überprüfen. |

5 Dialogfeldhilfe

Gateway

| Option | Beschreibung |
|----------------------|--|
| Gateway-Zugriff über | <p>Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Kommunikationsprofil für den Zugriff auf das Netop Gateway im lokalen Netzwerk aus.</p> <p>Wählen Sie den Eintrag <Bereits initialisiertes Profil> aus, wenn mit einem beliebigen aktivierten Kommunikationsprofil, das ein netzwerkfähiges Kommunikationsgerät verwendet, nach Gateway-Gerätegruppen gesucht werden soll.</p> <p>Wenn Sie ein bestimmtes Kommunikationsprofil verwenden möchten, wählen Sie es aus. Das Profil muss hierzu nicht aktiviert sein.</p> <p>Wählen Sie Terminal Server nur dann aus, wenn sich das Netop-Modul auf einem Terminal Server-Client befindet.</p> |
| Gateway-Gerätegruppe | <p>Gateway-Gerätegruppen sind vom Administrator festgelegte Namen für die verfügbaren Kommunikationsgeräte der Netop Gateways im lokalen Netzwerk.</p> <p>Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:</p> <p>Benutze Gerätegruppe: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie einen Gateway-Gerätegruppennamen in das Feld eingeben möchten.</p> <p>Nach Gerätegruppen suchen: Wählen Sie diese Option aus, wenn während der Verbindungsherstellung das Dialogfeld Gateway-Geräteliste angezeigt werden soll.</p> |

Gateway ist ein spezielles Kommunikationsgerät von Netop, über das Netop-Module eine Verbindung mit einem Netop Gateway im lokalen Netzwerk herstellen können.

Jedes Kommunikationsprofil mit dem Gateway-Gerät unterstützt jeweils eine Netop-Verbindung.

Um eine Verbindung herzustellen, geben Sie entsprechend dem ausgewählten Gerätegruppentyp die Telefonnummer des Modems oder die IP-Adresse des Computers an. Der Gerätegruppentyp wird im Dialogfeld **Gateway-Geräteliste** ausgewählt.

- Wenn ein Guest über das Netop Gateway im lokalen Netzwerk eine direkte Verbindung zu einem Host herstellt, geben Sie die Modem-Telefonnummer oder die IP-Adresse des Host-Computers an.
- Wenn ein Guest von einem Netop Gateway im lokalen Netzwerk über ein Netop Gateway im Remote-Netzwerk eine Verbindung zum Host herstellt, geben Sie die Modem-Telefonnummer oder IP-Adresse des Gateway-Computers und optional den Host-Namen an.
- Wenn ein Host Hilfe anfordert, kann ein Guest, zu dem eine direkte Verbindung oder eine Verbindung über ein Netop Gateway im Netzwerk besteht, über seine aktivierten Hilfe-Services-Namen antworten.

Ressourcen

Damit das Gateway-Kommunikationsgerät verwendet werden kann, müssen ein oder

5 Dialogfeldhilfe

mehrere ausgehende Netop Gateways im lokalen Netzwerk vorhanden sein.

☐ Terminal Server

Terminal Server ist ein spezielles Kommunikationsgerät von Netop, über das Netop-Module in einer Terminal Server-Umgebung kommunizieren können.

Jedes Kommunikationsprofil mit dem Terminal Server-Gerät unterstützt mehrere Netop-Verbindungen.

Geben Sie zur Herstellung einer Verbindung einen Namen an, auf den das Netop-Zielmodul reagieren kann:

- Wenn ein Guest über den Host-Namen-Qualifizierer "H:." eine Verbindung herstellt, kann der Host über seinen aktivierten Namen vom Typ Netop-Name antworten.
- Wenn ein Guest über den Host-Namen-Qualifizierer "U:." eine Verbindung herstellt, kann der Host über seinen aktivierten Namen vom Typ LAN-Benutzer antworten.
- Wenn ein Host Hilfe anfordert, kann der Guest über seine aktivierten Hilfe-Services-Namen antworten.

Wenn das Netop Gateway auf der Terminal Server-Konsole ausgeführt wird, kann es von Netop-Modulen auf dem Terminal Server und von Netop-Modulen außerhalb der Terminal Server-Umgebung zur Verbindungsherstellung verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch.

5.1.7 Kommunikationsprofile

Sie müssen ein Kommunikationsprofil definieren, damit die Netop-Module miteinander kommunizieren können. Bei einem Kommunikationsprofil handelt es sich um eine gespeicherte Konfiguration eines Kommunikationsgeräts.

Ein Kommunikationsgerät ist die Netop-Adaption eines allgemein verfügbaren Kommunikationsprotokolls oder ein Netop-eigenes Kommunikationsprotokoll.

Ein neu installiertes Netop-Modul verfügt über Standard-Kommunikationsprofile. Normalerweise müssen Sie die Standard-Kommunikationsprofile bearbeiten oder neue Kommunikationsprofile erstellen, um die Kommunikation in Ihrer Umgebung zu optimieren.

Im Dialogfeld **Kommunikationsprofile** können Sie Kommunikationsprofile aktivieren/deaktivieren, erstellen, bearbeiten und löschen.

Mit den Kontrollkästchen in der **Liste der Kommunikationsprofile** können Sie festlegen, welche Kommunikationsprofile beim Laden der Netop-Module aktiviert werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**, wenn Sie ein Kommunikationsprofil erstellen möchten. Das Dialogfeld **Kommunikationsprofil bearbeiten** wird dann angezeigt.

Wenn Sie ein Kommunikationsprofil bearbeiten möchten, wählen Sie es aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**. Das Dialogfeld **Kommunikationsprofil bearbeiten** wird dann angezeigt.

Hinweis

Damit die Änderungen der aktivierten Kommunikationsprofile übernommen werden, muss der Guest neu geladen werden.

Siehe auch

5 Dialogfeldhilfe

[Kommunikationsprofil bearbeiten](#)

5.1.8 Verbindungseigenschaften

Im Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** können verschiedene Eigenschaften für Host-Verbindungen festgelegt werden. Die festgelegten Eigenschaften werden für jede Host-Verbindung verwendet.

☐ Registerkarte "Verbinden"

Informationen zum Host-PC

| Option | Beschreibung |
|--------------------------|---|
| Beschreibung | <p>Geben Sie eine Bezeichnung für den Host-Eintrag ein.</p> <p>Sie können das Feld leer lassen. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird beim Erstellen des Host-Eintrags automatisch der Name oder die Telefonnummer bzw. IP-Adresse des Host-Computers eingetragen.</p> <p>Sie können den Inhalt des Feldes bearbeiten.</p> |
| Telefonnummer/IP-Adresse | <p>Dieses Feld ist auf der Registerkarte verfügbar, wenn das im Bereich Kommunikation ausgewählte Kommunikationsprofil ein Point-to-Point-, Gateway- oder Netzwerk-Point-to-Point-Kommunikationsgerät verwendet.</p> <p>Geben Sie die Telefonnummer oder IP-Adresse des Host-Computers ein, wenn die Verbindung direkt erfolgen soll. Geben Sie andernfalls die Telefonnummer oder IP-Adresse des Netop Gateway-Computers im Netzwerk ein, über den die Verbindung mit dem Host hergestellt werden soll.</p> |
| Name | <p>Wenn die Feldbezeichnung nicht die Zeichenfolge "(Optional mit Gateway)" enthält, geben Sie den Namen ein, mit dem der Host antworten soll.</p> <p>Enthält die Feldbezeichnung hingegen die Zeichenfolge "(Optional mit Gateway)", können Sie das Feld leer lassen, damit nach den Hosts gesucht wird. Sie können aber auch den Namen eingeben, mit dem der Host antworten soll.</p> |
| Kommentare | <p>Hier können Sie einen Kommentar eingeben. Dieser wird dann in der Spalte Kommentar im rechten Bereich der Registerkarte Telefonbuch oder Verlauf angezeigt.</p> |

5 Dialogfeldhilfe

Kommunikation

| Option | Beschreibung |
|-------------------------|---|
| Kommunikationsprofil | Hier wird der Name des ausgewählten Kommunikationsprofils angezeigt. Wenn Sie ein anderes Kommunikationsprofil verwenden möchten, wählen Sie es in der Dropdown-Liste aus. |
| Wake on LAN-MAC-Adresse | Wenn die Funktion Wake on LAN aktiviert ist, können Sie hier die MAC-Adresse der Netzwerkkarte des Host-Computers angeben, durch die dieser beim Herstellen einer Netzwerkverbindung gestartet wird. |

Hinweis

Die Registerkarte **Verbinden** ist nur vorhanden, wenn Sie das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** über die Registerkarte **Telefonbuch** oder **Verlauf** öffnen.

☐ Registerkarte "Anmeldung"

Auf der Registerkarte **Anmeldung** können die Anmeldeinformationen für den Host und für das Netzwerk-Gateway zum Herstellen der Verbindung mit Host festgelegt werden, damit die Verbindung ohne Anmeldung erfolgen kann.

Geben Sie den Anmeldenamen, das Kennwort und die Domäne für die Anmeldung beim Host-Computer ein. Geben Sie als Domäne entweder die betreffende Windows-Domäne oder den Namen des Directory Servers an, auf dem die Anmeldeinformationen gespeichert sind.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktuelle Anmeldeberechtigung für Windows Sicherheitsautorisierung verwenden**, um sich mit dem Namen, dem Kennwort und der Domäne des Benutzers anzumelden, der aktuell auf dem Guest-Computer bei Windows angemeldet ist.

Hinweis

Die Registerkarte **Anmeldung** wird nicht angezeigt, wenn Sie das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** vom Fenster **Fernsteuerung** aus öffnen.

☐ Registerkarte "Element schützen"

Auf der Registerkarte **Element schützen** können Sie Host-Einträge und -Dateien durch ein Kennwort schützen.

Die für das Kennwort eingegebenen Zeichen werden als Sternchen oder Punkte angezeigt. Lassen Sie die Felder leer, um den Kennwortschutz zu deaktivieren.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ohne Kennwort verbinden**, wenn Sie möchten, dass die Guest-Benutzer ohne Kennworteingabe auf das Telefonbuch zugreifen können. Der Kennwortschutz gilt dann nur für die Verbindungseigenschaften, sodass diese vor unbeabsichtigten Änderungen geschützt sind.

Hinweis

Die Registerkarte **Element schützen** ist nur vorhanden, wenn Sie das Dialogfeld

5 Dialogfeldhilfe

Verbindungseigenschaften über die Registerkarte **Telefonbuch** oder **Verlauf** öffnen.

☐ Registerkarte "Start"

Auf der Registerkarte **Start** können Sie die Starteinstellungen für die Fernsteuerungssitzungen festlegen.

Startgröße Hostfenster

| Option | Beschreibung |
|--------------|---|
| Fenstergröße | Der Host-Bildschirm wird in einem Fernsteuerung -Fenster angezeigt. Wenn auf der Registerkarte Anzeige die Option Fenster dem Host-Bildschirm anpassen ausgewählt wurde, kann das Fenster bis auf seine maximale Größe vergrößert werden. |
| Vollbild | Der Host-Bildschirm wird auf dem Bildschirm des Guest-Computers als Vollbild angezeigt. |
| Maximiert | Der Host-Bildschirm wird in einem maximierten Fernsteuerung -Fenster angezeigt, das den gesamten Bildschirm des Guest-Computers mit Ausnahme der Windows-Taskleiste einnimmt. |
| Minimiert | Das Fernsteuerung -Fenster wird minimiert in der Windows-Taskleiste angezeigt. |

Startup-Größe des Fernsteuerungsfensters

| Option | Beschreibung |
|------------|---|
| Aktivieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die darunter befindlichen Einstellungen zu aktivieren und ihre Werte beim Start zu verwenden. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die letzte Position und Größe des Fernsteuerung -Fensters verwendet. |
| X | Geben Sie den horizontalen Anfangsabstand der oberen linken Ecke des Fernsteuerung -Fensters zur oberen linken Ecke des Guest-Bildschirms in Pixeln ein. |
| Y | Geben Sie den vertikalen Anfangsabstand der oberen linken Ecke des Fernsteuerung -Fensters zur oberen linken Ecke des Guest-Bildschirms in Pixeln ein. |
| Breite | Geben Sie die Anfangsbreite des Fernsteuerung -Fensters in Pixeln ein. |
| Höhe | Geben Sie die Anfangshöhe des Fernsteuerung -Fensters in Pixeln ein. |

5 Dialogfeldhilfe

Aktionen

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Sperre Host-Tastatur und -Maus | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Tastatur und Maus des Host-Computers zu Beginn der Fernsteuerungssitzung zu deaktivieren. |
| Anzeige beim Host ausschalten | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn zu Beginn der Fernsteuerungssitzung auf dem Host-Computer ein leerer Bildschirm angezeigt werden soll. |
| Sound übertragen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Tastatur und Maus des Host-Computers zu Beginn der Fernsteuerungssitzung zu deaktivieren. |
| Weitere Verbindungen zum Host abschalten | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um weitere Guest-Zugriffe auf den Host-Computer zu Beginn der Fernsteuerungssitzung zu unterbinden. |

Hinweis

Die Registerkarte **Start** wird nicht angezeigt, wenn Sie das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** vom Fenster **Fernsteuerung** aus öffnen.

☐ Registerkarte "Anzeige"

Auf der Registerkarte **Anzeige** können Sie die Anzeigeeigenschaften für den Bildschirm des Host-Computers festlegen.

Host-Fenster anpassen

| Option | Beschreibung |
|--------------------------------------|--|
| Fenster dem Host-Bildschirm anpassen | Die Größe des Fernsteuerung -Fensters wird an die Größe des Host-Bildschirms angepasst. Falls der Host-Bildschirm größer als das maximierte Fernsteuerung -Fenster ist, werden im Fernsteuerung -Fenster Bildlaufleisten angezeigt. |
| Host-Bildschirm dem Fenster anpassen | Die Größe des Host-Bildschirms wird an die Größe des Fernsteuerung -Fensters angepasst. |
| Nicht anpassen | Es wird der Teil des Host-Bildschirms im Verhältnis 1:1 angezeigt, der in das Fernsteuerung -Fenster passt. Falls der Host-Bildschirm kleiner als der Anzeigebereich ist, wird er mit einem schwarzen Rand angezeigt. Ist der Host-Bildschirm größer als der Anzeigebereich, werden im Fernsteuerung -Fenster Bildlaufleisten angezeigt. |

5 Dialogfeldhilfe

Anzahl der Bildschirmfarben im Bitmap-Modus begrenzen

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Nein, aktuelle Anzahl der Farben verwenden | Die aktuelle Farbeinstellung wird verwendet. Für diese Einstellung wird eine große Bandbreite benötigt. |
| Max. 256 Farben | Eine kleinere Farbpalette mit 256 Farben wird verwendet. Für diese Einstellung wird weniger Bandbreite benötigt. |
| Max. 16 Farben | Eine kleine Farbpalette mit 16 Farben wird verwendet. Für diese Einstellung wird eine geringe Bandbreite benötigt. |
| Max. 2 Farben | Der Bildschirm wird in Schwarzweiß angezeigt. Für diese Einstellung wird am wenigsten Bandbreite benötigt. |

Schriftart im DOS-Fenster

Wenn Sie während einer Fernsteuerungssitzung ein Eingabeaufforderungsfenster auf dem Host-Computer öffnen, werden die eingegebenen Befehle auf dem Guest-Computer standardmäßig in der dort festgelegten Standardschriftart angezeigt. Die verwendete Schriftart kann geändert werden.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **System-Schriftart**, wenn Sie eine andere Schriftart verwenden möchten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auswählen**, und wählen Sie die gewünschte Schriftart aus. Der Schriftartwechsel ist nur zu sehen, wenn das Eingabeaufforderungsfenster als Vollbild angezeigt wird.

Designs

Auf der Registerkarte **Anzeige** des Dialogfelds **Verbindungseigenschaften** können Sie festlegen, wie Designs nach dem Herstellen der Verbindung auf den Guest-Computern verwendet werden.

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|------------------------------------|--|
| Automatisch | <p>Wählen Sie diese Option aus, wenn das Design automatisch festgelegt werden soll.</p> <p>Das Host-Gerät (normalerweise ein Gerät mit Windows CE/ Mobile) sendet eine Kennung an den Guest-Computer, und dieser ruft das entsprechende Design vom Design-Repository-Server ab.</p> <p>Wenn der Guest-Computer kein geeignetes Design auf dem Design-Repository-Server findet, wird ein Standarddesign verwendet.</p> |
| Design nicht verwenden | <p>Wählen Sie diese Option aus, wenn für Fernsteuerungssitzungen keine Designs verwendet werden sollen.</p> |
| Bestimmtes verwenden | <p>Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Einstellung Automatisch außer Kraft setzen und ein bestimmtes Design verwenden möchten. Nach Auswahl dieser Option steht die Schaltfläche Auswählen zur Verfügung.</p> <p>Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen, um das Fenster Design-Modelle zu öffnen. Wählen Sie in der Liste der Designs das gewünschte Design aus, und klicken Sie auf OK.</p> |
| Als transparentes Fenster anzeigen | <p>Das Design wird als transparentes Fenster ohne Rahmen oder Hintergrund angezeigt (Standardeinstellung).</p> <p>Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird ein normales Fenster mit einem Rahmen und einem weißen Hintergrund angezeigt.</p> |

Siehe auch

[Verwenden eines Designs zur Anzeige des Host-Schaltflächenlayouts](#)
[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Designs")

☐ Registerkarte "Tastatur/Maus"

Auf der Registerkarte **Tastatur/Maus** können Sie die Tastatur- und Maussteuerung für Fernsteuerungssitzungen konfigurieren.

5 Dialogfeldhilfe

Tastatur

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Remote-Tastatur (alle Eingaben zum Host senden) | Alle Tastatureingaben auf dem Guest-Computer werden an den Host-Computer gesendet. |
| Lokale Tastatur (keine speziellen Eingaben senden) | Alle Tastatureingaben auf dem Guest-Computer mit Ausnahme spezieller Tastenkombinationen (Übertrage Tastatureingaben) werden an den Host-Computer gesendet. Spezielle Tastaturkombinationen (Übertrage Tastatureingaben) werden an den Guest-Computer übertragen. |
| Keine Tastaturkontrolle | Alle Tastatureingaben auf dem Guest-Computer werden an den Guest-Computer gesendet. |
| Tastaturlayout des Guest verwenden | Wenn sich die Tastaturlayouts von Guest- und Host-Computer unterscheiden, werden manche Tastatureingaben auf dem Guest-Computer möglicherweise auf dem Host-Computer falsch dargestellt. Um dieses Problem zu vermeiden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tastaturlayout des Guest verwenden . |
| Num Lock, Scroll Lock, Insert und Caps Lock von Host nicht übertragen | Bei einigen Grafikkarten kann das Aktivieren dieser Tastaturoptionen auf dem Host-Computer dazu führen, dass am Guest-Computer die entsprechenden Kontrollleuchten blinken. Um dieses Problem zu vermeiden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Num Lock, Scroll Lock, Insert und Caps Lock von Host nicht übertragen . |

5 Dialogfeldhilfe

Maus

| Option | Beschreibung |
|---|--|
| Entfernte Maus (alle Mausereignisse senden) | Alle Mausaktionen (Klick- und Ziehvorgänge sowie Bewegungen) auf dem Guest-Computer werden an den Host-Computer gesendet. |
| Lokale Maus (Mausklicks/-ziehbewegungen senden) | Es werden nur die Mausclicks und -ziehvorgänge auf dem Guest-Computer an den Host-Computer gesendet, damit weniger Bandbreite benötigt wird. |
| Keine Mauskontrolle | Die Mausaktionen auf dem Guest-Computer werden nicht an den Host gesendet. |
| Mausbewegungen des Host anzeigen | Der Mauszeiger auf dem Guest-Computer wird mit dem Mauszeiger des Host-Computers synchronisiert. |

Hinweis

Um zu verhindern, dass sich der Mauszeiger des Guest-Computers durch Aktionen des Host-Computers bewegt, drücken und halten Sie Taste STRG.

☐ Registerkarte "Komprimierung/Verschlüsselung"

Auf der Registerkarte **Komprimierung/Verschlüsselung** können Sie Einstellungen für die Datenübertragung festlegen.

Komprimierungsniveau

Die Daten können komprimiert werden, um die Übertragung bei langsamen Verbindungen zu beschleunigen. Die Komprimierung nimmt jedoch Zeit in Anspruch.

| Option | Beschreibung |
|---------------------|--|
| Automatisch | Das Komprimierungsniveau wird anhand der Eigenschaften des verwendeten Kommunikationsprofils ausgewählt. In den meisten Fällen wird so die höchste Übertragungsgeschwindigkeit erzielt. |
| Keine Komprimierung | Diese Option wird normalerweise für schnelle Verbindungen ausgewählt. |
| Niedrig | Diese Option wird normalerweise für Verbindungen mittlerer Geschwindigkeit ausgewählt. |
| Hoch | Diese Option wird normalerweise für langsame Verbindungen ausgewählt. |

5 Dialogfeldhilfe

Host-Bildschirm übertragen

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Host-Bildschirm als Befehle übertragen | Hierdurch wird die Übertragung normalerweise schneller, allerdings können bei manchen Grafikkarten Bildschirmdetails auf dem Host-Computer verloren gehen oder fehlerhaft dargestellt werden. |
| Host-Bildschirm als Bitmaps übertragen | <p>Hierdurch wird die Übertragung normalerweise langsamer, es werden jedoch alle Bildschirmdaten des Host-Computers richtig übertragen.</p> <p>Wenn diese Option ausgewählt ist, steht der Schieberegler unten zur Verfügung.</p> <p>Mit dem Schieberegler können drei Optionen eingestellt werden. Sie haben die Wahl zwischen hoher Genauigkeit (Qualität) und hoher Ausführungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit). Die mittlere Option stellt einen Kompromiss zwischen den beiden Einstellungen dar. Standardmäßig ist der Regler auf höchste Qualität eingestellt.</p> <p>So verwenden Sie den Schieberegler:</p> <p>Qualität: Durch die Verwendung eines erweiterten Komprimierungsalgorithmus wird eine sehr hohe Genauigkeit erreicht.</p> <p>Mitte: Ein hohes TurboJPEG-Komprimierungsverhältnis von 80 sorgt für eine höhere Ausführungsgeschwindigkeit bei verringerter Qualität.</p> <p>Geschwindigkeit : Durch ein hohes TurboJPEG-Komprimierungsverhältnis von 50 wird eine sehr hohe Ausführungsgeschwindigkeit bei stark verringerter Qualität erreicht.</p> |

Hinweis

Dieser Bereich ist nicht verfügbar, wenn das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** über das Fenster **Fernsteuerung** geöffnet wird.

Cache

Im Befehlsmodus wird bei der Übertragung des Host-Bildschirms der Bildschirminhalt im Cache gespeichert, und es werden nur die Bildschirmänderungen übertragen. Dadurch wird weniger Bandbreite belegt und die Aktualisierung beschleunigt.

Im Feld **Cachegröße** wird die ausgewählte Speichergrößeneinstellung angezeigt. Sie können in der Dropdown-Liste die Einstellung **Automatisch** sowie Werte von **Keine** bis **10240 KB** auswählen.

Bei der Einstellung **Automatisch** wird die Größe des Cache-Speichers anhand der

5 Dialogfeldhilfe

Eigenschaften des verwendeten Kommunikationsprofils ausgewählt. In den meisten Fällen werden so optimale Ergebnisse erzielt.

Hinweis

Dieser Bereich ist nicht verfügbar, wenn das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** über das Fenster **Fernsteuerung** geöffnet wird.

Die Größe und die gemeinsame Verwendung des Cache-Speichers von Netop werden im Fenster **Programmooptionen** auf der Registerkarte **Cache** festgelegt.

Bevorzugter Verschlüsselungstyp

In diesem Feld wird der vom Guest-Benutzer bevorzugte Verschlüsselungstyp angezeigt. Sie können bei Bedarf in der Dropdown-Liste einen anderen Verschlüsselungstyp auswählen.

Wenn der bevorzugte Verschlüsselungstyp auf dem Guest- und dem Host-Computer aktiviert ist, wird er verwendet.

Falls **Kompatibel mit Netop 6.x/5.x** als bevorzugter Verschlüsselungstyp ausgewählt wurde und nicht auf dem Guest- und auf dem Host-Computer verfügbar ist, wählen Sie eine höhere Verschlüsselungsstufe aus.

Falls ein anderer Verschlüsselungstyp ausgewählt, jedoch nicht auf dem Host aktiviert ist, wird ein Verschlüsselungstyp verwendet, der sowohl auf dem Guest- als auch auf dem Host-Computer aktiviert ist.

Wenn auf dem Guest- und auf dem Host-Computer kein gemeinsamer Verschlüsselungstyp verfügbar ist, aktivieren Sie auf der Registerkarte **Verschlüsselung** im Fenster **Programmooptionen** weitere Verschlüsselungstypen, um eine Übereinstimmung zu erreichen.

Hinweis

In der Statusleiste wird das Symbol des während einer Fernsteuerungssitzung verwendeten Verschlüsselungstyps angezeigt.

☐ Registerkarte "Desktop"

Auf der Registerkarte **Desktop** werden die Einstellungen für die Übertragung des Host-Desktops festgelegt.

Bildschirmübertragung optimieren

Die erweiterten Host-Desktop-Funktionen verzögern die Übertragung des Host-Bildschirms im Befehlsmodus und sind in der Regel für den Guest-Benutzer nicht relevant. Daher wird der Inhalt des Host-Bildschirms standardmäßig ohne erweiterte Desktop-Funktionen übertragen.

Sie können dies jedoch ändern und bei Bedarf die erweiterten Desktop-Funktionen auswählen, die übertragen werden sollen.

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|------------------------------------|--|
| Immer | Der Bildschirminhalt wird immer ohne erweiterte Desktop-Funktionen übertragen. |
| Nur bei hohem Komprimierungsniveau | Der Bildschirminhalt wird nur bei einem hohen Komprimierungsniveau ohne erweiterte Desktop-Funktionen übertragen (siehe Registerkarte Komprimierung/ Verschlüsselung). |
| Nie | Der Bildschirminhalt wird immer mit den erweiterten Desktop-Funktionen übertragen. |

Optimierungsparameter

| Option | Beschreibung |
|--------------------------------|--|
| Volle Optimierung | Der Bildschirminhalt wird ohne die unten aufgelisteten Desktop-Funktionen übertragen. |
| Benutzerdefinierte Optimierung | <p>Wählen Sie diese Option aus, damit der darunter befindliche Bereich Benutzer-Optionen verfügbar wird.</p> <p>Sie können anschließend die Kontrollkästchen bestimmter Optionen deaktivieren, damit diese übertragen werden.</p> <p>Benutzer-Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none">Hintergrundbild deaktivierenBildschirmschoner deaktivierenAnimationen deaktivierenZiehen 'ganzer' Fenster deaktivierenActive Desktop deaktivieren <p>Standardmäßig sind alle Kontrollkästchen aktiviert.</p> |

☐ Registerkarte "Aufzeichnen"

Auf der Registerkarte **Aufzeichnen** können Sie die Aufzeichnungsfunktion für Fernsteuerungssitzungen aktivieren.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aufzeichnung einer Fernsteuerungssitzung**, wenn Sie die Fernsteuerungssitzungen aufzeichnen möchten.

Beim Aufzeichnen einer Fernsteuerungssitzung wird automatisch ein Eintrag auf der Registerkarte **Aufzeichnungen** erstellt. Sie können auf der Registerkarte **Aufzeichnungen** die aufgezeichneten Sitzungen wiedergeben.

Wenn Sie im Fenster **Programmooptionen** auf der Registerkarte **Aufzeichnen** das Kontrollkästchen **Aufzeichnung durchsetzen** aktivieren, dann werden Fernsteuerungssitzungen unabhängig von der hier vorgenommenen Auswahl aufgezeichnet.

5 Dialogfeldhilfe

Hinweis

Die Registerkarte **Aufzeichnen** ist nicht verfügbar, wenn das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** über das Fenster **Fernsteuerung** geöffnet wird.

Durch das Aufzeichnen wird die Übertragungsgeschwindigkeit einer Fernsteuerungssitzung verlangsamt.

☐ Registerkarte "Benutzerdefiniert"

Auf der Registerkarte **Benutzerdefiniert** werden die Eigenschaften eines benutzerdefinierten Anwendungsbefehls festgelegt.

| Option | Beschreibung |
|--------------|---|
| Beschreibung | Geben Sie hier den Namen einer benutzerdefinierten Anwendung ein, der dem Kontextmenü des Host-Eintrags als Befehl hinzugefügt werden soll. |
| Befehlszeile | Geben Sie in dieses Feld die Befehlszeile der benutzerdefinierten Anwendung ein (Pfad und Name der Programmdatei sowie Parameter). Klicken Sie auf Durchsuchen , und wählen Sie die Programmdatei aus. Der Pfad und Dateiname werden dann in das Feld übernommen. |

Hinweis

Die Registerkarte **Benutzerdefiniert** ist nur vorhanden, wenn Sie das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** über die Registerkarte **Telefonbuch** oder **Verlauf** öffnen.

5.1.9 Verbindung mit Host

Im Dialogfeld **Verbindung mit Host** können Sie einen **Verbinden**-Befehl hinzufügen oder bearbeiten.

Wählen Sie die gewünschte Verbindungsmethode in der Liste **Verbindung mittels** aus:

| Option | Beschreibung |
|----------------------|--|
| Telefonbuchdatei | Die Verbindung mit einem Host wird über dessen Netop-Telefonbuchdatei hergestellt. |
| Kommunikationsprofil | Die Verbindung mit einem Host wird durch ein Kommunikationsprofil und einen Host-Name und/oder die Telefonnummer bzw. IP-Adresse des Host-Computers hergestellt. |
| Lokal | Eine lokale Verbindung zum Guest-Computer wird hergestellt. |

Die im Dialogfeld verfügbaren Optionen richten sich nach der Auswahl in der Liste **Verbindung mittels**.

- Wenn Sie **Telefonbuchdatei** auswählen, können Sie nach der gewünschten Datei suchen bzw. ihren Pfad und Dateinamen in das Feld **Telefonbuchdatei** eingeben.

5 Dialogfeldhilfe

- Wenn Sie **Kommunikationsprofil** auswählen, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Kommunikationsprofil | Wählen Sie in der Dropdown-Liste mit den verfügbaren Kommunikationsprofilen das gewünschte Profil aus. |
| <Host-Verbindungsdaten> | Geben Sie die Host-Verbindungsdaten an. Je nach ausgewähltem Kommunikationsprofil stehen dafür ein Feld oder zwei Felder zur Verfügung. Sie können in das Feld für die IP-Adresse auch einen IP-Bereich eingeben, wie beispielsweise "192.168.1.1-192.168.1.5". Dadurch kann im selben Skript eine Verbindung mit mehreren Host-Computern hergestellt werden. Dies ist aber nur möglich, wenn für alle Hosts dieselben Anmeldeinformationen festgelegt wurden. |
| Anmeldename | Geben Sie den Anmeldenamen für den Host ein. |
| Anmeldekennwort | Geben Sie das zugehörige Kennwort ein. |
| Anmeldedomäne | Geben Sie die Domäne oder den Directory Server ein. |
| Aktuelle Anmeldeberechtigung für Windows Sicherheitsautorisierung verwenden | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anmeldung auf dem Host-Computer mit den Windows-Anmeldeinformationen des Guest-Benutzers erfolgen soll. |

- Wenn Sie **Lokal** auswählen, sind keine weiteren Angaben erforderlich.

Klicken Sie auf **OK**, um den **Verbinden**-Befehl zum oberen Bereich des Dialogfelds **Skript** hinzuzufügen.

Siehe auch

[Skript Erstellen und Ausführen eines Skripts](#)

5.1.10 Bestand

Wenn Sie einem Skript den Befehl **Bestand** hinzufügen, wird das Dialogfeld **Bestand** angezeigt. Hier können Sie festlegen, was mit der erstellten Bestandsliste geschieht.

| Option | Beschreibung |
|---------------|--|
| Bestandsstufe | Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus: Eine Stufe: Eine Bestandsliste des Host-Computers wird erstellt, abgerufen, kopiert und vervollständigt. Erstellen: Eine Bestandsliste des Host-Computers wird erstellt. Abrufen: Die erzeugte Bestandsliste wird in der Datei "%TEMP% |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|----------------------|--|
| | <p>\si_out.xml" auf dem Host-Computer gespeichert.</p> |
| | <p>Hinweis</p> <p>Um die abgerufene Bestandsdatei zur Vervollständigung auf dem Guest-Computer verfügbar zu machen, muss sie mit dem Dateiübertragungsbefehl Kopieren vom Host-Computer auf den Guest-Computer übertragen werden (in der Regel in das Verzeichnis %TEMP%).</p> |
| | <p>Vervollständigen: Eine auf den Guest-Computer kopierte Host-Bestandsdatei wird in das Bestandsverzeichnis verschoben, damit ihr Inhalt auf der Registerkarte Bestand angezeigt werden kann.</p> <p>Das Bestandsverzeichnis befindet sich im Verzeichnis mit den Netop-Konfigurationsdateien und hat normalerweise den Pfad "C:\Dokumente und Einstellungen\<>Benutzername>\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\Guest\inventor".</p> |
| Dateipfad f. Bestand | Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option Bestandsstufe auf Vervollständigen eingestellt wird. Geben Sie den Pfad und den Namen der zu vervollständigenden Bestandsdatei auf dem Guest-Computer ein. |

Siehe auch

[Skript](#)
[Erstellen und Ausführen eines Skripts](#)
[Erstellen einer Host-Bestandsliste](#)

5.1.11 Name nicht gefunden

Im Dialogfeld **Name nicht gefunden** finden Sie Informationen zur Behebung von Verbindungsproblemen.

Nachfolgend werden weitere Tipps aufgeführt:

- Überprüfen Sie, ob die Kommunikation den Host-Computer tatsächlich erreichen kann:

Wenn die Kommunikation über ein IP-Netzwerk erfolgt, führen Sie den folgenden Befehl in einem Windows-Eingabeaufforderungsfenster aus:

```
PING <IP-Adresse des Host-Computers>
```

Durch diesen Befehl werden vier Datenpakete an die angegebene IP-Adresse gesendet, die Antworten anfordern. Bei einer positiven Antwort kann die Kommunikation den Host-Computer tatsächlich erreichen. Bei einer negativen Antwort überprüfen Sie die Netzwerkinstallation oder setzen sich mit Ihrem Netzwerk-/Systemadministrator in Verbindung.

Wenn die Kommunikation über eine Modemverbindung mit einem Windows-Modem erfolgt, stimmt die Installation des Modems in Windows ggf. nicht mit den Netop-Anforderungen überein. Versuchen Sie stattdessen, das Modem mit der Einstellung "Seriell" einzurichten.

- Überprüfen Sie auf der Registerkarte **Namen** im **Host**-Fenster, ob der Host auf den angegebenen Namen oder die Adresse mit dem ausgewählten Kommunikationsprofil antwortet. Weitere Informationen zu den Merkmalen des vom ausgewählten Kommunikationsprofil verwendeten Kommunikationsgeräts finden Sie unter

5 Dialogfeldhilfe

[Kommunikationsprofil bearbeiten](#).

- Versuchen Sie, zu anderen Hosts eine Verbindung herzustellen, und beginnen Sie dabei mit einem Host in Ihrer Nähe. Versuchen Sie, andere Kommunikationsprofile und andere Host-Namen oder -Adressen zu verwenden.
- Setzen Sie sich mit Ihrem Netzwerk-/Systemadministrator in Verbindung.
- Als letzte Möglichkeit können Sie eine Supportanfrage an den [Netop Kunden- und Produktsupport](#) richten.

5.1.12 Benutzerdefinierte Bestandsdaten

Im Dialogfeld **Benutzerdefinierte Bestandsdaten** können Sie weitere Bestandsdaten definieren, die bei einer Bestandsuche abgerufen werden.

| Option | Beschreibung |
|----------|---|
| Name | Geben Sie einen Namen für die benutzerdefinierten Bestandsdaten ein. |
| Datentyp | Wählen Sie den Typ aus (z. B. Registrierungsschlüssel), und legen Sie die Optionen für den ausgewählten Typ fest. |

Die von Ihnen erstellten Bestandsdaten werden im Bereich **Benutzerdefinierte Bestandsdaten** des Dialogfeldes **Erweiterte Bestandsoption** angezeigt.

Hinweis

Der Inhalt des Bereichs wird in der Netop-Konfigurationsdatei "InvCuItm.xml" gespeichert, die sich normalerweise im folgenden Ordner befindet:

C:\Dokumente und Einstellungen\\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\Guest.

Wenn Sie Host-Bestände erzeugen, enthalten diese auch die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Bestandsdaten.

Siehe auch

[Erweiterte Bestandsoption](#)
[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Bestand")
[Verarbeiten der Host-Computer-Bestandsdaten](#)

5.1.13 Allgemeine Einstellungen

Im Dialogfeld **Allgemeine Einstellungen** können Sie die Standardeinstellungen für Skriptbefehle festlegen. Das Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie ein Skript erstellen.

Um die allgemeinen Einstellungen eines Skripts zu bearbeiten, wählen Sie im oberen Bereich des Dialogfeldes **Skript** das Element **Allgemeine Einstellungen** aus, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Registerkarte "Allgemein"

Auf der Registerkarte **Allgemein** können Sie die Standardrichtung für Dateiübertragungen festlegen.

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|--------|--|
| Von | Wählen Sie "Guest" oder "Host" in der Dropdown-Liste aus. Der Name des Netop-Quellmoduls wird angezeigt. |
| Nach | Hier wird das empfangende Netop-Modul (das Modul, das nicht unter Von ausgewählt wurde) angezeigt. Das Feld kann nicht bearbeitet werden. |

☐ Registerkarte "Übertragung"

Auf der Registerkarte **Übertragung** können Sie die Standardeinstellungen für Dateiübertragungen festlegen.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Delta-Dateiübertragung verwenden | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Quelldateien mit den Zieldateien zu vergleichen und nur die Änderungen zu übertragen. Dadurch wird weniger Bandbreite benötigt. |
| Wiederherstellung nach Absturz aktivieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Dateien so zu übertragen, dass sie wiederhergestellt werden können, falls während der Übertragung ein Computer- oder Netzwerkproblem auftritt. |

☐ Registerkarte "Überschreiben / Löschen"

Auf der Registerkarte **Überschreiben / Löschen** können Sie die Standardeinstellungen für das Überschreiben und Löschen festlegen.

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Überschreiben/ Löschen von bereits existierenden Dateien/Ordern erlauben | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Überschreiben bzw. Löschen von Dateien und Ordnern auf dem Zielcomputer zuzulassen. |
| Überschreiben/ Löschen von Systemdateien erlauben | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Überschreiben bzw. Löschen von Systemdateien auf dem Zielcomputer zuzulassen. |
| Überschreiben/ Löschen von schreibgeschützten Dateien erlauben | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Überschreiben bzw. Löschen von schreibgeschützten Dateien auf dem Zielcomputer zuzulassen. |
| Überschreiben/ Löschen von verborgenen Dateien | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Überschreiben bzw. Löschen von verborgenen Dateien auf dem Zielcomputer zuzulassen. |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|----------|--|
| erlauben | |
|----------|--|

☐ Registerkarte "Weitere Einstellungen"

Auf der Registerkarte **Weitere Einstellungen** können Sie die Standardeinstellungen für die Fehlerbehandlung und für Protokolldateien festlegen.

Fehlerbehandlung

| Option | Beschreibung |
|--------------------------------|--|
| Bei einem Kommunikationsfehler | Legen Sie die Aktion bei einem Kommunikationsfehler fest. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none">• Beenden: Das Skript wird beendet.• Nächster Host:: Das Skript wird mit dem nächsten angegebenen Host fortgesetzt.• Nochmals versuchen 1 mal: Der fehlgeschlagene Befehl wird ein Mal wiederholt.• Nochmals versuchen 2 mal: Der fehlgeschlagene Befehl wird zwei Mal wiederholt.• usw. |
| Bei einem Übertragungsfehler | Legen Sie die Aktion bei einem Dateiübertragungsfehler fest. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus: <ul style="list-style-type: none">• Beenden: Das Skript wird beendet.• Nächster Host:: Das Skript wird mit dem nächsten angegebenen Host fortgesetzt.• Nächste Datei: Das Skript wird mit der nächsten angegebenen Datei fortgesetzt.• Nochmals versuchen 1 mal: Der fehlgeschlagene Befehl wird ein Mal wiederholt.• Nochmals versuchen 2 mal: Der fehlgeschlagene Befehl wird zwei Mal wiederholt.• usw. |

Protokolldatei

| Option | Beschreibung |
|---------------------------|---|
| Protokolldatei generieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn bei der Ausführung des Skripts eine Protokolldatei erstellt werden soll. |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|--|--|
| Zu vorhandener Protokolldatei hinzufügen | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Protokoll an die Protokolldatei mit dem angegebenen Namen anzuhängen. Wenn Sie es deaktivieren, wird die Protokolldatei überschrieben.</p> <p>Mit dem Feld unter dem Kontrollkästchen werden der Pfad und Name der Protokolldatei festgelegt (Standardwert: SCRIPT.LOG).</p> <p>Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, wenn Sie eine andere Datei auswählen möchten. Wenn Sie keinen Pfad angeben, wird die Protokolldatei im Ordner Netop Konfigurationsdateien gespeichert (normalerweise "C:\Dokumente und Einstellungen\<benutzername>\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\Guest\").</benutzername></p> |
|--|--|

| Option | Beschreibung |
|-------------------------------------|--|
| Skript nach dem Ende erneut starten | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Skript nach Beendigung erneut zu starten. |
| Guest nach Abschluss schließen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Guest-Modul nach Beendigung des Skripts zu schließen. |

Siehe auch

[Skript Erstellen und Ausführen eines Skripts](#)

5.1.14 IP-Senderliste

Damit die TCP/IP-Rundsprüche auch dann Computer in Remote-Netzwerksegmenten erreichen, wenn kein Netop-Namensmanagement verwendet wird, müssen die betreffenden IP-Adressen oder DNS-Namen in die **IP-Senderliste** eingetragen werden. Weitere Informationen zum Netop-Namensmanagement finden Sie im Administratorhandbuch.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, und geben Sie im Dialogfeld den DNS-Namen oder die IP-Adresse ein.

Sie können eine IP-Adresse (z. B. "192.168.102.57"), einen IP-Adressenbereich (z. B. "192.168.102.20-192.168.102.30") oder einen DNS-Namen wie MAIL_SVR zur **IP-Senderliste** hinzufügen. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

Hinweis

Wenn Sie einen IP-Adressenbereich eingeben, werden für jeden Rundspruch so viele Datenpakete gesendet, wie IP-Adressen im Bereich sind. Geben Sie zur Vermeidung von übermäßigem Datenverkehr im Netzwerk keine unnötig großen IP-Adressenbereiche an.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Lokale Broadcasts deaktivieren**, wenn an die Computer in lokalen Netzwerksegmenten keine Rundsprüche gesendet werden sollen.

Siehe auch

[Kommunikationsprofil bearbeiten](#)

5.1.15 Ereignisprotokoll-Einstellungen

☐ Registerkarte "Ereignisprotokoll-Einstellungen"

Auf der Registerkarte **Ereignisprotokoll-Einstellungen** legen Sie fest, wo Ereignisse aufgezeichnet werden.

Protokollieren von Ereignissen

| Option | Beschreibung |
|---|--|
| Protokoll lokal speichern | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Netop-Ereignisse in einer Protokolldatei auf dem Computer aufzuzeichnen. |
| Protokoll auf Log-Server speichern | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Netop-Ereignisse im Datenbankprotokoll eines zentralen Netop Security Servers aufzuzeichnen. |
| Ins Windows-Ereignisprotokoll aufnehmen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Netop-Ereignisse im Windows-Ereignisprotokoll des Computers und/oder eines anderen Windows NT/2000/XP/2003/2008/Vista/7-Computers aufzuzeichnen. |
| Mit SNMP-Traps protokollieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Netop-Ereignisse durch den Versand von SNMP-Nachrichten an ein Management-Informationssystem aufzuzeichnen. |
| Benutzerdefinierter Hostname für alle protokollierten Ereignisse | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um protokollierte Ereignisse mit einem benutzerdefinierten Host-Namen zu kennzeichnen.</p> <p>Im linken Feld wird der benutzerdefinierte Host-Name angezeigt, der aus Komponenten der Dropdown-Liste auf der rechten Seite und Tastaturzeichen besteht. Wählen Sie eine Komponente in der Dropdown-Liste aus, um sie in das linke Feld einzufügen.</p> <p>Die folgenden Komponenten stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none">• %A: IP-/MAC-Adresse• %I: Host-ID• %C: Computername• %L: Anmeldeame des Windows-Benutzers |
| Benutzerdefinierter Guest-Name für protokollierte Verbindungs- und Sitzungsereignisse | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Guests in protokollierten Verbindungs- und Sitzungsereignissen durch einen benutzerdefinierten Namen zu kennzeichnen.</p> <p>Im linken Feld wird der benutzerdefinierte Guest-Name angezeigt, der aus Komponenten der Dropdown-Liste auf der rechten Seite und Tastaturzeichen besteht. Wählen Sie eine Komponente in der Dropdown-Liste aus, um sie in das linke Feld einzufügen.</p> |

5 Dialogfeldhilfe

Die folgenden Komponenten stehen zur Verfügung:

- %A: IP-/MAC-Adresse
- %U: Name des autorisierten Benutzers
- %I: Guest-Name
- %C: Computername
- %L: Anmeldenname des Windows-Benutzers

▣ **Beispiel für ein lokales Netop-Protokoll eines benutzerdefinierten Host- und Guest-Namens**

20080903,14:10,Host1+User1,0,00000,00000,HCON +,

20080903,14:10,Host1+User1,1,00000,00000,HSES
+,User2@192.168.1.2

20080903,14:10,Host1+User1,2,00000,00000,HSESRC
+,User2@192.168.1.2

20080903,14:10,Host1+User1,3,00000,00000,HSESFXFER
+,User2@192.168.1.2

20080903,14:10,Host1+User1,4,00000,00000,HSESCHAT
+,User2@192.168.1.2

20080903,14:10,Host1+User1,5,00000,00000,HSESAUDIO
+,User2@192.168.1.2

20080903,14:10,Host1+User1,6,00000,00000,HSESAUDIO-
,User2@192.168.1.2

20080903,14:10,Host1+User1,7,00000,00000,HSESCHAT -
,User2@192.168.1.2

20080903,14:11,Host1+User1,8,00000,00000,HSESFXFER-
,User2@192.168.1.2

20080903,14:11,Host1+User1,9,00000,00000,HSESRC -
,User2@192.168.1.2

20080903,14:11,Host1+User1,10,00000,00000,HSES -
,User2@192.168.1.2

Der Host-Name wurde als %C+%L definiert. Der Guest-Name wurde als %U@%A definiert.

Der Host wurde gestartet, und der Guest startete eine Fernsteuerungssitzung, eine Dateiübertragungssitzung, eine Chat-Sitzung und eine Audio-Video-Chat-Sitzung und beendete die Sitzungen in umgekehrter Reihenfolge.

Beim Netop Security Server ist ein zusätzliches Kontrollkästchen vorhanden:

Als Log-Server agieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Protokollierung von Netop-Ereignissen anderer Netop-Module im Netop-Protokoll der Sicherheitsdatenbank zu aktivieren.

5 Dialogfeldhilfe

☐ Registerkarte "Lokal"

Auf der Registerkarte **Lokal** wählen Sie die zu protokollierenden Netop-Ereignisse und die lokale Netop-Protokolldatei aus.

Ereignisse für die Liste auswählen

| Option | Beschreibung |
|--------------------------|--|
| Alle Ereignisse anzeigen | Alle vorhandenen Ereignisse werden in der Liste Zu protokollierende Ereignisse angezeigt. |
| Auswahl anzeigen | Wählen Sie die Ereignistypen aus, die in der Liste Zu protokollierende Ereignisse angezeigt werden sollen: <ul style="list-style-type: none">• Verbindung• Sitzung• Aktion• Sicherheit• Konfiguration |

Zu protokollierende Ereignisse

Wählen Sie in der Liste **Zu protokollierende Ereignisse** die Ereignisse aus, die protokolliert werden sollen.

Siehe [Verfügbare Ereigniscodes und Argumente des Netop-Protokolls – Guest](#) bzw. [Verfügbare Ereigniscodes und Argumente des Netop-Protokolls – Host](#).

Protokolldatei

Dieser Bereich ist nur aktiviert, wenn auf der Registerkarte **Ereignisprotokoll-Einstellungen** das Kontrollkästchen **Protokoll lokal speichern** aktiviert wurde.

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|--|--|
| Name der Protokolldatei | Hier werden Pfad und Name der Protokolldatei angezeigt (standardmäßig NETOP.LOG). Wenn Sie keinen Pfad angeben, wird die Protokolldatei im Ordner mit den Netop-Konfigurationsdateien gespeichert (normalerweise "C:\Dokumente und Einstellungen\<>Benutzername>\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control \<>Modulname>"). |
| Jeden Protokolleintrag sofort auf das Laufwerk schreiben | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um jedes Netop-Ereignis sofort in die lokale Netop-Protokolldatei zu schreiben. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden die Netop-Ereignisse erst beim Beenden des Netop-Moduls in die lokale Netop-Protokolldatei geschrieben. Dadurch wird während der Sitzung weniger Prozessorkapazität benötigt. |
| | Hinweis Eine neue lokale Netop-Protokolldatei, die beim Laden des Netop-Moduls erstellt wird, überschreibt eine alte lokale Netop-Protokolldatei mit dem gleichen Pfad und Dateinamen. |
| | |

☐ Registerkarte "Server"

Auf der Registerkarte **Server** geben Sie die zu protokollierenden Netop-Ereignisse und die Host-ID des protokollierenden Servers an.

Ereignisse für die Liste auswählen

| Option | Beschreibung |
|--------------------------|--|
| Alle Ereignisse anzeigen | Alle vorhandenen Ereignisse werden in der Liste Zu protokollierende Ereignisse angezeigt. |
| Auswahl anzeigen | Wählen Sie die Ereignistypen aus, die in der Liste Zu protokollierende Ereignisse angezeigt werden sollen: <ul style="list-style-type: none">• Verbindung• Sitzung• Aktion• Sicherheit• Konfiguration |

Zu protokollierende Ereignisse

Wählen Sie in der Liste **Zu protokollierende Ereignisse** die Ereignisse aus, die protokolliert werden sollen.

Siehe [Verfügbare Ereigniscodes und Argumente des Netop-Protokolls – Guest](#) bzw.

5 Dialogfeldhilfe

[Verfügbare Ereigniscodes und Argumente des Netop-Protokolls – Host.](#)

Host-Name des Log-Servers

Dieser Bereich ist nur aktiviert, wenn auf der Registerkarte **Ereignisprotokoll-Einstellungen** das Kontrollkästchen **Protokoll auf Log-Server speichern** aktiviert wurde.

Geben Sie die Host-ID des Netop-Servers an, auf dem Netop-Ereignisse protokolliert werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um das Netzwerk nach verfügbaren Netop-Protokoll-Servern zu durchsuchen.

Hinweis

Wenn auf einem Host oder erweitertem Host die Option **Netop Security Server verwenden** (in den Einstellungen für die **Guest-Zugriffssicherheit**) ausgewählt ist, lassen Sie das Feld **Host-Name des Log-Servers** leer, um die Ereignisse im Datenbankprotokoll des angegebenen Security Servers aufzuzeichnen.

☐ Registerkarte "Ereignisprotokoll"

Auf der Registerkarte **Ereignisprotokoll** geben Sie die zu protokollierenden Netop-Ereignisse und die Windows-Ereignisprotokolle an.

Ereignisse für die Liste auswählen

| Option | Beschreibung |
|--------------------------|--|
| Alle Ereignisse anzeigen | Alle vorhandenen Ereignisse werden in der Liste Zu protokollierende Ereignisse angezeigt. |
| Auswahl anzeigen | Wählen Sie die Ereignistypen aus, die in der Liste Zu protokollierende Ereignisse angezeigt werden sollen: <ul style="list-style-type: none">• Verbindung• Sitzung• Aktion• Sicherheit• Konfiguration |

Zu protokollierende Ereignisse

Wählen Sie in der Liste **Zu protokollierende Ereignisse** die Ereignisse aus, die protokolliert werden sollen.

Siehe [Verfügbare Ereigniscodes und Argumente des Netop-Protokolls – Guest](#) bzw. [Verfügbare Ereigniscodes und Argumente des Netop-Protokolls – Host](#).

Windows-Ereignisprotokoll verwenden

Dieser Bereich ist nur aktiviert, wenn auf der Registerkarte **Ereignisprotokoll-Einstellungen** das Kontrollkästchen **Ins Windows-Ereignisprotokoll aufnehmen** aktiviert wurde.

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|--------|--|
| Lokal | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Netop-Ereignisse im Windows-Ereignisprotokoll des Computers aufzuzeichnen. |
| Remote | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Netop-Ereignisse im Windows-Ereignisprotokoll eines Windows NT/2000/XP/2003/2008/Vista/7-Remote-Computers aufzuzeichnen. Geben Sie den Windows-Namen des Remote-Computers ein. |

☐ Registerkarte "SNMP"

Auf der Registerkarte **SNMP** geben Sie die Netop-Ereignisse an, die in einem Management-Informationssystem protokolliert werden sollen.

Ereignisse für die Liste auswählen

| Option | Beschreibung |
|--------------------------|--|
| Alle Ereignisse anzeigen | Alle vorhandenen Ereignisse werden in der Liste Zu protokollierende Ereignisse angezeigt. |
| Auswahl anzeigen | Wählen Sie die Ereignistypen aus, die in der Liste Zu protokollierende Ereignisse angezeigt werden sollen: <ul style="list-style-type: none">• Verbindung• Sitzung• Aktion• Sicherheit• Konfiguration |

Zu protokollierende Ereignisse

Wählen Sie in der Liste **Zu protokollierende Ereignisse** die Ereignisse aus, die protokolliert werden sollen.

Siehe [Verfügbare Ereigniscodes und Argumente des Netop-Protokolls – Guest](#) bzw. [Verfügbare Ereigniscodes und Argumente des Netop-Protokolls – Host](#).

Wenn auf der Registerkarte **Ereignisprotokoll-Einstellungen** das Kontrollkästchen **Mit SNMP-Traps protokollieren** aktiviert ist, wird eine Simple Network Management Protocol (SNMP)-Nachricht gesendet, wenn ein bestimmtes Netop-Ereignis auftritt.

Hinweis

SNMP-Ereignisse von Netop sind in der Datei "danware.mib" definiert, die sich im Installationsverzeichnis des Netop-Moduls befindet.

5 Dialogfeldhilfe

5.1.15.1 Verfügbare Ereigniscodes und Argumente des Netop-Protokolls – Guest

Die folgenden Ereignisse können auf dem Guest in das Protokoll eingetragen werden:

Verbindung

| Ereignisbezeichnung | Ereigniscode | Argumente |
|-----------------------------|--------------|-----------|
| Con: Verbindung mit Host | GCONCALL | Host-Name |
| Con: Trenne Hostverbindung | GCONHNGUP | Host-Name |
| Con: Verbindungsverlust | *CONLOST | Host-Name |
| Con: Autorisierter Benutzer | GCONUSER | (keine) |

Sitzung

| Ereignisbezeichnung | Ereigniscode | Argumente |
|----------------------------------|--------------|-----------|
| Ses: Beginn der Fernsteuerung | GSESRC + | Host-Name |
| Ses: Ende der Fernsteuerung | GSESRC - | Host-Name |
| Ses: Dateiübertragung gestartet | GSESFXFER+ | (keine) |
| Ses: Dateiübertragung gestoppt | GSESFXFER- | (keine) |
| Ses: Chat gestartet | GSESCHAT + | (keine) |
| Ses: Chat gestoppt | GSESCHAT - | (keine) |
| Ses: Audio gestartet | GSESAUDIO+ | (keine) |
| Ses: Audio gestoppt | GSESAUDIO- | (keine) |
| Ses: Remote Management gestartet | GSESRM + | Host-Name |
| Ses: Remote Management gestoppt | GSESRM - | Host-Name |

Aktion

| Ereignisbezeichnung | Ereigniscode | Argumente |
|---------------------|--------------|-----------|
|---------------------|--------------|-----------|

5 Dialogfeldhilfe

| | | |
|--|-------------|--------------------------------------|
| Act: Hilfeanbieter-Dienst gestartet | GACTHLPSV+ | (keine) |
| Act: Hilfeanbieter-Dienst gestoppt | GACTHLPSV- | (keine) |
| Act: Hilfeanforderung empfangen | GACTHLPRQ+ | Host-Name |
| Act: Hilfeanforderung abgebrochen | GACTHLPRQ- | Host-Name |
| Act: Datei empfangen | *ACTFILE + | Dateipfad und -name |
| Act: Datei gesendet | *ACTFILE - | Dateipfad und -name |
| Act: Host neu gestartet | *ACTBOOT | Host-Name |
| Act: Aufzeichnung der Sitzung wurde gestartet | GACTREC + | Pfad und Name der Aufzeichnungsdatei |
| Act: Aufzeichnung der Sitzung wurde gestoppt | GACTREC - | Pfad und Name der Aufzeichnungsdatei |
| Act: Erstellen des Windows-Ereignisprotokolls fehlgeschlagen | *ACTWIN ! | (keine) |
| Act: SNMP-Trap-Erstellung fehlgeschlagen | *ACTSNMP ! | (keine) |
| Act: Empfangene Zwischenablage | *ACTCLPB + | (keine) |
| Act: Gesendete Zwischenablage | *ACTCLPB - | (keine) |
| Act: Empfangener Druckauftrag | *ACTPRINT + | (keine) |
| Act: Gesendeter Druckauftrag | *ACTPRINT- | (keine) |
| Act: Kommunikationsprofil gestartet | GACTCOMPR+ | Name des Kommunikationsprofils |
| Act: Kommunikationsprofil gestoppt | GACTCOMPR- | [Name des Kommunikationsprofils] |
| Act: Bestand empfangen | GACTINV | Host-Name |
| Act: Nachricht gesendet | GACTMSG | Host-Name |

5 Dialogfeldhilfe

Sicherheit

| Ereignisbezeichnung | Ereigniscode | Argumente |
|--|--------------|-------------|
| Sec: Kennwort zurückgewiesen | *SECPW ! | Host-Name |
| Sec: Zugriffsbestätigung abgelehnt | *SECCA ! | Host-Name |
| Sec: Anmeldung auf dem Security-Server | GSECACSRV+ | Anmeldename |
| Sec: Abmeldung vom Security-Server | GSECACSRV- | (keine) |

Konfiguration

| Ereignisbezeichnung | Ereigniscode | Argumente |
|--|--------------|--------------------------|
| Cfg: Hilfeanbieter-Name definiert | GCFGHLPSV+ | Name des Hilfeanbieters |
| Cfg: Hilfeanbieter-Name gelöscht | GCFGHLPSV- | Name des Hilfeanbieters |
| Cfg: Lokale Protokollierung eingeschaltet | *CFGLLOC + | Name der Protokolldatei |
| Cfg: Lokale Protokollierung ausgeschaltet | *CFGLLOC - | Name der Protokolldatei |
| Cfg: Dateiname des lokalen Protokolls geändert | *CFGLFILE* | Neuer Protokolldateiname |
| Cfg: Server-Protokollierung eingeschaltet | *CFGLSRV + | Log-Server-Name |
| Cfg: Server-Protokollierung ausgeschaltet | *CFGLSRV - | Log-Server-Name |
| Cfg: Windows-Ereignisprotokollierung eingeschaltet | *CFGLWIN + | Falls Fern: Computername |
| Cfg: Windows-Ereignisprotokollierung ausgeschaltet | *CFGLWIN - | Falls Fern: Computername |
| Cfg: Senden von SNMP-Traps eingeschaltet | *CFGLSNMP+ | (keine) |

5 Dialogfeldhilfe

| | | |
|--|------------|--|
| Cfg: Senden von SNMP-Traps ausgeschaltet | *CFGLSNMP- | (keine) |
| Cfg: Kennwort für Security Server geändert | GCFGACPW * | Netop Guest-ID |
| Cfg: Web-Update prüfen | *CFGWUCHK | Alter Build, neuer Build, [Timeout-Fehler] |
| Cfg: Web-Update herunterladen | *CFGWUDL | Dateiname, [Timeout-Fehler] |
| Cfg: Web-Update installieren | *CFGWUINST | (keine) |
| Cfg: Web-Update erfolgreich | *CFGWU * | Alter Build, neuer Build |
| Cfg: Web-Update fehlgeschlagen | *CFGWU ! | Alter Build, Fehlermeldung |

5.1.15.2 Verfügbare Ereigniscodes und Argumente des Netop-Protokolls – Host

Auf dem Host und dem erweiterten Host können folgende Netop-Ereignisse in das Protokoll eingetragen werden:

Verbindung

| Ereignisbezeichnung | Ereigniscode | Argumente |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| Con: Host gestartet | HCON + | (keine) |
| Con: Host gestoppt | HCON - | (keine) |
| Con: Rückruf | HCONCALLB | Rückrufnummer |
| Con: Verbindungsverlust | *CONLOST | (keine) |
| Con: Namensserver gestartet | HCONNNS + | (keine) |
| Con: Namensserver gestoppt | HCONNNS - | (keine) |
| Con: Security Server gestartet | HCONNSS + | (keine) |
| Con: Security Server gestoppt | HCONNSS - | (keine) |
| Con: Gateway gestartet | HCONGW + | (keine) |
| Con: Gateway gestoppt | HCONGW - | (keine) |

5 Dialogfeldhilfe

Sitzung

| Ereignisbezeichnung | Ereigniscode | Argumente |
|--|--------------|-------------|
| Ses: Kommunikation starten | HSES + | Guest- Name |
| Ses: Kommunikation beenden | HSES - | Guest- Name |
| Ses: Beginn der Fernsteuerung | HSESRC + | Guest- Name |
| Ses: Ende der Fernsteuerung | HSESRC - | Guest- Name |
| Ses: Dateiübertragung gestartet | HSESFXFER+ | Guest- Name |
| Ses: Dateiübertragung gestoppt | HSESFXFER- | Guest- Name |
| Ses: Chat gestartet | HSESCHAT + | Guest- Name |
| Ses: Chat gestoppt | HSESCHAT - | Guest- Name |
| Ses: Audio gestartet | HSESAUDIO+ | Guest- Name |
| Ses: Audio gestoppt | HSESAUDIO- | Guest- Name |
| Ses: Remote Management gestartet | HSESRM + | Guest- Name |
| Ses: Remote Management gestoppt | HSESRM - | Guest- Name |
| Ses: Konfigurationskennwort für Zugriffsbestätigung ist falsch. Guest-Zugriff verweigert | SESACCTR! | Guest- Name |
| Ses: Konfigurationskennwort für Zugriffsbestätigung ist richtig. Guest-Zugriff genehmigt | SESACCTR | Guest- Name |

Aktion

| Ereignisbezeichnung | Ereigniscode | Argumente |
|--------------------------------|--------------|--|
| Act: Hilfeanforderung versandt | HACTHLPRQ+ | Name des Hilfeanbieters, Problembeschreibung |

5 Dialogfeldhilfe

| | | |
|--|-------------|--|
| Act: Hilfeanforderung abgebrochen | HACTHLPRQ- | (keine) |
| Act: Datei empfangen | *ACTFILE + | Dateipfad und -name |
| Act: Datei versandt | *ACTFILE - | Dateipfad und -name |
| Act: Host neu gestartet | *ACTBOOT | (keine) |
| Act: Programm ausführen | HACTRUN | Programmname |
| Act: Befehl ausführen | HACTEXE | Befehlsname |
| Act: Erstellen des Windows-Ereignisprotokolls fehlgeschlagen | *ACTWIN ! | (keine) |
| Act: Erstellen der SNMP-Trap fehlgeschlagen | *ACTSNMP ! | (keine) |
| Act: Zwischenablage empfangen | *ACTCLPB + | (keine) |
| Act: Zwischenablage gesendet | *ACTCLPB - | (keine) |
| Act: Druckauftrag empfangen | *ACTPRINT + | (keine) |
| Act: Druckauftrag gesendet | *ACTPRINT - | (keine) |
| Act: Tastatur und Maus zugewiesen | HACTKBDMS+ | Guest-Name |
| Act: Tastatur und Maus getrennt | HACTKBDMS- | Guest-Name |
| Act: Tastatur gesperrt | HACTKBD - | (keine) |
| Act: Tastatur entsperrt | HACTKBD + | (keine) |
| Act: Bildschirm gesperrt | HACTSCR - | (keine) |
| Act: Bildschirm entsperrt | HACTSCR + | (keine) |
| Act: Abmeldung initiiert | HACTLOFF | (keine) |
| Act: Gateway-Anmeldung | HACTGW + | Name des verbindungsherstellenden Moduls |
| Act: Bestand gesendet | HACTINV | Guest-Name |

5 Dialogfeldhilfe

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| Act: Nachricht empfangen | HACTMSG | Guest-Name |
|--------------------------|---------|------------|

Sicherheit

| Ereignisbezeichnung | Ereigniscode | Argumente |
|--|--------------|---|
| Sec: Individuelle Zugriffsrechte aktiviert (oder geändert) | HSECINDIV+ | Guest-Zugriffsmethode |
| Sec: Individuelle Zugriffsrechte deaktiviert | HSECINDIV- | Guest-Zugriffsmethode |
| Sec: Sicherheitsrolle hinzugefügt | HSECRROLE + | Sicherheitsrollenname |
| Sec: Sicherheitsrolle gelöscht | HSECRROLE - | Sicherheitsrollenname |
| Sec: Sicherheitsrolle geändert | HSECRROLE * | Sicherheitsrollenname |
| Sec: Guest zu Rolle hinzugefügt | HSECGUEST+ | Guest-Name |
| Sec: Guest aus Rolle gelöscht | HSECGUEST- | Guest-Name |
| Sec: Guest in Rolle geändert | HSECGUEST* | Guest-Name |
| Sec: Kennwort aktiviert | HSECPW + | Wenn individuell: Guest-Name |
| Sec: Kennwort deaktiviert | HSECPW - | Wenn individuell: Guest-Name |
| Sec: Kennwort geändert | HSECPW * | Wenn individuell: Guest-Name |
| Sec: Rückruf aktiviert (nur Standard) | HSECCALLB+ | (keine) |
| Sec: Rückruf deaktiviert (nur Standard) | HSECCALLB- | (keine) |
| Sec: Rückruf geändert (nur Standard) | HSECCALLB* | (keine) |
| Sec: Zugriffsbestätigung aktiviert | HSECCA + | Wenn individuell: Sicherheitsrollenname |
| Sec: Zugriffsbestätigung | HSECCA - | Wenn individuell: |

5 Dialogfeldhilfe

| | | |
|---|------------|---|
| deaktiviert | | Sicherheitsrollenname |
| Sec: Kennwort zurückgewiesen | *SECPW ! | Guest- Name |
| Sec: Zugriffsbestätigung abgelehnt | *SECCA ! | (keine) |
| Sec: Max. Anzahl der ungültigen Kennwörter erreicht | HSECPWLIM! | (keine) |
| Sec: Timeout | HSECTMOUT | AC (Inaktivität), AU (Authentifizierung) oder CA (Zugriff bestätigen) |

Konfiguration

| Ereignisbezeichnung | Ereigniscode | Argumente |
|--|--------------|--------------------------|
| Cfg: Lokale Protokollierung eingeschaltet | *CFGLLOC + | Name der Protokolldatei |
| Cfg: Lokale Protokollierung ausgeschaltet | *CFGLLOC - | Name der Protokolldatei |
| Cfg: Dateiname des lokalen Protokolls geändert | *CFGLFILE* | Neuer Protokolldateiname |
| Cfg: Server-Protokollierung eingeschaltet | *CFGLSRV + | Log-Server-Name |
| Cfg: Server-Protokollierung ausgeschaltet | *CFGLSRV - | Log-Server-Name |
| Cfg: Windows-Ereignisprotokollierung eingeschaltet | *CFGLWIN + | Falls Fern: Computername |
| Cfg: Windows-Ereignisprotokollierung ausgeschaltet | *CFGLWIN - | Falls Fern: Computername |
| Cfg: Senden von SNMP-Traps eingeschaltet | *CFGLSNMP+ | (keine) |
| Cfg: Senden von SNMP-Traps ausgeschaltet | *CFGLSNMP- | (keine) |
| Cfg: Optionsänderung: Beim Laden starten | HCFGOWAIT* | EIN/AUS |

5 Dialogfeldhilfe

| | | |
|---|------------|---------|
| Cfg: Optionsänderung: Beim Programmstart laden | HCFGOLoad* | EIN/AUS |
| Cfg: Optionsänderung: Beim Programmstart minimieren | HCFGOMIST* | EIN/AUS |
| Cfg: Optionsänderung: Tarnkappenmodus | HCFGOSTLT* | EIN/AUS |
| Cfg: Optionsänderung: Bei Verbindung minimieren | HCFGOMICO* | EIN/AUS |
| Cfg: Optionsänderung: Oben | HCFGOTOP * | EIN/AUS |
| Cfg: Optionsänderung: Dateiübertragung anzeigen | HCFGOSFX * | EIN/AUS |
| Cfg: Optionsänderung: Nachricht 'Aufrechterhalten' senden | HCFGOLIV* | EIN/AUS |
| Cfg: Ausgewählte Option: Neustart nach Trennen | HCFGBOOT+ | (keine) |
| Cfg: Ausgewählte Option: Abmeldung nach Trennen | HCFGOLOGO+ | (keine) |
| Cfg: Ausgewählte Option: Sperrung nach Trennen | HCFGOLOCK+ | (keine) |
| Cfg: Ausgewählte Option: Keine Aktion nach Trennen | HCFGONOTH+ | (keine) |
| Cfg: Optionsänderung: Benennungsmethode | HCFGONAME* | (keine) |
| Cfg: Optionsänderung: Öffentlicher Host | HCFGOPUBN* | EIN/AUS |
| Cfg: Optionsänderung: Benutzernamen aktivieren | HCFGOUSRN* | EIN/AUS |
| Cfg: Optionsänderung: Verbindungsbenachrichtigung | HCFGONOTI* | (keine) |
| Cfg: Optionsänderung: Beschreibung der Hilfeanforderung | HCFGOHRD * | (keine) |
| Cfg: Optionsänderung: Hilfeanbieter | HCFGOHRP * | (keine) |

5 Dialogfeldhilfe

| | | |
|---|------------|---------|
| Cfg: Optionsänderung: Kommunikation bei Hilfeanforderung | HCFGOHRC * | (keine) |
| Cfg: Optionsänderung: Hilfeanforderung Telefon/IP | HCFGOHRPI* | (keine) |
| Cfg: Optionsänderung: Symbol Hilfeanforderung anzeigen | HCFGOHRSI* | EIN/AUS |
| Cfg: Optionsänderung: Vollduplex-Audio | HCFGOAUFD* | EIN/AUS |
| Cfg: Optionsänderung: Audio-Ruhepegel | HCFGOAUSL* | (keine) |
| Cfg: Optionsänderung: Audio-Übertragung fortsetzen | HCFGOAULH* | (keine) |
| Cfg: Optionsänderung: ID für Namenplatzhalter | HCFGONSID* | (keine) |
| Cfg: Geänderte Konfigurationsanforderungen für Guest | HCFGMRQG* | (keine) |
| Cfg: Geänderte Konfigurationsanforderungen für Gateway | HCFGMRQGW* | (keine) |
| Cfg: Geänderte Konfigurationsanforderungen für andere | HCFGMRQO * | (keine) |
| Cfg: Geänderte Konfigurationsanforderungen für Beenden/Stop | HCFGMRQEX* | (keine) |
| Cfg: Sicherheitsschutz geändert | HCFGPROTS* | (keine) |
| Cfg: Konfigurationskennwort geändert | HCFGMPW * | (keine) |
| Cfg: Guest-Zugriffsrechte geändert (nur Standard) | HCFGGALLW* | (keine) |
| Cfg: MAC/IP-Adressenliste geändert | HCFGMACIP* | (keine) |
| Cfg: Deaktivierung der Dateiübertragung geändert | HCFGFX * | (keine) |

5 Dialogfeldhilfe

| | | |
|--|------------|--|
| Cfg: Gruppen-ID des Security Servers geändert | HCFGSSG * | (keine) |
| Cfg: Web-Update prüfen | *CFGWUCHK | Alter Build, neuer Build, [Timeout-Fehler] |
| Cfg: Web-Update herunterladen | *CFGWUDL | Dateiname, [Timeout-Fehler] |
| Cfg: Web-Update installieren | *CFGWUINST | (keine) |
| Cfg: Web-Update erfolgreich | *CFGWU * | Alter Build, neuer Build |
| Cfg: Web-Update fehlgeschlagen | *CFGWU ! | Alter Build, Fehlermeldung |
| Cfg: Konfigurationskennwort für Zugriffsbestätigung ist aktiviert. | HCFGACCTR+ | (keine) |
| Cfg: Konfigurationskennwort für Zugriffsbestätigung ist deaktiviert. | HCFGACCTR- | (keine) |

5 Dialogfeldhilfe

Vom Netop-Gateway können folgende spezielle Ereignisse protokolliert werden:

5 Dialogfeldhilfe

| Ereignisbezeichnung | Ereigniscode | Argumente |
|---|--------------|--|
| GW: Gateway-Zugriff zulässig | HGW ACCES+ | (keine) |
| GW: Gateway-Rückruf | HGW CALLB | Rückrufnummer |
| GW: Gateway-Rückruf geändert (nur Standard) | HGW CALLB* | (keine) |
| GW: Gateway-Rückruf deaktiviert (nur Standard) | HGW CALLB- | (keine) |
| GW: Gateway-Rückruf aktiviert (nur Standard) | HGW CALLB+ | (keine) |
| GW: Gateway-Gruppe definiert | HGW GROUP+ | Sicherheitsrollenname |
| GW: Gateway-Gruppe gelöscht | HGW GROUP- | Sicherheitsrollenname |
| GW: Gateway - Guest hinzugefügt | HGW GUEST+ | Guest-Name |
| GW: Gateway - Guest geändert | HGW GUEST* | Guest-Name |
| GW: Gateway - Guest gelöscht | HGW GUEST- | Guest-Name |
| GW: Gateway - individuelle Zugriffsrechte deaktiviert | HGW INSEC- | (keine) |
| GW: Gateway - individuelle Zugriffsrechte aktiviert (oder geändert) | HGW INSEC+ | (keine) |
| GW: GID des Gateway NSS geändert | HGW SSGID* | (keine) |
| GW: Gateway-Kennwort geändert (nur Standard) | HGW PW * | (keine) |
| GW: Gateway-Kennwort deaktiviert (nur Standard) | HGW PW - | (keine) |
| GW: Gateway-Kennwort aktiviert (nur Standard) | HGW PW + | (keine) |
| GW: Gateway-Kennwort zurückgewiesen | *SECGWPW ! | Name des verbindungsherstellenden Moduls |

5 Dialogfeldhilfe

5.1.16 Netop Datei-Manager - Optionen

Im Dialogfeld **Optionen** können Sie festlegen, wie die Dateiübertragung erfolgen soll.

Hierfür stehen folgende Optionen zur Verfügung: Synchronisierungsoptionen, allgemeine Übertragungsoptionen, Optionen für die Anzeige von Bestätigungsdialogfeldern für das Löschen/Überschreiben von Dateien während der Dateiübertragung, Layout-Optionen des **Datei-Managers** sowie Optionen für die Protokollierung während der Dateiübertragung.

☐ Registerkarte "Übertragung"

Synchronisieren

| Option | Beschreibung |
|--------------------------------------|--|
| Nur übertragen, wenn Datei existiert | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Dateien nur dann zu synchronisieren, wenn sie im nicht ausgewählten Bereich vorhanden sind. |
| Nur in eine Richtung übertragen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Dateien nur vom ausgewählten in den nicht ausgewählten Bereich zu synchronisieren. |

Übertragung allgemein

| Option | Beschreibung |
|---|--|
| Unterordner einbeziehen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn auch der Inhalt von Unterordnern der ausgewählten Ordner übertragen werden soll. |
| Delta-Dateiübertragung verwenden | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Quelldateien mit entsprechenden Zieldateien zu vergleichen und nur die Änderungen zu übertragen. Dadurch wird weniger Bandbreite benötigt. |
| Wiederherstellung nach Absturz aktivieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Dateien so zu übertragen, dass sie wiederhergestellt werden können, falls während der Dateiübertragung ein Computer- oder Netzwerkproblem auftritt. |
| Dialog nach Abschluss schließen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Fenster Übertragungsstatus nach Abschluss einer Dateiübertragung geschlossen wird. |
| Nach Abschluss trennen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Dateiübertragungssitzung nach Abschluss einer Dateiübertragung zu beenden. |

☐ Registerkarte "Bestätigung"

Bestätigen bei

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|---|--|
| Nicht-leere Ordner löschen | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Löschen eines Ordners, der weitere Ordner oder Dateien enthält, ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt werden soll.</p> <p>Im Bestätigungsdialogfeld stehen folgende Auswahlmöglichkeiten für das Löschen zur Verfügung:</p> <p>Überspringen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den angegebenen Ordner nicht zu löschen.</p> <p>Löschen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den angegebenen Ordner zu löschen.</p> <p>Erweitert: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie Ihre Auswahlen zur Löschbestätigung nur für die aktuelle Dateiübertragung ändern möchten.</p> <p>Abbrechen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Dateiübertragung an dieser Stelle abubrechen. Bereits ausgeführte Dateiübertragungsaktionen können nicht rückgängig gemacht werden.</p> |
| Überschreiben/ Löschen von Dateien | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Überschreiben bzw. Löschen von Dateien ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt werden soll.</p> <p>Im Bestätigungsdialogfeld stehen folgende Auswahlmöglichkeiten für das Überschreiben/Löschen zur Verfügung:</p> <p>Überspringen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die angegebene Datei nicht zu überschreiben.</p> <p>Überschreiben: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die angegebene Datei zu überschreiben.</p> <p>Erweitert: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie Ihre Auswahlen zum Bestätigen des Überschreibens nur für die aktuelle Dateiübertragung ändern möchten.</p> |
| Überschreiben/ Löschen von schreibgeschützten Dateien | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Überschreiben bzw. Löschen von schreibgeschützten Dateien ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt werden soll.</p> |
| Überschreiben/ Löschen von versteckten Dateien | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Überschreiben bzw. Löschen von versteckten Dateien ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt werden soll.</p> |
| Überschreiben/ Löschen von Systemdateien | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Überschreiben bzw. Löschen von Systemdateien ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt werden soll.</p> |
| Drag & Drop (Kopieren von Dateien mit der | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn vor dem Übertragen von Dateien per Drag & Drop ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt werden soll.</p> |

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|----------------------------|--|
| Nicht-leere Ordner löschen | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Löschen eines Ordners, der weitere Ordner oder Dateien enthält, ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt werden soll.</p> <p>Im Bestätigungsdialogfeld stehen folgende Auswahlmöglichkeiten für das Löschen zur Verfügung:</p> <p>Überspringen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den angegebenen Ordner nicht zu löschen.</p> <p>Löschen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den angegebenen Ordner zu löschen.</p> <p>Erweitert: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie Ihre Auswahlen zur Löschbestätigung nur für die aktuelle Dateiübertragung ändern möchten.</p> <p>Abbrechen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Dateiübertragung an dieser Stelle abubrechen. Bereits ausgeführte Dateiübertragungsaktionen können nicht rückgängig gemacht werden.</p> |
| Maus) | |

☐ Registerkarte "Layout"

Bildschirm

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Symbolleiste anzeigen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Symbolleiste des Fensters Netop Datei-Manager anzuzeigen. |
| Statusleiste anzeigen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn unten in den beiden Bereichen des Fensters Netop Datei-Manager eine Statusleiste angezeigt werden soll. |
| Pfad der Sitzung beim Beenden speichern | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim nächsten Start einer Dateiübertragungssitzung für denselben Host derselbe Fensterinhalt angezeigt werden soll.</p> <p>Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Start einer Dateiübertragungssitzung immer den Inhalt des Systemlaufwerks anzuzeigen.</p> |

5 Dialogfeldhilfe

Tastatur

| Option | Beschreibung |
|---------------------------------------|--|
| Hotkey-Belegung des Systems verwenden | Wählen Sie diese Option, um die Hotkey-Belegung des Betriebssystems zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle. |
| Hotkey-Belegung von Netop verwenden | Wählen Sie diese Option, um die in der folgenden Tabelle aufgeführte Netop-Hotkey-Belegung zu verwenden. |

5 Dialogfeldhilfe

| Funktion | Windows-Hotkey | Netop-Hotkey |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Dateien kopieren | | F3 |
| Dateien verschieben | | F6 |
| Neuer Ordner | | F7 |
| Löschen | ENTF | F8 |
| Umbenennen | F2 | |
| Schließen | ALT+F4 | F10 |
| Eigenschaften | ALT+EINGABE | UMSCHALT+F1 |
| Alles auswählen | STRG+A | |
| Auswählen nach | | + |
| Auswahl aufheben nach | | - |
| Auswahl umkehren | | * |
| Symbole nach Namen anordnen | | STRG+F3 |
| Symbole nach Typ anordnen | | STRG+F4 |
| Symbole nach Größe anordnen | | STRG+F6 |
| Symbole nach Datum anordnen | | STRG+F5 |
| Aktualisieren | F5 | STRG+R |
| Linken Datensatzbereich auswählen | | ALT+F1 |
| Rechten Datensatzbereich auswählen | | ALT+F2 |
| Hilfe | F1 | F1 |

5 Dialogfeldhilfe

Symbole

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Lokal verknüpfte und 'exe'-Symbole des Host | Dateisymbole werden in den Bereichen des Fensters Netop Datei-Manager gemäß den Guest-Dateiverknüpfungen angezeigt, aber Dateisymbole für Host-Dateien mit der Erweiterung "exe" werden gemäß den Host-Dateiverknüpfungen dargestellt. |
| Lokal verknüpfte Symbole | In den Bereichen des Fensters Netop Datei-Manager werden Dateisymbole gemäß den Guest-Dateiverknüpfungen angezeigt. Dadurch wird weniger Bandbreite benötigt. |
| Standardsymbole | In den Bereichen des Fensters Netop Datei-Manager wird für alle Dateien dasselbe Standardsymbol angezeigt. Dadurch werden für die Übertragung eine geringere Bandbreite und Prozessorkapazität benötigt. |

☐ Registerkarte "Protokollierung"

| Option | Beschreibung |
|--|--|
| Protokolldatei generieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Beenden einer Dateiübertragungssitzung eine Protokolldatei der Dateiübertragung erzeugt werden soll. |
| Zu vorhandener Protokolldatei hinzufügen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um neue Protokolleinträge an eine vorhandene Protokolldatei anzufügen. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird die vorhandene Protokolldatei überschrieben. |
| Dateiname | Dieses Feld enthält den Pfad und den Namen der Protokolldatei. Der Standardname lautet NFM.LOG. Die Datei wird im Ordner mit den Netop-Konfigurationsdateien gespeichert (normalerweise "C:\Dokumente und Einstellungen\<<Benutzername>\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\Guest"). Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen , wenn Sie einen anderen Pfad und Namen für die Protokolldatei angeben möchten. |

Siehe auch

[Übertragen von Dateien](#)

5 Dialogfeldhilfe

5.1.17 Modem

Im Dialogfeld **Modem** können Sie die Modemdatenbank verwalten.

Hinweis

Die Modemdatenbank wird in der Netop-Konfigurationsdatei "modems.ndb" gespeichert, die sich normalerweise im Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\" befindet.

Der erste Datensatz in der **Modemliste** mit dem Namen "_Modem Database JJJJTTT" bezeichnet das Datum (Jahr und Tag), an dem die Modemdatenbank aktualisiert wurde. Das aktuelle Update steht in der Netop KnowledgeBase im Bereich "Download Updates" zum Download und zur Installation bereit.

Hinweis

Beim Herunterladen und Installieren von "modems.ndb" wird die aktuelle Datei "modems.ndb" überschrieben.

Weitere Datensätze sind Modemkonfigurationen, die vom Netop Support oder anderen Benutzern hinzugefügt wurden.

Mit den Schaltflächen im unteren Bereich des Dialogfelds können Sie Modemkonfigurationen erstellen, bearbeiten und löschen.

Um eine neue Modemkonfiguration auf der Basis einer bereits vorhandenen Konfiguration zu erstellen, wählen Sie diese im Bereich aus und klicken anschließend auf die Schaltfläche **Neu**.

Siehe auch

[Modem-Konfiguration](#)

5.1.18 Modem-Konfiguration

Im Dialogfeld **Modem-Konfiguration** können Sie eine Modemkonfiguration in der Modemdatenbank erstellen oder bearbeiten.

Bei einigen Modemkonfigurationen sind einige oder alle Felder zum Schutz der ursprünglichen Modemkonfiguration deaktiviert. Wenn Sie im Dialogfeld **Modem** eine Modemkonfiguration auswählen und auf **Neu** klicken, werden im Dialogfeld **Modem-Konfiguration** die Eigenschaften der gewählten Modemkonfiguration angezeigt, wobei alle Felder aktiviert sind.

Das Feld **Name** enthält den Namen der Modemkonfiguration, der innerhalb der Modemdatenbank nur einmal vergeben werden darf. Sie können den Inhalt des Feldes bearbeiten.

Modembefehle

In diesen Feldern werden die AT-Befehle des Modems angegeben. Im Handbuch Ihres Modems oder auf der Website des Modemherstellers können Sie die für Ihr Modem erforderlichen AT-Befehle ermitteln.

Max. Baudrate

Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Max. Baudrate** eine Baudrate aus, die für Ihr Modem

5 Dialogfeldhilfe

und für das Modem am anderen Ende der Verbindung geeignet ist.

Einstellungen

| Option | Beschreibung |
|------------------------|---|
| RTS/CTS Flusskontrolle | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Return To Send/Clear To Send-Flusskontrolle zu verwenden. |
| DCD ignorieren | Normalerweise liegt ein Fehler vor, wenn kein Trägersignal vorhanden ist. Es gibt jedoch Situationen, in denen das Fehlen des Trägersignals keinen Fehler darstellt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn nicht auf ein Trägersignal gewartet werden soll. |

Siehe auch

[Modem](#)

5.1.19 Novell-Netzwerkadressen

Wenn keine Netzwerkliste erstellt wird, erreicht die IPX-Kommunikation nur Netop-Module im lokalen Netzwerk. Die Kommunikation kann aber auf Remote-Netzwerke ausgeweitet werden.

Im Dialogfeld **Novell-Netzwerkadressen** können Sie mithilfe der Schaltflächen auf der rechten Seite der Netzwerkliste Netzwerkadressen hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Der Fensterbereich enthält die 8-stelligen hexadezimalen Netzwerkadressen von ausgewählten Remote-Netzwerken.

Siehe auch

[Kommunikationsprofil bearbeiten](#)

5.1.20 Programmoptionen

Registerkarte "Layout"

Auf der Registerkarte **Layout** werden die Layout-Optionen für das **Guest**-Fenster festgelegt.

Aktivieren

| Option | Beschreibung |
|--------------|---|
| Symbolleiste | Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Symbolleiste zu entfernen. |
| Statuszeile | Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Statusleiste zu entfernen. |
| Menühinweise | Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anzeige von |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|---|--|
| | Hinweisen zu Menübefehlen und Symbolleistenschaltflächen zu deaktivieren. |
| Guest-Symbol in Taskleiste hinzufügen | Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nach dem Laden des Guest die Anzeige des Netop Guest-Symbols im Infobereich unten rechts im Bildschirm zu deaktivieren. |
| Minimierten Guest aus Taskleiste ausblenden | Diese Option ist nur verfügbar, wenn Guest-Symbol der Taskleiste hinzufügen aktiviert ist. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den minimierten Guest als Symbol in der Taskleiste am unteren Bildschirmrand anzuzeigen. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der minimierte Guest nur als Netop Guest-Symbol im Infobereich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. |
| Guest-Minimierungsstatus beim Beenden speichern | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Guest minimiert zu laden, wenn er beim letzten Beenden minimiert war. |
| Tarnkappenmodus (Guest beim Start ausblenden) | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Guest so zu laden, dass er vor dem Benutzer des Computers verborgen ist. Um den Guest einzublenden, wenn er im Tarnkappenmodus gestartet wurde, führen Sie die Datei showgst.exe aus, die sich im Installationsverzeichnis des Guest befindet. |

In der Liste **Design für Menüs und Symbolleisten** können Sie ein Design für das Menü und die Symbolleiste auswählen.

Registerkarten-Layout

Mit der Option **Registerkarten-Layout** können Sie Registerkarten aktivieren/deaktivieren und ihre Reihenfolge ändern.

Der Bereich enthält eine Liste der verfügbaren Registerkartennamen.

Deaktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um die zugehörige Registerkarte aus dem Registerkartenbereich zu entfernen.

Die Reihenfolge der Registerkartennamen von oben nach unten (im Bereich) entspricht der Reihenfolge der Registerkarten von links nach rechts. Wählen Sie einen Registerkartennamen aus, und klicken Sie auf eine der Schaltflächen **Nach oben/Nach unten**, um die Registerkarte zu verschieben.

Hinweis

Sie müssen den Guest neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

☐ Registerkarte "Allgemein"

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden allgemeine Verbindungsoptionen festgelegt.

Standardeinstellungen für Host-Sitzungen

Wählen Sie die Sitzung aus, die gestartet werden soll, wenn eine Verbindung zu einem

5 Dialogfeldhilfe

Host-Computer hergestellt wird. Die Standardsitzung ist die Fernsteuerung.

Inaktivität

Geben Sie im Feld **Inaktivitäts-Timeout** die Zeit ein (in Minuten), nach der die Verbindung getrennt wird, wenn keine Aktion des Guest-Benutzers über Tastatur oder Maus erfolgt (Standard: 0, Bereich 0 bis 999).

Aufrechterhalten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nachricht "Aufrechterhalten" senden**, wenn während der Verbindung in bestimmten Abständen ein Datenpaket gesendet werden soll, um den Guest-Benutzer über eine etwaige Unterbrechung der Verbindung zu informieren.

Hinweis

Um eine ISDN-/CAPI-Verbindung bei kurzen Inaktivitätszeiten aufrechtzuerhalten, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Aktivieren Sie stattdessen das Kontrollkästchen **Dyn. Verbindung** im Dialogfeld **Bearbeiten** für das ISDN-/CAPI-Kommunikationsprofil.

Bestätigen bei

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beenden des Guest bei bestehender Verbindung**, damit bei dem Versuch, den Guest bei bestehender Verbindung mit einem Host zu beenden, eine Warnung angezeigt wird. Wenn Sie den Guest dennoch beenden möchten, werden Sie aufgefordert, dies zu bestätigen.

Verbindung

| Option | Beschreibung |
|------------------------|---|
| Verbindungsversuche | Geben Sie die Anzahl der Verbindungsversuche ein (1 bis 999), die der Guest automatisch durchführen soll. |
| Verbindung automatisch | <p>Wählen Sie in der Liste aus, wie die Verbindung nach einem Verbindungsverlust wiederhergestellt werden soll:</p> <p>Nie: Die Verbindung wird in keinem Fall wiederhergestellt.</p> <p>Nur bei außerplanmäßiger Verbindungstrennung: Die Verbindung wird nur wiederhergestellt, wenn die ursprüngliche Verbindung durch ein ungewöhnliches Ereignis beendet wurde.</p> <p>Nur bei Host-Verbindungstrennung: Die Verbindung wird nur wiederhergestellt, wenn die ursprüngliche Verbindung vom Host beendet wurde.</p> <p>Immer: Die Verbindung wird in jedem Fall wiederhergestellt.</p> |

☐ Registerkarte "Cache"

Auf der Registerkarte **Cache** werden die Cache-Optionen für den Bildschirm der Fernsteuerung festgelegt.

5 Dialogfeldhilfe

Wenn der Guest einen Host im Befehlsmodus fernsteuert, legt der Guest den Host-Bildschirm im Cache-Speicher ab und überträgt nur die Änderungen auf dem Bildschirm. Dadurch wird die Bildaktualisierung auf dem Host beschleunigt, und die Übertragung belegt weniger Bandbreite.

Cache für Befehls-Bildschirmübertragung

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Benutze separate Cache-Datei für jeden Host | Aktivieren Sie diese Option, um für jeden verbundenen und nicht verbundenen Host einen eigenen Cache-Bereich zu reservieren. Wenn Sie Verbindungen zu vielen verschiedenen Hosts herstellen und eine hohe Aktualisierungs- und Verbindungsgeschwindigkeit benötigen, ist ein großer Cache-Speicher erforderlich. |
| Benutze gemeinsame Cache-Datei für alle Hosts | Aktivieren Sie diese Option, um den verfügbaren Cache-Speicher unter den verbundenen und nicht verbundenen Hosts aufzuteilen. Dadurch wird normalerweise der Gesamtbedarf an Cache-Speicher reduziert. |
| Cache-Datei zwischen den Sitzungen nicht speichern | Aktivieren Sie diese Option, um den verfügbaren Cache-Speicher nur unter den verbundenen Hosts aufzuteilen. Der Gesamtbedarf an Cache-Speicher ist bei dieser Einstellung am geringsten. Es dauert jedoch länger, bis Verbindungen aufgebaut werden. |
| Cachegröße begrenzen auf | Geben Sie in diesem Feld eine Zahl zwischen 200 und 64000 Feld ein (Standard: 10000). Geben Sie einen Wert ein, der höher als die Standardeinstellung ist, wenn Sie regelmäßig Fernsteuerungssitzungen im Befehlsmodus mit mehreren verschiedenen Hosts ausführen. |

☐ Registerkarte "Anmeldung"

Auf der Registerkarte **Anmeldung** werden Optionen für die Guest-Anmeldung und die Namensgebung festgelegt.

Guest-Name

Das Feld **Guest-Name** enthält den Namen, mit dem der Guest sich bei der Kommunikation identifiziert (Standard: Computername).

Sie können den Inhalt des Feldes bearbeiten.

Bleibt das Feld leer, identifiziert sich der Guest über seine Computeradresse (normalerweise die IP-Adresse oder MAC-Adresse der Netzwerkkarte).

Hinweis

Wenn der Guest auf einem Netzwerk-Computer ausgeführt wird, empfiehlt es sich, den

5 Dialogfeldhilfe

Computernamen zu verwenden. Wird der Guest auf einem Terminal Server-Client ausgeführt, sollte der Anmeldename des Benutzers verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch (Weitere Tools, Netop-Namensgebung in einer TSU).

Autorisierung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Cache-Anmeldekennwörter**, um die zuletzt verwendeten Anmeldeinformationen im Cache-Speicher abzulegen und bei der Herstellung der Verbindung zu verwenden.

Im Cache-Speicher abgelegte Anmeldeinformationen werden beim Beenden des Guest gelöscht.

Access Server 6.x/5.x

| Option | Beschreibung |
|--|--|
| Guest muss Access-Server-Anmeldung durchführen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Authentifizierung auf Guest-Seite für Hosts zu aktivieren, für die auf einer älteren Version von Netop Access Server die Autorisierung auf Guest-Seite aktiviert ist. |
| | Hinweis Netop Security Server (ab Version 7) unterstützt die Authentifizierung auf Guest-Seite nicht. |
| Ignorieren, wenn Zugriff nicht autorisiert werden kann | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Autorisierung auf Guest-Seite für Hosts zu ignorieren, für die auf einem Netop Access Server die Autorisierung auf Guest-Seite nicht aktiviert ist. |

☐ Registerkarte "Host-Name"

Auf der Registerkarte **Host-Name** werden die Optionen für den Host-Namen und die ID des Namenplatzhalters des Netop-Namensservers festgelegt.

Standard-Host-Namen-Qualifizierer

Ein im Feld **Name** (Bereich **Host** auf der Registerkarte **Quick Connect**) angegebener Name wird von Netop als dieser standardmäßige Host-Namen-Qualifizierer oder als Host-Namen-Qualifizierer mit Präfix (wird darunter in Klammern angezeigt) interpretiert.

| Option | Beschreibung |
|--------------------|--|
| Host-ID (H::) | Interpretiert einen Host-Namen ohne Präfix als Host-ID. |
| Benutzername (U::) | Interpretiert einen Host-Namen ohne Präfix als Benutzernamen. |
| DNS-Name (DNS::) | Interpretiert einen Host-Namen ohne Präfix als Namen eines Domänennamensservers. |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|--------------------|---|
| LDAP-Name (LDAP::) | Interpretiert einen Host-Namen ohne Präfix als Benutzerattributwert eines Directory Service. Siehe Registerkarte " Directory Services ". |
|--------------------|---|

Doppelte Namen

Bei einer Verbindung über ein netzwerkfähiges Kommunikationsgerät können mehrere Hosts mit demselben Namen antworten, wenn beispielsweise derselbe Benutzer auf mehreren Computern angemeldet ist. Standardmäßig stellt der Guest eine Verbindung zum ersten Host her, der antwortet.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vor Verbindungsherstellung nach doppelten Namen suchen**, um einige Sekunden auf antwortende Hosts zu warten und das Fenster **Mehrere Host-Namen gefunden** anzuzeigen, wenn mehrere Hosts geantwortet haben. In diesem Fenster werden Sie aufgefordert, einen Host auszuwählen.

Netop-Namensserver

Um eine Verbindung über die Namensauflösung durch einen Netop-Namensserver herzustellen, benötigen Sie ein Kommunikationsprofil mit dem TCP/IP-Kommunikationsgerät. Aktivieren Sie im Dialogfeld **Erweiterte TCP/IP-Konfiguration** das Kontrollkästchen **Netop-Namensserver benutzen**, und geben Sie die Adressen der auflösenden Netop-Namensserver an. Außerdem müssen Sie dieselbe ID für Namenplatzhalter angeben wie die Netop-Module, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Geben Sie im Feld **ID für Namenplatzhalter** die ID ein, die auch für die Netop-Module festgelegt ist, zu denen Sie über den Netop-Namensserver eine Verbindung herstellen möchten (Standard: PUBLIC).

Siehe auch

[Kommunikationsprofil bearbeiten](#)

Administratorhandbuch (Netop-Namensmanagement).

☐ Registerkarte "Directory Services"

Auf der Registerkarte **Directory Services** werden Directory Services angegeben, die dem Guest erlauben, über den Host-Namen-Qualifizierer LDAP:: nach Hosts zu suchen und eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Allgemein

| Option | Beschreibung |
|------------------|--|
| Directory Server | Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Directory Servers ein. |
| Port | Geben Sie den Port an, über den die Verbindung zum Directory Server hergestellt werden soll (Standard: 389, der LDAP-Port (Lightweight Directory Access Protocol)). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichere Verbindung verw. , wenn eine sichere Verbindung zum Directory Server hergestellt |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|----------|---|
| | werden soll. Die Portnummer für sichere LDAP-Verbindungen lautet 636. |
| Basis-DN | Geben Sie den eindeutigen Namen des Directory Service ein, von dem aus die Suche beginnen soll. |

Registerkarte "Anmeldeinformationen"

Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, mit denen sich der Guest beim Directory Server anmeldet. Über die Anmeldeinformationen werden die Benutzerrechte festgelegt, die für den Zugriff auf Directory Services-Informationen erforderlich sind.

| Option | Beschreibung |
|--------------------|---|
| Anonyme Verbindung | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Directory Service mit den Rechten eines anonymen Benutzers zu durchsuchen. Deaktivieren Sie diese Option, um die darunter angezeigten Felder zu aktivieren. |
| Benutzer-DN | Geben Sie den eindeutigen Namen eines Benutzers des Directory Service ein, um den Directory Service mit den Rechten dieses Benutzers zu durchsuchen. Sie müssen auch das dazugehörige Kennwort angeben. |

Registerkarte "Einstellungen"

Geben Sie auf dieser Registerkarte die Einstellungen für die Suche im Directory Service nach Benutzerattributwerten an. Die Suche gibt entsprechende Namens- und Adressattributwerte zurück.

Wenn Sie beim Ausfüllen der Felder **Filter für Benutzersuche** und **Benutzerattribut** Hilfe benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Standard**, um das Dialogfeld **Directory Service anzeigen** zu öffnen. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Directory Services einen Eintrag aus, und klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie einen Directory Service auswählen (z. B. Active Directory), werden die Standardwerte für diesen Directory Service in die Felder **Filter für Benutzersuche** und **Benutzerattribut** eingetragen. Sie können diese Werte bearbeiten, wenn Sie Ihren Directory Service angepasst haben und eine andere Einstellung benötigen.

Attribute:

| Option | Beschreibung |
|----------------------|---|
| Namensattribut | Definieren oder bearbeiten Sie das Namensattribut. |
| Adressenattribut | Definieren oder bearbeiten Sie die Bezeichnung für das Adressenattribut. |
| Präfix für Suchnamen | Definieren oder bearbeiten Sie ein beliebiges Präfix (z. B. cn=), das vor Suchwerten eingefügt werden soll. |

5 Dialogfeldhilfe

☐ Registerkarte "Fernsteuerung"

Auf der Registerkarte **Fernsteuerung** legen Sie allgemeine Optionen für Fernsteuerungssitzungen fest.

Hinweis

Im Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** können Sie die Optionen für Fernsteuerungssitzungen für jede Host-Verbindung individuell festlegen. Klicken Sie dazu entweder auf das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** auf der Registerkarte **Quick Connect** oder (während einer laufenden Fernsteuerungssitzung) auf die Schaltfläche **Verbindungseigenschaften** in der Symbolleiste.

Aktivieren

| Option | Beschreibung |
|------------------------------------|---|
| Symbolleiste | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Symbolleiste des Fensters Fernsteuerung einzublenden. |
| Toolbox bei Vollbild | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Toolbox für die Vollbildanzeige der Fernsteuerung einzublenden. |
| Toolbox-Roll-up bei Vollbildschirm | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Toolbox für die Vollbildanzeige der Fernsteuerung auf die Größe der Titelleiste zu reduzieren, wenn sie nicht verwendet wird. |
| Statuszeile | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Statuszeile des Fensters Fernsteuerung einzublenden. |

Hotkeys zuweisen

Sie können ausgewählten Aktionen Hotkeys (Tastenkombinationen) zuweisen. Der Hotkey STRG+Z ist standardmäßig der Funktion "Ein- und Auszoomen" zugeordnet (Umschalten zwischen dem Fenster **Fernsteuerung** und der Vollbilddarstellung). Weisen Sie die gewünschten Hotkeys zu, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren und im letzten Feld ein Zeichen eingeben.

Fernsteuerungsfenster

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| AutoScroll für Host-Fenster | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um am Host-Bildschirm einen automatischen Bildlauf durchzuführen, wenn sich der Mauszeiger dem Rand des Fensters Fernsteuerung nähert. |
| Vollbild immer als oberstes Fenster anzeigen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Fenster Fernsteuerung im Vollbildmodus immer vor allen anderen Fenstern anzuzeigen. |
| Vollbildmodus auf allen Bildschirmen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Vollbildanzeige der Fernsteuerung auf allen verfügbaren Bildschirmen |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|---------------------------------------|--|
| aktivieren | anzuzeigen. |
| Automatisch Steuerung übernehmen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei Mehrfach-Guest-Sitzungen durch einen Tastendruck oder Mausklick die automatische Steuerung von Tastatur und Maus zu aktivieren. |
| Kennwort zum Wechseln in Fenstermodus | Geben Sie ein Kennwort an, das beim Umschalten von der Vollbildanzeige in die Fensteranzeige abgefragt werden soll. Die Zeichen des Kennworts werden bei der Eingabe als Punkte oder Sternchen (*) dargestellt. |
| Kennwort zum Trennen der Verbindung | Geben Sie ein Kennwort an, das beim Trennen der Verbindung abgefragt werden soll. Die Zeichen des Kennworts werden bei der Eingabe als Punkte oder Sternchen (*) dargestellt. |

☐ Registerkarte "Zwischenablage"

Auf der Registerkarte **Zwischenablage** legen Sie die Optionen für die Übertragung der Zwischenablage bei Fernsteuerungssitzungen fest.

Automatische Übertragung der Zwischenablage

| Option | Beschreibung |
|---|--|
| Zwischenablagen unten automatisch übertragen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zwischenablage auf dem Guest- oder Host-Computer während einer Fernsteuerungssitzung automatisch zum jeweils anderen Computer zu übertragen, wenn die Größe des Inhalts die im Feld angegebene Anzahl von Kilobytes unterschreitet. |
| Fortschrittsdialogfeld während der Übertragung anzeigen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um während der Übertragung der Zwischenablage von einem Computer auf den anderen ein kleines Fenster mit einer Fortschrittsleiste anzuzeigen. |

☐ Registerkarte "Überwachen"

Auf der Registerkarte **Überwachen** werden allgemeine Überwachungsoptionen festgelegt.

| Option | Beschreibung |
|--------------------------------------|--|
| Überwachungsintervall | Geben Sie eine Zahl von 1 bis 999 ein (Sekunden). Nach Ablauf dieser Zeit wird der nächste Host überwacht (Standard: 15). |
| Betrachtung im Vollbildmodus starten | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die überwachten Host-Bildschirme zunächst im Vollbildmodus anzuzeigen. Ist die Option deaktiviert, werden Host-Bildschirme zunächst im Fenstermodus angezeigt. |

5 Dialogfeldhilfe

☐ Registerkarte "Audio-Video-Chat"

Auf der Registerkarte **Audio-Video-Chat** können Sie Optionen für den Audio- und Video-Chat festlegen.

Audio-Video-Chat-Sitzungen

| Option | Beschreibung |
|--|--|
| Audio-Chat bei Start der Konferenz starten | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sound-Übertragung beim Sitzungsstart zu aktivieren. |
| Video bei Start der Konferenz starten | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Bildübertragung beim Sitzungsstart zu aktivieren. |

Audio-Dialog

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vollduplex Audio aktivieren**, um die gleichzeitige Sound-Übertragung in beiden Richtungen zu aktivieren.

Hinweis

Einige Computer-Soundsysteme unterstützen Vollduplex-Audio nicht.

Mikrofon-Empfindlichkeit

| Option | Beschreibung |
|------------------------|---|
| Ruhepegel | Verwenden Sie den Schieberegler, um den Ruhepegel des Mikrofons einzustellen. Fällt der Lautstärkepegel unter den Ruhepegel ab, werden keine Sounddaten gesendet. |
| Übertragung fortsetzen | Verwenden Sie diesen Schieberegler, um die Zeitdauer einzustellen, nach der Sounddaten übertragen werden sollen, nachdem der Lautstärkepegel unter den Ruhepegel gefallen ist. Tipp Testen Sie zur Optimierung der Sound-Übertragung verschiedene Einstellungen für Ruhepegel und Übertragung fortsetzen . |
| Überprüfe Sound-System | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Sound-System des Computers zu testen. Das System zeigt eine Ergebnismeldung an. |
| Erweitert | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Weitere Audio-Einstellungen zu öffnen. Siehe Weitere Audio-Einstellungen . |

5 Dialogfeldhilfe

Video

| Option | Beschreibung |
|--------------------|---|
| Videoaufnahmegröße | Wählen Sie in der Liste ein Format aus. Das Format wird in Pixel angezeigt (Standard: 160 x 120). |
| Erweitert | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Erweitertes Video zu öffnen. Siehe Erweitertes Video . |

☐ Registerkarte "Ferndruck"

Auf der Registerkarte **Ferndruck** werden die Remote-Netop-Drucker und die Umleitung eingehender Druckaufträge festgelegt.

Remote-Netop-Drucker

Sie können einen Netop-Drucker auf dem Guest-Computer hinzufügen, um einen Druckauftrag vom Guest-Computer an einen Drucker des Host-Computers zu senden (Remote-Drucker).

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucker hinzufügen**, und befolgen Sie die Anweisungen im Fenster **Anleitung zum Hinzufügen eines Druckers**. Klicken Sie auf **Bereit**, um mit dem Hinzufügen eines Netop-Druckers zu beginnen.

Im Bereich **Remote-Netop-Drucker** werden die Namen der Netop-Drucker im Windows-Ordner **Drucker** auf dem Guest-Computer angezeigt.

Hinweise

Auf die gleiche Weise können Sie auf einem Host-Computer einen Netop-Drucker hinzufügen, um Druckaufträge vom Host-Computer an einen Drucker des Guest-Computers zu senden.

Um einen Netop-Drucker zu entfernen, wählen Sie ihn in diesem Bereich aus und klicken auf die Schaltfläche **Drucker entfernen**.

Wenn Sie mit mehreren Hosts verbunden sind und einen Druckauftrag an einen Netop-Drucker senden, werden Sie in einem Dialogfeld aufgefordert, den Host auszuwählen, an den der Druckauftrag gesendet werden soll.

Hinweis

Weitere Anleitungen für den Remote-Druck aus DOS-Anwendungen finden Sie in der Netop-KnowledgeBase.

Wenn die Druckausgabe eines Dokuments umgeleitet wird

Ein vom Host-Computer an den Guest-Computer gesendeter Druckauftrag kann an jeden auf dem Guest angegebenen Drucker umgeleitet werden.

| Option | Beschreibung |
|------------------|--|
| Das Dokument auf | Aktivieren Sie diese Option, um den Druckauftrag an den Guest- |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|---|--|
| dem Standarddrucker drucken | Standarddrucker umzuleiten. |
| Eingabeaufforderung mit einer Liste der verfügbaren Drucker | Wählen Sie diese Option, und klicken Sie auf Durchsuchen , um das Dialogfeld Drucker zum Umleiten der Druckausgabe wählen zu öffnen. Hier können Sie in einer Liste der verfügbaren Drucker den gewünschten Drucker auswählen. |

Siehe auch

[Senden eines Druckauftrags an einen Remote-Drucker](#)

☐ Registerkarte "Aufzeichnen"

Auf der Registerkarte **Aufzeichnen** können Sie die Optionen der Aufzeichnungsfunktion für Fernsteuerungssitzungen festlegen.

Optionen

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Kompatiblen Modus verwenden | Die Aufzeichnung von Fernsteuerungssitzungen wurde in der Version 8 von Netop Remote Control verbessert. Ältere Guest-Versionen können keine Aufzeichnungen der Version 8.0 oder einer späteren Version wiedergeben. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Aufzeichnungen in einem Modus durchzuführen, der mit älteren Versionen kompatibel ist. |
| Aufzeichnung durchsetzen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Fernsteuerungssitzungen aufzuzeichnen, auch wenn das Kontrollkästchen Aufzeichnung einer Fernsteuerungssitzung nicht aktiviert ist (Registerkarte Verbindungseigenschaften > Aufzeichnen). |
| Bei Fehlschlägen der Aufzeichnung trennen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verbindung zu trennen, wenn die Aufzeichnung einer Fernsteuerungssitzung fehlschlägt. |

Aufzeichnen

Ein Eintrag auf der Registerkarte **Aufzeichnungen** und der Name der Aufzeichnungsdatei geben den Guest an, der die Fernsteuerungssitzung durchführt. Wählen Sie eine der folgenden Identifizierungsoptionen aus:

| Option | Beschreibung |
|------------|--|
| Guest-Name | Über den Guest-Namen identifizieren. Weitere Informationen finden Sie unter Anmeldung . |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|----------------|--|
| Guest-Benutzer | Über den Windows- oder Netzwerk-Anmeldenamen des Guest-Computers identifizieren. |
|----------------|--|

Siehe auch

[Aufzeichnen von Sitzungen](#)

☐ Registerkarte "Sounds"

Auf der Registerkarte **Sounds** werden die Sounds festgelegt, die bei bestimmten Ereignissen abgespielt werden.

Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um einen Sound auszugeben, wenn das betreffende Ereignis eintritt. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, bei denen kein Sound ausgegeben werden soll.

Wählen Sie ein Ereignis aus, und klicken Sie auf **Sound auswählen**, um eine Sound-Datei mit der Erweiterung .wav zu öffnen, die den derzeitigen Sound ersetzen soll. Das Ereignis wird mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Wählen Sie ein mit einem Sternchen (*) gekennzeichnetes Ereignis, und klicken Sie auf **Standardsound**, um dem Ereignis wieder den Standardsound zuzuweisen und die Kennzeichnung (*) zu löschen.

Wenn Sie den Sound hören möchten, während Sie seine Einstellungen bearbeiten, wählen Sie ein Ereignis aus und klicken auf **Wiedergabe**, um den Sound abzuspielen, der dem Ereignis zugeordnet ist.

☐ Registerkarte "Hilfeanforderung"

Auf der Registerkarte **Hilfeanforderung** wird die Verwendung von Hilfeanforderungen festgelegt.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hilfeanforderung aktivieren**, damit der Guest Hilfeanforderungen empfangen kann.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweiterter Hilfe-Service** zu öffnen. Hier können Sie die Aktionen festlegen, die ausgeführt werden sollen, wenn eine Hilfeanforderung eingeht. Siehe [Erweiterter Hilfe-Service](#).

Registerkarte "Hilfe-Service"

Der Guest kann nur dann Hilfeanforderungen empfangen, wenn die Kontrollkästchen **Hilfeanforderung aktivieren** und **Hilfe-Service aktivieren** aktiviert sind, mindestens ein Hilfe-Service-Name angegeben ist und die Kommunikationsprofile beim Laden des Guest aktiviert sind.

Hilfe-Services werden auf dem Host als Hilfeanbieter bezeichnet.

| Option | Beschreibung |
|--------------------------|---|
| Hilfe-Service aktivieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die darunter angegebenen Hilfe-Services zu aktivieren. |
| Hilfe-Service 1 - 3 | Geben Sie in diesen Feldern die Hilfe-Services an, die von diesem Guest angeboten werden sollen. |

5 Dialogfeldhilfe

Registerkarte "Service-Ticket"

Auf der Registerkarte **Service-Tickets** kann bei einem erweiterten Guest die Verarbeitung von Hilfeanforderungen über Service-Ticket-Nummern aktiviert werden. Service-Tickets werden sowohl für Netop Remote Control als auch für Netop OnDemand Remote Control (1.74 und niedriger) verwendet.

| Option | Beschreibung |
|--|--|
| Service-Tickets aktivieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verarbeitung von Hilfeanforderungen über eine Service-Ticket-Nummer zu aktivieren. |
| Service-Ticket-Format | Geben Sie ein Service-Ticket-Format ein. Die Eingabe kann aus beliebigen Zeichen und den folgenden Steuerzeichen bestehen: #, @ und * (# erzeugt eine Ziffer (0-9), @ erzeugt einen Buchstaben (A-Z), und * erzeugt eine Ziffer oder einen Buchstaben (0-9, A-Z)). Ein Beispiel: @##-****. Das aus dem Format erzeugte Service-Ticket kann nur einmal verwendet werden. Danach wird ein neues Ticket erzeugt. |
| Anzahl der automatisch generierten Service-Tickets | Geben Sie die Anzahl der Service-Tickets ein, die automatisch erzeugt werden sollen (0 bis 3, 0 = manuell). |

5 Dialogfeldhilfe

Registerkarte "WebConnect"

Auf der Registerkarte "WebConnect" kann bei einem erweiterten Guest die Verarbeitung von Hilfeanforderungen über WebConnect-Tickets aktiviert werden. WebConnect-Tickets werden für Netop OnDemand Remote Control 2.0 und spätere Versionen verwendet.

| Option | Beschreibung |
|-------------------------------|--|
| WebConnect-Tickets aktivieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verwendung von WebConnect-Tickets zu aktivieren. |
| WebConnect-Ticket | Geben Sie den Wortlaut des WebConnect-Tickets ein, das während einer Netop OnDemand Remote Control-Sitzung mit WebConnect zur Identifikation verwendet werden soll. Sie können z. B. eine E-Mail-Adresse, einen Namen oder ein Schlüsselwort (wie Security Server) eingeben. |
| WebConnect-Profil | Wählen Sie in der Liste ein WebConnect-Profil aus. Das WebConnect-Profil enthält die Anmeldedaten und die Connection Manager-URL für die WebConnect-Verbindung. In der Liste sind nur Profile aufgeführt, die zuvor im Setup-Assistenten definiert wurden. Das Profil kann auch in den Kommunikationsprofilen eingerichtet werden. Sie können unter Kommunikationsprofile ein oder mehrere WebConnect-Profile definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Kommunikationsprofil bearbeiten . |
| Aktualisierungsintervall | Legen Sie ein Aktualisierungsintervall fest, das angibt, wie oft der Guest mit WebConnect kommunizieren und nach neuen Tickets fragen soll. |

Siehe auch

[Einrichten von Hilfeanforderungen auf Guest und Host](#)

☐ Registerkarte "Ausführen"

Auf der Registerkarte **Ausführen** werden die Programme festgelegt, die im Kontextmenü **Programm ausführen** des Fensters **Guest** und in den Symbolleisten des Fensters **Fernsteuerung** angezeigt werden.

In diesem Bereich werden bestimmte Programme zusammen mit einer Beschreibung und dem Datei- und Pfadnamen der Programmdatei in einer Tabelle angezeigt.

Hinweis

Der Inhalt der Tabelle wird in der Netop-Konfigurationsdatei runprog.ndb gespeichert, die sich normalerweise im folgenden Ordner befindet: C:\Dokumente und Einstellungen \<Benutzername>\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\Guest.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um dem Bereich ein Programm hinzuzufügen. Das Dialogfeld **Ausführen** wird angezeigt. Hier können Sie ein auszuführendes Programm angeben. Siehe [Ausführen](#).

5 Dialogfeldhilfe

Um sich die Eigenschaften eines Eintrags im Bereich anzeigen zu lassen, wählen Sie den Eintrag aus und klicken auf die Schaltfläche **Eigenschaften**. Das Dialogfeld **Ausführen** wird angezeigt. Hier können Sie die gewünschten Eigenschaften bearbeiten.

Um einen Eintrag zu löschen, wählen Sie ihn im Bereich aus und klicken auf die Schaltfläche **Löschen**.

Siehe auch

[Ausführen eines Programms auf einem oder mehreren Hosts](#)

☐ Registerkarte "Verschlüsselung"

Auf der Registerkarte **Verschlüsselung** werden Verschlüsselungstypen aktiviert.

Die Kommunikation zwischen den Netop-Modulen wird durch Verschlüsselung geschützt; mehrere Verschlüsselungstypen sind verfügbar.

Wenn zwei Netop-Module miteinander kommunizieren, versuchen sie automatisch, einen Verschlüsselungstyp zu verwenden, der auf beiden Modulen aktiviert ist. Siehe [Verbindungseigenschaften](#) (Registerkarte Kompression/Verschlüsselung). Wenn kein gemeinsamer Verschlüsselungstyp aktiviert ist, ist keine Kommunikation möglich.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Verschlüsselungstypen, die Sie aktivieren möchten.

Wenn Sie die Details eines Verschlüsselungstyps überprüfen möchten, wählen Sie ihn aus und klicken auf die Schaltfläche **Beschreibung**.

☐ Registerkarte "Bestand"

Auf der Registerkarte **Bestand** legen Sie fest, welchen Inhalt Bestände haben sollen und wie dieser Inhalt auf der Registerkarte **Bestand** des Fensters **Guest** angezeigt werden soll.

Übersicht

Dieser Bereich enthält eine Liste aller verfügbaren Bestandselemente. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Bestandsdetails, die in der Übersicht der Registerkarte **Bestand** im Fenster **Guest** angezeigt werden. Die Übersicht wird im Detailbereich auf der rechten Seite eingeblendet, wenn Sie im Inhaltsbereich auf der linken Seite einen Ordner auswählen.

Die Anordnung der Spalten im Detailbereich (von links nach rechts) ergibt sich aus der Anordnung der ausgewählten Bestandsdetails (von oben nach unten).

Mit den Schaltflächen **Nach oben/Nach unten**, **Alles auswählen** und **Auswahl aufheben** können Sie den Inhalt des Bereichs nach Ihren Vorstellungen anordnen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweitert**, um die Bestandsverarbeitung und die benutzerdefinierten Bestandsdaten festzulegen. Das Dialogfeld **Erweiterte Bestandsoption** wird geöffnet. Siehe [Erweiterte Bestandsoption](#).

Siehe auch

[Erstellen einer Host-Bestandsliste](#)

☐ Registerkarte "Smart-Card"

5 Dialogfeldhilfe

Auf der Registerkarte **Smart Card** legen Sie den Smart-Card-Leser fest, der bei der Smart-Card-Autorisierung verwendet wird.

Smart-Card-Leser

| Option | Beschreibung |
|--|--|
| Smart-Card-Leser auswählen | <p>Wählen Sie in der Dropdown-Liste den gewünschten Smart-Card-Leser aus.</p> <p>Die Liste enthält den Eintrag Standard und die Namen der verbundenen Smart-Card-Leser, die Windows gefunden hat.</p> |
| Remote-Smart-Card-Anmeldung unterstützen | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Remote-Smart-Card-Anmeldung zu ermöglichen.</p> <p>Das bedeutet, dass Sie sich mit einem lokalen Smart-Card-Leser direkt bei externen Unternehmen und Anwendungssystemen anmelden können, indem Sie eine Smart-Card zur Authentifizierung und Autorisierung verwenden.</p> |

Siehe auch

[Guest-Zugriffssicherheit](#) (Registerkarte Smart-Card)

☐ Registerkarte "Intel vPro"

Auf der Registerkarte **Intel vPro** geben Sie die Adresse des SCS-Web-Service an.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verbinden mit SCS**, und geben Sie im Feld darunter die URL des SCS-Web-Service ein.

Die Adresse wird im System gespeichert, sodass Sie nicht bei jeder Ausführung des Befehls **Computer, auf denen Intel vPro aktiviert ist, von SCS abrufen** im Kontextmenü der Registerkarte **Intel vPro** (auf der Registerkarte **Quick Connect**) zur Eingabe der Adresse aufgefordert werden.

Siehe auch

[Verwenden von Intel vPro in Netop Remote Control](#)

☐ Registerkarte "Designs"

Bei einer Fernsteuerungssitzung können Sie sich über ein Design das Host-Gerät anzeigen lassen und dort Befehle ausführen, indem Sie im Design auf Schaltflächen klicken. Ein Gerät kann je nach Status mehrere Designdefinitionen haben, z. B. Slide-Out-Tastatur, Querformat, Hochformat usw. Bei jeder Statusänderung des Gerätes sendet der Host aktualisierte Designinformationen an den Guest.

Wenn der Guest nicht über das Design verfügt, das für eine Fernsteuerungssitzung mit einem bestimmten Host benötigt wird, versucht er, ein geeignetes Design von einem Netop-Design-Repository-Server abzurufen. Ist das benötigte Design nicht verfügbar, verwendet der Guest ein Standarddesign.

Auf der Registerkarte **Designs** werden die Adresse und die Portnummer des Netop-Design-Repository-Servers angezeigt.

5 Dialogfeldhilfe

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Modelle anzeigen**, um sich die verfügbaren Designmodelle anzeigen zu lassen.

☐ Registerkarte "Web-Update"

Auf der Registerkarte **Web-Update** werden Optionen für das Web-Update und die automatische Aktualisierung der Guest-Installation festgelegt.

| Option | Beschreibung |
|---------------|---|
| Update-Server | Geben Sie die Web-Adresse des Servers an, von dem die Guest-Update-Dateien heruntergeladen werden sollen (Standard: update.netop.com, der Web-Update-Server des Herstellers von Netop). |
| | Hinweis Sind in einem Unternehmen viele Netop-Installationen vorhanden, sollten Sie neue Updates auf einem internen Web-Update-Server veröffentlichen (wählen Sie Neue Updates veröffentlichen im Menü Extras). |
| HTTP-Proxy | Die Angabe eines HTTP-Proxy-Servers ist in der Regel nicht erforderlich. Klicken Sie vor der Angabe eines HTTP-Proxy-Servers auf Jetzt aktual. , um die Verbindung für das Web-Update zu testen. Wenn Sie die Meldung erhalten, dass die Verbindung zum Update-Server hergestellt wurde, geben Sie keinen HTTP-Proxy an. Wenn durch Klicken auf Jetzt aktual. keine Verbindung hergestellt wird, klicken Sie auf Suchen . Netop sucht dann nach dem HTTP-Proxy-Server und zeigt seinen Namen und die Portnummer im Feld HTTP-Proxy an. Klicken Sie auf Jetzt aktual. , um die Verbindung zu testen. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, fragen Sie Ihren Netzwerk- bzw. Systemadministrator, was im Feld HTTP-Proxy eingegeben werden muss (Format: <Servername>:<Portnummer>). |
| Jetzt aktual. | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Verbindung zu dem im Feld Update-Server angegebenen Update-Server herzustellen. Eine Web-Update-Meldung informiert Sie, wenn die Verbindung zum Update-Server fehlgeschlagen ist oder keine Updates verfügbar sind. Wenn neue Updates vorliegen, werden Sie gefragt, ob Sie die Updates herunterladen und installieren möchten. |
| Zeitplan | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Zeitplan für Web-Update zu öffnen. Hier können Sie einen Zeitplan für Überprüfungen auf Updates einschließlich Download und Installation von verfügbaren Update-Dateien festlegen. |

5 Dialogfeldhilfe

5.1.21 Ausführen

Im Dialogfeld **Ausführen** können Sie die Programmdatei angeben, die mit der Funktion **Programm ausführen** ausgeführt werden soll, und festlegen, wie das Programm gestartet wird.

Datei

Geben Sie einen beschreibenden Text in das Feld **Beschreibung** ein. Dieser Text wird im Menü angezeigt.

Dateiname

Stellen Sie sicher, dass die Option **Lokaler Dateiname** ausgewählt ist, und klicken Sie anschließend auf **Durchsuchen**, um nach der .exe-Datei des Programms zu suchen.

Wenn die Programmdatei in das Feld **Lokaler Dateiname** eingefügt wird, wird im Feld **Globaler Dateiname** automatisch der globale Dateiname angezeigt. Der absolute Pfad wird dabei durch Umgebungsvariablen ersetzt. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Ihre Computer mit unterschiedlichen Windows-Plattformen arbeiten.

Beispiel für einen lokalen Dateinamen und den entsprechenden globalen Dateinamen:

C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\AcroRd32.exe

%Programme%\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\AcroRd32.exe

Tipp

Nachdem ein Programm in das Feld **Lokaler Dateiname** eingefügt und der Wert im Feld **Globaler Dateiname** eingetragen wurde, wählen Sie die Option **Globaler Dateiname** aus, damit die Version oder die Sprachumgebung des Betriebssystems auf den Host-Computern nicht berücksichtigt werden muss.

Wenn dem ausgewählten Programm Befehlszeilenparameter übergeben werden müssen, geben Sie diese in das Textfeld **Befehlszeilenoptionen** ein. Dadurch kann beispielsweise Internet Explorer mit einer bestimmten Adresse oder Adobe Acrobat Reader mit einem Dokument aufgerufen werden.

Ausführen

Legen Sie unter **Ausführen** mit der Option **Normal**, **Maximiert** oder **Minimiert** fest, wie das Programm gestartet wird, wenn Sie es über die Schaltfläche **Programm ausführen** in der Symbolleiste oder mit dem Befehl **Programm ausführen** im Menü **Verbindung** öffnen.

5.1.22 Skript

Ein Skript ist eine benutzerdefinierte Befehlsstruktur, die eine Aufgabe ausführen kann (normalerweise eine unbeaufsichtigte geplante Dateiübertragung).

Im Dialogfeld **Skript** können Sie Skripts in einer grafischen Baumstruktur erstellen und bearbeiten.

| Option | Beschreibung |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|------------------|---|
| Dateiname | <p>Geben Sie einen Dateinamen für das Skript an.</p> <p>Wenn Sie keine Dateierweiterung und keinen Pfad angeben, erhält die Skriptdatei automatisch die Erweiterung .dws und wird im Ordner mit den Netop-Konfigurationsdateien abgelegt (normalerweise C:\Dokumente und Einstellungen\<<Benutzername>\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\Guest\script\).</p> <p>Wenn Sie ein neues Skript erstellen, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert. Klicken Sie auf Ja. Das Dialogfeld Allgemeine Einstellungen wird angezeigt.</p> |
| Skript öffnen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Skriptdatei zu öffnen. |
| Kommentar | Geben Sie einen Kommentar zum Skript ein. Der Kommentar wird auf der Registerkarte Skript in der Spalte Kommentare angezeigt (optional). |
| Skript speichern | Klicken Sie auf die Schaltfläche Skript speichern , um ein neues oder bearbeitetes Skript zu speichern. |
| Hinzufügen | <p>Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um im oberen Bereich unter dem ausgewählten Skriptbefehl einen neuen Skriptbefehl hinzuzufügen.</p> <p>Siehe Befehlsliste weiter unten.</p> |
| Bearbeiten | Wählen Sie im oberen Fensterbereich einen Skriptbefehl aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten , um das Bearbeitungsfenster zu öffnen. |
| Skript ausführen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Skript auszuführen. |
| Löschen | Wählen Sie im oberen Fensterbereich einen Skriptbefehl aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen , um den Befehl und die ihm untergeordneten Befehle zu löschen. |

☐ Befehlsliste

Um den ersten Befehl eines Skripts zu definieren, wählen Sie im oberen Bereich des Dialogfeldes **Skript** die Option **Allgemeine Einstellungen**. Klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**, um ein Kontextmenü anzuzeigen.

Dieses Menü enthält Skriptbefehle, die auf dem Guest ausgeführt werden können:

| | |
|-----------|--|
| Verbinden | Wählen Sie den Befehl Verbinden , um einen Verbinden -Befehl für die Verbindung zu einem Host hinzuzufügen. |
| Warten | Wählen Sie den Befehl Warten , um einen Warten -Befehl für die Verzögerung der Skriptausführung hinzuzufügen. |
| Ausführen | Wählen Sie den Befehl Ausführen , um einen Ausführen -Befehl für die Ausführung eines Programms auf dem Guest-Computer |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|--|---------------|
| | hinzuzufügen. |
|--|---------------|

Der Befehl **Verbinden** unterteilt das Skript in Befehle, die auf dem verbundenen Host oder bei Verwendung des Befehls **Verbinden** auf dem Guest ausgeführt werden.

Klicken Sie im oberen Bereich auf das Pluszeichen (+) neben einem **Verbinden**-Befehl, um die erweiterte Struktur einzublenden, und wählen Sie dort den **Verbinden**-Befehl oder einen der Befehle darunter.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Das angezeigte Menü enthält Skriptbefehle, die auf einem verbundenen Host oder einem lokal verbundenen Guest ausgeführt werden können:

| | |
|---|---|
| Kopieren Verschieben Synchronisieren Klonen Löschen | Wählen Sie einen dieser Befehle, um das Dialogfeld <Dateiübertragung> zu öffnen und einen Befehl zur Dateiübertragung hinzuzufügen. |
| Warten | Wählen Sie diesen Befehl, um das Dialogfeld Warten anzuzeigen und einen Warten -Befehl für die Verzögerung der Skriptausführung hinzuzufügen. |
| Ausführen | Wählen Sie diesen Befehl, um das Dialogfeld Programm ausführen anzuzeigen und einen Ausführen -Befehl für die Ausführung eines Programms auf dem verbundenen Computer hinzuzufügen. |
| Abmelden Neu starten Ausschalten Sperrern Bestand Nachricht senden | Wählen Sie einen dieser Befehle, um einen Aktion -Befehl hinzuzufügen, über den Sie eine Aktion auf dem verbundenen Computer ausführen können. |

Siehe auch

[Erstellen und Ausführen eines Skripts](#)

[Allgemeine Einstellungen](#)

[Netop Datei-Manager - Optionen](#)

5.1.23 Nachricht senden

Wenn Sie einem Skript einen **Nachricht senden**-Befehl hinzufügen, wird das Dialogfeld **Nachricht senden** angezeigt, in dem Sie festlegen können, wie die Nachricht gesendet wird.

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|--------------------|--|
| Versendungsstufe | Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Versendungsstufe aus: Eine Stufe Wählen Sie diese Option, um eine Nachrichtendatei auf dem Guest-Computer in das Verzeichnis Nachrichten auf dem Host-Computer zu kopieren und sie in einem Nachricht senden -Fenster am Bildschirm des Host-Computers anzuzeigen. |
| | Hinweis Erstellen und speichern Sie die Nachrichtendatei im Fenster Nachricht . |
| | Nachricht anzeigen: Wählen Sie diese Option, um eine Nachrichtendatei, die sich auf dem Host-Computer im Verzeichnis Nachrichten befindet, in einem Nachricht -Fenster auf dem Bildschirm des Host-Computers anzuzeigen. |
| Pfad der Nachricht | Geben Sie den Pfad und den Namen des Guest-Computers (Eine Stufe) oder des Host-Computers (Nachricht anzeigen) und den Namen der Nachrichtendatei an, die (kopiert und) angezeigt werden soll. Klicken Sie auf Durchsuchen , um eine Nachrichtendatei auf dem Guest-Computer zu öffnen und ihren Namen und Pfad in diesem Feld anzuzeigen. |
| | Hinweis Das Verzeichnis Nachrichten auf dem Host-Computer, das sich im Verzeichnis der Netop-Konfigurationsdateien befindet (normalerweise C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\Host\Messages), wird durch die Umgebungsvariable "%RootConfig\Messages" beschrieben . Damit die Nachrichtendatei im Nachricht -Fenster auf dem Bildschirm des Host-Computers angezeigt werden kann, muss der Dateiname die Syntax " <code><Datum>T<Uhrzeit>;<Absender>.rtf</code> " verwenden (Datumsformat JJJJ-MM-TT, Uhrzeitformat HHMM-SS). |

Siehe auch

[Skript](#)
[Erstellen und Ausführen eines Skripts](#)
[Kommunizieren mit Host-Benutzern](#)

5.1.24 Anmeldeinformationen für WebConnect-Service

Im Dialogfeld **Anmeldeinformationen für WebConnect-Service** geben Sie die Anmeldeinformationen an, mit denen sich das Netop-Modul bei der Verbindung mit dem Netop WebConnect-Service identifizieren soll.

Geben Sie ein vom WebConnect-Dienst erkanntes Konto, das dazugehörige Kennwort und die Domäne ein.

Siehe auch

5 Dialogfeldhilfe

Netop WebConnect Installationsanleitung

5.2 Dialogfelder im Host-Modul

5.2.1 Erweiterte Optionen zur Hilfeanforderung

Kommunikation

| Option | Beschreibung |
|-----------------------------------|--|
| Telefonnummer oder TCP/IP-Adresse | Wenn Hilfe über ein Kommunikationsprofil angefordert wird, das ein anderes Point-to-Point- oder Netzwerk-Point-to-Point-Kommunikationsgerät als Infrarot (IrDA) verwendet, muss eine Telefonnummer oder IP-Adresse angegeben werden. Wenn Sie diese Option nicht festlegen, wird beim Anfordern von Hilfe das Dialogfeld Verbindung mit Hilfeanbieter zur Eingabe der Telefonnummer oder IP-Adresse angezeigt. |
| Timeout, wenn keine Antwort | Geben Sie in dieses Feld den Zeitraum in Minuten ein, nach dem eine Hilfeanforderung abgebrochen wird, wenn keine Reaktion durch den Hilfeanbieter erfolgt. Bei der Standardeinstellung 0 wird die Hilfeanforderung nicht abgebrochen. |

Gateway-Anmeldung

Wenn Hilfe über ein Kommunikationsprofil angefordert wird, das ein Point-to-Point- oder Netzwerk-Point-to-Point-Kommunikationsgerät über ein Netop-Gateway im Guest-Netzwerk verwendet, müssen möglicherweise Anmeldeinformationen eingegeben werden.

Geben Sie in diesem Bereich den Benutzernamen, das Kennwort und die Domäne für die Anmeldung beim Gateway an.

Wenn Sie die Anmeldeinformationen hier nicht angeben, wird beim Anfordern von Hilfe ein Dialogfeld zur Anmeldung beim Gateway angezeigt.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktuelle Anmeldeberechtigung für Windows Sicherheitsautorisierung verwenden**, um sich mit dem Namen, dem Kennwort und der Domäne des Benutzers anzumelden, der aktuell auf dem Host-Computer bei Windows angemeldet ist.

Siehe auch

[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Hilfeanforderung")
[Hilfe anfordern](#)

5.2.2 Zulässige ISDN-Nummern

Wenn die Überprüfung von Guest-ISDN-Nummern im Dialogfeld **Kommunikationsprofil bearbeiten** für ISDN aktiviert ist, können ein Host und ein verbindendes Gateway nur über die in der Liste **Zulässige ISDN-Nummern** angezeigten Telefonnummern kommunizieren.

Die zulässigen ISDN-Telefonnummern können im Dialogfeld **Zulässige ISDN-Nummern** festgelegt werden. Sie können hier ISDN-Telefonnummern hinzufügen, bearbeiten und löschen.

5 Dialogfeldhilfe

Hinweis

Die zulässigen ISDN-Nummern werden in der Netop-Konfigurationsdatei "anumlist.ndb" gespeichert, die sich normalerweise im Ordner "C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\<Modulname>" befindet.

Siehe auch

[Kommunikationsprofil bearbeiten](#)

5.2.3 Directory Service

Im Dialogfeld **Directory Service** können Sie einen Directory Service (Verzeichnisdienst) konfigurieren.

Allgemein

| Option | Beschreibung |
|------------------|---|
| Name | Geben Sie den Namen ein, der für den Directory Service auf der Registerkarte Directory Services angezeigt werden soll. |
| Directory Server | Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Directory Servers ein. |
| Port | Geben Sie den Port an, über den der Host die Verbindung zum Directory Server herstellen soll (standardmäßig 389, der LDAP-Port (Lightweight Directory Access Protocol)). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichere Verbindung verw. , wenn eine sichere Verbindung zum Directory Server hergestellt werden soll. Die Portnummer für sichere LDAP-Verbindungen lautet 636. |
| Basis-DN | Geben Sie den eindeutigen Namen des Directory Service ein, von dem aus die Suche beginnen soll. |

Registerkarte "Anmeldeinformationen"

Legen Sie auf der Registerkarte **Anmeldeinformationen** die Informationen für die Anmeldung des Host-Computers beim Directory Server fest. Diese Informationen bestimmen, welche Directory Services-Daten für den Host verfügbar sind.

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|----------------------------------|---|
| Anonyme Verbindung | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Directory Service mit den normalerweise sehr begrenzten Rechten eines anonymen Benutzers zu durchsuchen. |
| Benutzer-DN | Geben Sie den eindeutigen Namen eines Benutzers des Directory Service ein, um den Directory Service mit den Rechten dieses Benutzers zu durchsuchen. |
| Kennwort/ Kennwortbestätigung | Geben Sie das zugehörige Kennwort an, und bestätigen Sie es. |

Registerkarte "Einstellungen"

Auf der Registerkarte **Einstellungen** werden die Suchkriterien für das Abrufen der Eigenschaften des Guest-Benutzers festgelegt, der eine Verbindung herstellt. Die Felder sind zunächst leer.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Standard**, um das Dialogfeld **Directory Service wählen** zu öffnen.

Die Dropdown-Liste enthält die Namen häufig verwendeten Directory Services, wie z. B. Microsoft Active Directory. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den gewünschten Directory Service-Typ aus. Wenn in der Liste der Directory Service-Typ des Servers verfügbar ist, den Sie im Dialogfeld **Directory Service** mit dem Feld **Directory Server** angegeben haben, wählen Sie diesen Typ aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um das Dialogfeld zu schließen und die Standardeinstellungen des ausgewählten Directory Service-Typs in die Felder auf der Registerkarte **Einstellungen** zu übernehmen.

Hinweis

Wenn die Felder auf der Registerkarte **Einstellungen** nach dem Auswählen eines Directory Service-Typs im Dialogfeld **Directory Service auswählen** automatisch ausgefüllt wurden, müssen Sie ihren Inhalt in der Regel nicht bearbeiten.

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|--------------------------|---|
| Filter für Benutzersuche | Sie können hier optional einen Suchfilter festlegen, um die Suche nach Benutzerattributen auf eine bestimmte Klasse von Objekten einzuschränken (empfohlen). |
| Benutzerattribut | Geben Sie die Typbezeichnung des gesuchten Benutzerattributs ein. |
| Filter für Benutzerliste | Sie können hier optional einen Filter für die Benutzerliste festlegen, um die Suche nach Benutzerattributen auf eine bestimmte Klasse von Objekten einzuschränken (empfohlen). |
| Filter für Gruppensuche | Sie können hier optional einen Suchfilter festlegen, um die Suche nach Gruppenattributen auf eine bestimmte Klasse von Objekten einzuschränken (empfohlen). |
| Gruppenattribut | Geben Sie die Typbezeichnung des gesuchten Gruppenattributs ein. |
| Filter für Gruppenliste | Sie können hier optional einen Filter für die Gruppenliste festlegen, um die Suche nach Gruppenattributen auf eine bestimmte Klasse von Objekten einzuschränken (empfohlen). |
| Filter für OU-Suche | Sie können hier optional einen Suchfilter festlegen, um die Suche nach Attributen von Organisationseinheiten auf eine bestimmte Klasse von Objekten einzuschränken (empfohlen). |

Siehe auch

[Programmoptionen](#) (Registerkarte "Directory Services")

5.2.4 Guest-Zugriffssicherheit

Registerkarte "Guest-Zugriffsrechte"

Auf der Registerkarte **Guest-Zugriffsrechte** können Sie festlegen, welche Zugriffsrechte Guest-Benutzer nach dem Herstellen der Verbindung erhalten.

Wählen in der Liste **Guest-Zugriffsmethode** eine der folgenden Optionen aus:

Allen Guests Standardzugriffsrechte geben

Bei Auswahl dieser Option erhalten alle Guest-Benutzer dieselben Zugriffsrechte und können sich mit demselben Kennwort auf dem Host-Computer anmelden.

Wenn ein Guest-Benutzer eine Verbindung herstellt, muss er für den Zugriff auf den Host ein Kennwort eingeben. Gibt der Guest-Benutzer dann das Kennwort für Standardbenutzer ein, erhält er auf dem Host-Computer die für die Standardsicherheitsrolle festgelegten Rechte.

Einstellungen

5 Dialogfeldhilfe

Wählen Sie im linken Fensterbereich den Eintrag **Standardsicherheitsrolle** aus, damit im rechten Bereich die Zugriffsrechte dieser Sicherheitsrolle angezeigt werden. Diese Rechte werden den Guest-Benutzern beim Herstellen einer Verbindung mit dem Host erteilt.

Im Bereich **Zugriff bestätigen** auf der rechten Seite wird festgelegt, ob und wann der Zugriff auf den Host-Computer bestätigt werden muss.

Hinweis

Aus praktischen Gründen können die Funktionen **Netop-Meldung** und **Bestand abrufen** nicht im Bereich **Zugriffsbestätigung** geschützt werden, die sie häufig verwendet werden, wenn sich kein Benutzer am Host-Computer befindet.

Wählen Sie im linken Fensterbereich den Eintrag **Standardbenutzer** aus, um die Kennwort- und Rückrufoptionen festzulegen. Geben Sie im rechten Fensterbereich das gemeinsame Kennwort für Standardbenutzer ein (maximal 16 Zeichen), wenn die Kennwortauthentifizierung durchgeführt werden soll.

Wenn Sie möchten, dass keine Kennwortauthentifizierung durchgeführt wird und dass die Guest-Benutzer beim Herstellen einer Verbindung kein Kennwort eingeben müssen, löschen Sie den Inhalt der beiden Kennwortfelder. In diesem Fall kann aber jeder Guest-Benutzer ohne Eingabe eines Kennworts auf den Host zugreifen. Beim Start der Host-Kommunikation wird ein Sicherheitshinweis angezeigt, sofern dieser nicht deaktiviert wurde.

In dem unter dem Bereich **Kennwort** befindlichen Bereich **Rückruf** können Sie festlegen, ob ein Rückruf erfolgt.

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|--------------------|---|
| Kein Rückruf | Die Rückruffunktion wird deaktiviert. |
| Zurückrufen auf | <p>Geben Sie die Telefonnummer oder IP-Adresse ein, zu der die Verbindung getrennt und wiederhergestellt werden soll, wenn ein Guest eine Verbindung über ein Kommunikationsprofil herstellt, das ein Point-to-Point- oder ein Netzwerk-Point-to-Point-Kommunikationsgerät verwendet.</p> <p>Durch die Rückruffunktion wird sichergestellt, dass Verbindungen nur von dem Guest-Computer mit der angegebenen Telefonnummer oder IP-Adresse hergestellt werden können.</p> |
| Wahlfreier Rückruf | <p>Wählen Sie diese Option aus, um eine Telefonnummer oder IP-Adresse für einen Rückruf von einem Guest anzufordern, der über ein Kommunikationsprofil verbunden wird, das ein Point-to-Point- oder ein Netzwerk-Point-to-Point-Kommunikationsgerät verwendet.</p> <p>Sobald der Host diese Informationen erhält, wird die Verbindung mit der angegebenen Telefonnummer oder IP-Adresse getrennt und danach wiederhergestellt.</p> <p>Der wahlfreie Rückruf wird in der Regel verwendet, damit die Verbindungskosten vom Unternehmen des Host-Benutzers getragen werden (z. B. wenn ein auf Reisen befindlicher Angestellter eine Verbindung zu seinem PC herstellt).</p> |

Jedem Guest individuelle Zugriffsrechte geben mit Netop-Autorisierung

Bei Auswahl dieser Option erhält jeder Guest-Benutzer eigene Zugriffsrechte und kann sich mit seinem eigenen Kennwort auf dem Host-Computer anmelden.

Wenn ein Guest-Benutzer eine Verbindung herstellt, muss er sich mit seinen Netop-Anmeldeinformationen (Benutzername und Kennwort) auf dem Host anmelden. Gibt der Guest-Benutzer dann die richtigen Informationen ein, erhält er auf dem Host-Computer die für ihn festgelegten Zugriffsrechte.

☐ Einstellungen

Jede Sicherheitsrolle definiert die für den Guest-Benutzer zulässigen Aktionen sowie die ausgewählten Optionen für die

Zugriffsbestätigung. Jedes Guest-Profil gibt die Guest-Anmeldeinformationen und die ausgewählte Rückrufoption an.

Anfangs werden im linken Fensterbereich lediglich die Sicherheitsrollenordner **Uneingeschränkter Zugriff**, **Nur Lesezugriff**, **Nur Bestand** und **Remote Management** angezeigt. Sie können eine Sicherheitsrolle erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche **Sicherheitsrolle hinzufügen** klicken und dann im rechten Fensterbereich die gewünschten Kontrollkästchen deaktivieren. Legen Sie dann mit den Optionen im Bereich **Zugriff bestätigen** fest, ob und wann der Zugriff auf den Host-Computer bestätigt werden muss.

Sie können Guest-Benutzer zu einer Sicherheitsrolle hinzufügen, indem Sie diese auswählen und auf die Schaltfläche **Guest hinzufügen** klicken. Geben Sie dann im Dialogfeld **Guest-Profil** den Benutzernamen, das Kennwort und Rückrufoption für den Guest-Benutzer an. Weitere Informationen finden Sie unter [Guest-Profil](#).

Wählen Sie im linken Fensterbereich ein Guest-Profil aus, um rechts die zugehörigen Bereiche **Kennwort** und **Rückruf** anzuzeigen.

Jedem Guest individuelle Zugriffsrechte geben mit Windows-Sicherheitsmanagement

Bei Auswahl dieser Option erhält jeder Guest-Benutzer eigene Zugriffsrechte und kann sich mit seinen Windows-Anmeldeinformationen auf dem Host-Computer anmelden.

Wenn ein Guest-Benutzer eine Verbindung herstellt, muss er sich mit seinen Windows-Anmeldeinformationen (Benutzername, Kennwort und Domäne) auf dem Host anmelden. Wird ein übereinstimmender Eintrag im Windows-Sicherheitsmanagement gefunden, werden dem Guest-Benutzer auf dem Host-Computer die Zugriffsrechte der Sicherheitsrolle erteilt, die dem Windows-Kontenobjekt zugewiesen ist.

Ein Guest-Benutzer, dem als Einzelbenutzer und als Mitglied von Gruppen unterschiedliche Sicherheitsrollen zugewiesen werden, erhält sämtliche Rechte aller anwendbaren Sicherheitsrollen.

Einstellungen

Jede Sicherheitsrolle definiert die für den Guest-Benutzer zulässigen Aktionen sowie die ausgewählten Optionen für die Zugriffsbestätigung.

Anfangs werden im linken Fensterbereich lediglich die Sicherheitsrollenordner **Uneingeschränkter Zugriff**, **Nur Lesezugriff**, **Nur Bestand** und **Remote Management** angezeigt. Wählen Sie einen Sicherheitsrollen-Ordner aus, um die Berechtigungen im rechten Fensterbereich anzuzeigen. Sie können eine Sicherheitsrolle erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche **Sicherheitsrolle hinzufügen** klicken und dann im rechten Fensterbereich die gewünschten Kontrollkästchen deaktivieren. Legen Sie dann mit den Optionen im Bereich **Zugriff bestätigen** fest, ob und wann der Zugriff auf den Host-Computer bestätigt werden muss.

5 Dialogfeldhilfe

Sie können einen Benutzer oder eine Gruppe zu einer Sicherheitsrolle hinzufügen, indem Sie diese auswählen und auf die Schaltfläche **Benutzer hinzufügen** oder **Gruppe hinzufügen** klicken. Das Dialogfeld **Benutzer auswählen** bzw. **Gruppen auswählen** wird angezeigt, in dem Sie die hinzuzufügenden Benutzer oder Gruppen auswählen können.

Wählen Sie ein Windows-Benutzerelement oder -Gruppenelement aus, um auf der rechten Seite die zugehörigen Bereiche **Domäne**, **RAS** und **Rückruf** anzuzeigen.

Im Bereich **Domäne** wird die Domäne des ausgewählten Windows-Benutzers bzw. der ausgewählten Windows-Gruppe angezeigt.

Der Bereich **RAS** wird nur dann angezeigt, wenn auf dem Host-Computer das Betriebssystem Windows NT, 2000, XP, 2003, 2008, Vista oder 7 installiert ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Rückrufinformationen von Windows NT Remote Access Service (RAS) abrufen**, um die im Windows NT-RAS-Dienst gespeicherten Rückrufinformationen zu verwenden.

Der Bereich **Rückruf** wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen im Bereich **RAS** deaktiviert ist.

Legen Sie fest, ob die Rückruffunktion verwendet werden soll.

| Option | Beschreibung |
|--------------------|---|
| Kein Rückruf | Die Rückruffunktion wird deaktiviert. |
| Zurückrufen auf | <p>Geben Sie die Telefonnummer oder IP-Adresse ein, zu der die Verbindung getrennt und wiederhergestellt werden soll, wenn ein Guest eine Verbindung über ein Kommunikationsprofil herstellt, das ein Point-to-Point- oder ein Netzwerk-Point-to-Point-Kommunikationsgerät verwendet.</p> <p>Durch die Rückruffunktion wird sichergestellt, dass Verbindungen nur von dem Guest-Computer mit der angegebenen Telefonnummer oder IP-Adresse hergestellt werden können.</p> |
| Wahlfreier Rückruf | <p>Wählen Sie diese Option aus, um eine Telefonnummer oder IP-Adresse für einen Rückruf von einem Guest anzufordern, der über ein Kommunikationsprofil verbunden wird, das ein Point-to-Point- oder ein Netzwerk-Point-to-Point-Kommunikationsgerät verwendet.</p> <p>Sobald der Host diese Informationen erhält, wird die Verbindung mit der angegebenen</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Telefonnummer oder IP-Adresse getrennt und danach wiederhergestellt.</p> <p>Der wahlfreie Rückruf wird in der Regel verwendet, damit die Verbindungskosten vom Unternehmen des Host-Benutzers getragen werden (z. B. wenn ein auf Reisen befindlicher Angestellter eine Verbindung zu seinem PC herstellt).</p> |
|--|--|

Die Schaltfläche **Windows-Benutzermanager** wird nur angezeigt, wenn auf dem Host-Computer das Betriebssystem Windows NT, 2000, XP, 2003, 2008, Vista oder 7 installiert ist. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster des Windows-Benutzermanagers anzuzeigen. Falls der auf dem Host-Computer bei Windows angemeldete Benutzer über Administratorrechte verfügt, kann er in diesem Fenster Benutzer und Gruppen verwalten.

Jedem Guest über Directory Services individuelle Zugriffsrechte geben

Bei Auswahl dieser Option erhält jeder Guest-Benutzer eigene Zugriffsrechte und kann sich mit den Directory Services-Anmeldeinformationen auf dem Host-Computer anmelden.

Wenn ein Guest-Benutzer eine Verbindung herstellt, muss er sich mit seinen Directory Services-Anmeldeinformationen (Benutzername, Kennwort und Directory Server) auf dem Host anmelden. Wird ein übereinstimmender Eintrag auf dem Directory Server gefunden, werden dem Guest-Benutzer auf dem Host-Computer die Zugriffsrechte der Sicherheitsrolle erteilt, die dem Directory Services-Konto zugewiesen ist.

Ein Guest-Benutzer, dem als Einzelbenutzer und als Mitglied von Gruppen unterschiedliche Sicherheitsrollen zugewiesen werden, erhält sämtliche Rechte aller anwendbaren Sicherheitsrollen.

Einstellungen

Jede Sicherheitsrolle definiert die für den Guest-Benutzer zulässigen Aktionen sowie die ausgewählten Optionen für die Zugriffsbestätigung.

Anfangs werden im linken Fensterbereich lediglich die Sicherheitsrollenordner **Uneingeschränkter Zugriff**, **Nur Lesezugriff**, **Nur Bestand** und **Remote Management** angezeigt. Wählen Sie einen Sicherheitsrollen-Ordner aus, um die Berechtigungen im rechten Fensterbereich anzuzeigen. Sie können eine Sicherheitsrolle erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche **Sicherheitsrolle hinzufügen** klicken und dann im rechten Fensterbereich die gewünschten Kontrollkästchen deaktivieren. Legen Sie dann mit den Optionen im Bereich **Zugriff bestätigen** fest, ob und wann der Zugriff auf den Host-Computer bestätigt werden muss.

Sie können einen Benutzer oder eine Gruppe zu einer Sicherheitsrolle hinzufügen, indem Sie diese auswählen und

5 Dialogfeldhilfe

auf die Schaltfläche **Benutzer hinzufügen** oder **Gruppe hinzufügen** klicken. Das Dialogfeld **Directory Services-Benutzer auswählen** bzw. **Directory Services-Gruppen auswählen** wird angezeigt, in dem Sie die hinzuzufügenden Benutzer oder Gruppen auswählen können.

Wählen Sie ein Directory Services-Benutzerelement oder -Gruppenelement aus, um rechts die zugehörigen Bereiche **Directory Service** und **Rückruf** anzuzeigen.

Im Bereich **Directory Service** werden der Name des Directory Service und der eindeutige Name des ausgewählten Directory Services-Benutzerelements oder -Gruppenelements angezeigt.

Legen Sie fest, ob die Rückruffunktion verwendet werden soll:

| Option | Beschreibung |
|--------------------|---|
| Kein Rückruf | Die Rückruffunktion wird deaktiviert. |
| Zurückrufen auf | <p>Geben Sie die Telefonnummer oder IP-Adresse ein, zu der die Verbindung getrennt und wiederhergestellt werden soll, wenn ein Guest eine Verbindung über ein Kommunikationsprofil herstellt, das ein Point-to-Point- oder ein Netzwerk-Point-to-Point-Kommunikationsgerät verwendet.</p> <p>Durch die Rückruffunktion wird sichergestellt, dass Verbindungen nur von dem Guest-Computer mit der angegebenen Telefonnummer oder IP-Adresse hergestellt werden können.</p> |
| Wahlfreier Rückruf | <p>Wählen Sie diese Option aus, um eine Telefonnummer oder IP-Adresse für einen Rückruf von einem Guest anzufordern, der über ein Kommunikationsprofil verbunden wird, das ein Point-to-Point- oder ein Netzwerk-Point-to-Point-Kommunikationsgerät verwendet.</p> <p>Sobald der Host diese Informationen erhält, wird die Verbindung mit der angegebenen Telefonnummer oder IP-Adresse getrennt und danach wiederhergestellt.</p> <p>Der wahlfreie Rückruf wird in der Regel verwendet, damit die Verbindungskosten vom Unternehmen des Host-Benutzers getragen werden (z. B. wenn ein auf Reisen befindlicher Angestellter eine Verbindung zu seinem PC herstellt).</p> |

Netop Security

Bei Auswahl dieser Option wird auf dem Host-Computer der

Server verwenden Netop Security Server zum Authentifizieren von Guest-Benutzern und Zuweisen einer Sicherheitsrolle verwendet.

Wenn ein Guest eine Verbindung herstellt, muss er sich entsprechend den Netop-Sicherheitsmanagement-Einstellungen auf dem Host-Computer anmelden. Weitere Informationen zum Netop-Sicherheitsmanagement finden Sie im Administratorhandbuch.

Der Host leitet die eingegebenen Anmeldeinformationen zur Bestätigung und zur Zusammenstellung der Sicherheitsrolle, die dem Guest-Benutzer entsprechend den in der Sicherheitsdatenbank gespeicherten Sicherheitsdaten zugewiesen werden soll, an den Netop Security Server weiter. Der Host weist dann die daraus resultierende Sicherheitsrolle dem Guest-Benutzer zu.

☐ **Einstellungen**

Der Öffentliche Schlüssel wird benutzt, um eine vertrauensvolle Verbindung zwischen Hosts und Security Server abzusichern.

Notiz

In produktiven Umgebungen wird empfohlen mit Hilfe des Security Managers den standard Öffentlichen Schlüssel durch einen neugenerierten Öffentliche Schlüssel zu ersetzen.

Der Öffentliche Schlüssel muss genau so auf die Hosts kopiert werden, wie dieser im Security Manager angezeigt wird. Es wird empfohlen den Öffentlichen Schlüssel zu ersetzen, bevor Sie mit der Verteilung der Hosts beginnen. Für weitere Informationen über die Erzeugung des Öffentlichen Schlüssels finden Sie im Administrator's Guide unter dem Abschnitt Netop Security Management.

☐ **Registerkarte "Guest-Richtlinien"**

Auf der Registerkarte **Guest-Richtlinien** werden die Sicherheitsrichtlinien für den Guest-Zugriff festgelegt. Mit Richtlinien kann die Funktion des Host-Computers vor, während und nach der Fernsteuerungssitzung gesteuert werden.

5 Dialogfeldhilfe

Kennwort

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Maximal zulässige Fehleingaben des Kennworts | Geben Sie die Anzahl der Anmeldeversuche ein (0 bis 9), die für einen Guest-Benutzer zulässig sind, bevor die in der darunter befindlichen Dropdown-Liste ausgewählte Aktion ausgeführt wird. |
| Aktion bei Fehleingabenüberschreitung | <p>Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Aktion aus, die bei Überschreiten der maximal zulässigen Anmeldeversuche ausgeführt werden soll:</p> <p>Trennen: Der Guest wird getrennt.</p> <p>Host deaktivieren: Der Host weist alle Verbindungsversuche zurück.</p> <p>Windows neu starten: Windows wird auf dem Host-Computer neu gestartet. Je nach Host-Konfiguration wird das Host-Modul eventuell geladen und steht für Verbindungen zur Verfügung.</p> |

Trennen

| Option | Beschreibung |
|---------------------------------|---|
| Aktion nach Verbindungstrennung | <p>Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Aktion aus, die nach dem Trennen ausgeführt werden soll:</p> <p>Keine: Es wird keine Aktion ausgeführt.</p> <p>Computer sperren: Der Host-Computer wird gesperrt. Das Fenster Computer ist gesperrt wird angezeigt. Der Host wird weiterhin ausgeführt und ist für Verbindungen verfügbar.</p> <p>Bei Windows abmelden: Der Benutzer auf dem Host-Computer wird von Windows abgemeldet. Das Fenster Willkommen bei Windows wird angezeigt. Der Host wird weiterhin ausgeführt und ist für Verbindungen verfügbar.</p> <p>Windows neu starten: Windows wird auf dem Host-Computer neu gestartet. Je nach Host-Konfiguration wird das Host-Modul eventuell geladen und steht für Verbindungen zur Verfügung.</p> |
| Systemweiter Trennen-Hotkey | Aktivieren Sie eines der vier Kontrollkästchen und geben Sie optional in das Feld dahinter einen Buchstaben ein, um eine Tastenkombination zu definieren, mit der die Verbindungen zu allen verbundenen Guests getrennt werden, unabhängig davon, ob das Host -Fenster aktiv ist oder nicht. |

Dateiübertragung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dateiübertragung vor der lokalen Anmeldung deaktivieren**, damit keine Dateien übertragen werden können, wenn auf dem Host-Computer kein Benutzer angemeldet ist.

5 Dialogfeldhilfe

Sitzungen aufzeichnen

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Aktivieren | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Aufzeichnung von Fernsteuerungssitzungen auf dem Host zu ermöglichen.</p> <p>Wenn Sie die Funktion Sitzungen aufzeichnen aktivieren, können Sie alle unbefugten Aktionen festhalten, die möglicherweise von einem Guest-Benutzer auf dem Host-Computer durchgeführt werden.</p> |
| Ordner | <p>Legen Sie den Pfad des Ordners fest, in dem die Dateien mit den aufgezeichneten Sitzungen gespeichert werden sollen.</p> <p>Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, und wählen Sie den gewünschten Ordner aus. Der Pfad des Ordners wird dann in das Feld übernommen.</p> |
| Bei Fehlschlägen der Aufzeichnung trennen | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Verbindung zu trennen, wenn das Aufzeichnen der Sitzung fehlschlägt.</p> <p>Hinweis</p> <p>Die Daten mit den Sitzungsaufzeichnungen werden wie folgt benannt: <Zeitstempel>- <Guest-ID>- <Host-ID>.dwr. Gespeicherte Sitzungen können nur auf einem Guest-Computer wiedergegeben werden.</p> |

Timeout

| Option | Beschreibung |
|--------------------|---|
| Zugriff bestätigen | Geben Sie eine Zahl von 1 bis 9999 für die Sekunden ein, nach denen die Verbindung getrennt werden soll, wenn der Host bis dahin den Guest-Zugriff noch nicht bestätigt hat. |
| Autorisierung | Geben Sie eine Zahl von 1 bis 9999 für die Sekunden ein, nach denen die Verbindung getrennt werden soll, wenn die Guest-Authentifizierung bis dahin noch nicht abgeschlossen ist. |
| Inaktivität | Geben Sie eine Zahl von 1 bis 9999 für die Sekunden ein, nach denen die Verbindung getrennt werden soll, wenn der Guest-Benutzer keine Tastatur- oder Mauseaktionen durchführt. |

☐ Registerkarte "MAC/IP-Adressenliste aufsetzen"

MAC/IP-Adressenliste

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **MAC/IP-Adressenüberprüfung aktivieren**, um die Netzwerkadressen einzuschränken, über die ein Guest eine Verbindung zu den in

5 Dialogfeldhilfe

diesem Bereich angegebenen Adressen herstellen kann.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, wenn Sie MAC/IP-Adressen festlegen möchten.

MAC-Adressen werden bei der Kommunikation über NetBIOS oder IPX verwendet. IP-Adressen werden dagegen für die Kommunikation über TCP/IP oder TCP/IP (TCP) verwendet.

☐ Registerkarte "Verschlüsselung"

Die Kommunikation zwischen den Netop-Modulen wird durch Verschlüsselung geschützt; mehrere Verschlüsselungstypen sind verfügbar.

Wenn zwei Netop-Module miteinander kommunizieren, versuchen sie automatisch, einen Verschlüsselungstyp zu verwenden, der auf beiden Modulen aktiviert ist. Wenn kein gemeinsamer Verschlüsselungstyp aktiviert ist, ist keine Kommunikation möglich.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Verschlüsselungstypen, die Sie aktivieren möchten.

Wenn Sie die Details eines Verschlüsselungstyps überprüfen möchten, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Beschreibung**.

☐ Registerkarte "Smart-Card"

Auf der Registerkarte **Smart-Card** können Sie die Anmeldeoptionen für die Verwendung einer Smart-Card zur Authentifizierung beim Windows-Sicherheitsmanagement oder bei den Directory Services festlegen.

Windows-Sicherheitsmanagement

Wenn Sie die Guest-Zugriffsmethode **Jedem Guest individuelle Zugriffsrechte geben mit Windows-Sicherheitsmanagement** auf der Registerkarte **Guest-Zugriffsrechte** festgelegt haben, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

| Option | Beschreibung |
|--|--|
| Nie mit Smart-Card anmelden | Die Anmeldung ist nur durch die Eingabe von Anmeldeinformationen möglich. |
| Immer mit Smart-Card anmelden | Die Anmeldung ist nur mit einer Smart-Card möglich. |
| Anmeldung sowohl mit Smart-Card als auch mit Berechtigung (Name, Kennwort und Domäne) zulassen | Die Anmeldung ist durch die Eingabe von Anmeldeinformationen und mit einer Smart-Card möglich. |

Directory Services

Wenn Sie die Guest-Zugriffsmethode **Jedem Guest über Directory Services individuelle Zugriffsrechte geben** auf der Registerkarte **Guest-Zugriffsrechte** festgelegt haben, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Nie mit Smart-Card anmelden | Die Anmeldung ist nur durch die Eingabe von Anmeldeinformationen möglich. |
| Immer mit Smart-Card anmelden | Die Anmeldung ist nur mit einer Smart-Card möglich. |
| Anmeldung sowohl mit Smart-Card als auch mit Berechtigung (Name, Kennwort und Server) zulassen | Die Anmeldung ist durch die Eingabe von Anmeldeinformationen und mit einer Smart-Card möglich. |
| Fachfeld | Die Benutzerinformationen werden aus dem Feld Antragsteller des Smart Card-Zertifikats abgerufen. |
| Feld für alternativen Fachnamen (muss ein User Principal Name [UPN] sein) | Die Benutzerinformationen werden aus dem Feld Alternativer Antragsteller des Smart Card-Zertifikats abgerufen. |
| Der Smart-Card-Inhaber entspricht dem folgenden Directory Services-Attribut | <p>Geben Sie das Directory Services-Attribut an, das mit dem Inhalt des Smart-Card-Zertifikatfeldes kompatibel ist. Dies ist nur erforderlich, wenn sich dieser Name vom eindeutigen Namen eines Benutzerobjekts unterscheidet.</p> <p>Zur Anmeldung mit einer Smart-Card bei den Directory Services muss der Host die Benutzererkennung des Smart Card-Zertifikats in eine Benutzererkennung der Directory Services auflösen können. Stimmen die Benutzererkennung des Smart Card-Zertifikats und die der Directory Services nicht überein, schlägt die Anmeldung mit der Smart-Card fehl.</p> <p>Um nach verfügbaren Benutzerkennungen zu suchen, setzen Sie die Smart-Card ein, und klicken Sie im Internet Explorer im Menü Extras auf Internetoptionen, um das Dialogfeld Internetoptionen zu öffnen.</p> <p>Klicken Sie auf der Registerkarte Inhalte auf die Schaltfläche Zertifikate, um das Dialogfeld Zertifikate zu öffnen.</p> <p>Klicken Sie auf der Registerkarte Eigene Zertifikate auf den entsprechenden Eintrag, um das Dialogfeld Zertifikat anzuzeigen. Auf der Registerkarte Details wird der Inhalt der verfügbaren Zertifikatfelder (z. B. Antragsteller und Alternativer Antragsteller) angezeigt.</p> |

Siehe auch

[Programmooptionen](#) (Registerkarte "Smart-Card")

5 Dialogfeldhilfe

5.2.5 Guest-Profil

In diesem Dialogfeld können Sie ein Guest-Profil in dem Sicherheitsrollenordner erstellen, den Sie auf der Registerkarte **Guest-Zugriffsrechte** ausgewählt haben.

Guest-Name

Geben Sie in das Feld **Guest-Name** den Namen ein, mit dem sich ein Guest-Benutzer, der dieses Guest-Profil verwendet, auf dem Host-Computer anmelden muss. Mit diesem Namen wird das Guest-Profil identifiziert.

Hinweis

Ein Guest-Benutzer muss sich nicht zwangsläufig mit seinem Namen anmelden. Bei der Anmeldung wird nicht die Identität des Guest-Benutzers verifiziert, sondern es werden lediglich die Anmeldeinformationen überprüft.

Kennwort

Geben Sie im Bereich **Kennwort** ein Kennwort ein (maximal 16 Zeichen), wenn die Kennwortauthentifizierung durchgeführt werden soll.

Rückruf

Legen Sie im Bereich **Rückruf** fest, ob die Rückruffunktion verwendet werden soll.

| Option | Beschreibung |
|--------------------|---|
| Kein Rückruf | Die Rückruffunktion wird deaktiviert. |
| Zurückrufen auf | <p>Geben Sie die Telefonnummer oder IP-Adresse ein, zu der die Verbindung getrennt und wiederhergestellt werden soll, wenn ein Guest eine Verbindung über ein Kommunikationsprofil herstellt, das ein Point-to-Point- oder ein Netzwerk-Point-to-Point-Kommunikationsgerät verwendet.</p> <p>Durch die Rückruffunktion wird sichergestellt, dass Verbindungen nur von dem Guest-Computer mit der angegebenen Telefonnummer oder IP-Adresse hergestellt werden können.</p> |
| Wahlfreier Rückruf | <p>Wählen Sie diese Option aus, um eine Telefonnummer oder IP-Adresse für einen Rückruf von einem Guest anzufordern, der über ein Kommunikationsprofil verbunden wird, das ein Point-to-Point- oder ein Netzwerk-Point-to-Point-Kommunikationsgerät verwendet.</p> <p>Sobald der Host diese Informationen erhält, wird die Verbindung mit der angegebenen Telefonnummer oder IP-Adresse getrennt und danach wiederhergestellt.</p> <p>Der wahlfreie Rückruf wird in der Regel verwendet, damit die Verbindungskosten vom Unternehmen des Host-Benutzers getragen werden (z. B. wenn ein auf Reisen befindlicher Angestellter eine Verbindung zu seinem PC herstellt).</p> |

Siehe auch

5 Dialogfeldhilfe

[Guest-Zugriffssicherheit](#) (Registerkarte "Guest-Zugriffsrechte")

5.2.6 Hilfeanbieter

Wenn nach einer Hilfeanforderung zwar Hilfeanbieter gefunden werden, aber keine Problembeschreibung und/oder keine Hilfeanbieter im Dialogfeld **Programmooptionen** auf der Registerkarte **Hilfeanforderung** angegeben wurden, wird das Dialogfeld **Hilfeanbieter** angezeigt.

Geben Sie dann eine Problembeschreibung und einen Hilfeanbieter an:

| Option | Beschreibung |
|---------------------|--|
| Problembeschreibung | Dieses Feld enthält die Problembeschreibung, die im Dialogfeld Programmooptionen auf der Registerkarte Hilfeanforderung eingegeben wurde. Sie können das Feld leer lassen, eine Problembeschreibung eingeben oder die vorhandene Beschreibung bearbeiten. |
| Hilfeanbieter | Im Bereich Hilfeanbieter werden die Namen der gefundenen Hilfeanbieter angezeigt (mit den vom Netop Guest-Modul vergebenen Hilfe-Service-Namen). Wählen Sie den Hilfeanbieter aus, an den Sie Ihre Hilfeanforderung senden möchten, und klicken Sie auf Auswählen . |

5.2.7 Hilfeanforderung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Hilfe-Service zur Suche nach Hilfeanbietern verwenden | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Hilfe über einen Hilfe-Service anfordern möchten. |
| Service-Ticket zum Verbinden mit einem bestimmten Hilfeanbieter verwenden | Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Hilfe über eine empfangene Service-Ticket-Nummer anfordern möchten. Nach Auswahl dieser Option stehen die folgenden Felder zur Verfügung: Service-Ticket: Geben Sie in dieses Feld die Nummer des Service-Tickets ein. Problembeschreibung: Geben Sie in dieses Feld eine Beschreibung Ihres Problems ein. |

Hinweis

In diesem Dialogfeld werden die Service-Ticket-Felder nur angezeigt, wenn im Dialogfeld **Programmooptionen** auf der Registerkarte **Hilfeanforderung** das Kontrollkästchen **Service-Tickets aktivieren** aktiviert ist.

5 Dialogfeldhilfe

Ein Netop OnDemand-fähiger Guest kann Nummern für Service-Tickets vergeben und Ihnen die Nummer eines Service-Tickets zum Anfordern von Hilfe weiterleiten.

Siehe auch

[Einrichten von Hilfeanforderungen auf Guest und Host Programmoptionen](#) (Registerkarte "Hilfeanforderung")

5.2.8 Konfigurationskennwort

Sie können die Host-Einstellungen mit einem Konfigurationskennwort schützen, um zu verhindern, dass unbefugte Personen Änderungen daran vornehmen.

Im Dialogfeld **Konfigurationskennwort** definieren Sie das Konfigurationskennwort, bestimmen die zu schützenden Elemente und legen Optionen zum Schutz von Host-Konfigurationsdateien (.ndb) fest.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfigurationskennwort ändern**, um das Dialogfeld **Konfigurationskennwort ändern** zu öffnen. Hier können Sie das Konfigurationskennwort festlegen (maximal 16 Zeichen), ändern und deaktivieren (löschen).

Legen Sie fest, auf welche Elemente und in welchen Situationen das Konfigurationskennwort angewendet werden soll:

Konfigurationskennwort wird benötigt für

| Option | Beschreibung |
|-----------------------------------|--|
| Guest-Zugriffssicherheit | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Befehl Guest-Zugriffssicherheit im Menü Extras und die Schaltfläche Guest-Zugriffssicherheit in der Symbolleiste durch das Konfigurationskennwort zu schützen. |
| Sämtliche anderen Konfigurationen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle anderen Konfigurationsbefehle im Menü Extras sowie die entsprechenden Tool-Schaltflächen in der Symbolleiste mit dem Konfigurationskennwort zu schützen. |
| Beenden und Stoppen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Beenden und Stoppen des Hosts durch das Konfigurationskennwort zu schützen. Wählen Sie den Konfigurationskennwortschutz für die Option Beenden und Stoppen , um zu verhindern, dass der Host beendet oder gestoppt wird, da er dadurch für Verbindungen und/oder für die Optionen unter Sicherheitskonfigurationsdateien schützen nicht mehr verfügbar wäre. |
| Zugriffsbestätigung | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, muss der Benutzer das Konfigurationskennwort eingeben, bevor er mit der Fernsteuerungssitzung beginnen kann. Mithilfe der Zugriffsbestätigung kann der lokale Benutzer am Host-Computer die Fernsteuerungssitzung zulassen oder ablehnen. In bestimmten Fällen kennt der lokale Host-Benutzer das Konfigurationskennwort (z. B. ein leitender Angestellter in einem |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|--|--|
| | Großunternehmen). Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme und um zu verhindern, dass unberechtigte Benutzer die Supportsitzung genehmigen, kann der lokale Benutzer am Host-Computer nun das Konfigurationskennwort im Dialogfeld Kennwort für Zugriffsbestätigung eingeben, bevor die Fernsteuerungssitzung beginnen kann. |
|--|--|

Sicherheitskonfigurationsdateien schützen

| Option | Beschreibung |
|--|--|
| Nur mit Konfigurationskennwort schützen (falls zutreffend) | Die Host-Einstellungen werden nur durch einen angewendeten Konfigurationskennwortschutz geschützt. Host-Konfigurationsdateien werden dadurch nicht geschützt (Standardauswahl). |
| Wenn verbunden, Dateien schützen | Host-Konfigurationsdateien werden geschützt und die Konfigurationsbefehle im Menü Extras deaktiviert, wenn der Host den Status "Verbunden" aufweist, damit ein verbundener Guest nicht die Host-Einstellungen ändern kann. |
| Dateien schützen bei 'Verbunden' und 'Aktiv' | Host-Konfigurationsdateien werden geschützt und die Konfigurationsbefehle im Menü Extras deaktiviert, wenn der Host den Status "Verbunden", "Hilfe angefordert" oder "Gestartet" aufweist, damit ein Benutzer des Host-Computers nicht die Host-Einstellungen ändern kann. In Kombination mit der Option Beenden und Stoppen verhindert der Konfigurationskennwortschutz auch, dass der Host-Benutzer den Host stoppen und beenden und dann die Sicherheitskonfigurationsdateien des Hosts ändern kann. |

Hinweis

Die Host-Konfigurationsdateien (.ndb) werden im Ordner mit den Netop-Konfigurationsdateien gespeichert, der sich normalerweise unter "C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\Netop\Netop Remote Control\Host" befindet.

Wenn der Konfigurationskennwortschutz aktiviert ist, werden Sie in einem Dialogfeld zur Eingabe des Konfigurationskennworts aufgefordert, sobald Sie einen geschützten Befehl auswählen oder auf eine geschützte Schaltfläche klicken.

Die Anzahl der Eingabeversuche ist unbegrenzt.

5.2.9 Programmoptionen

Registerkarte "Allgemein"

Auf der Registerkarte **Allgemein** werden Start- und Verbindungsoptionen festgelegt.

5 Dialogfeldhilfe

Start

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Warten auf Ruf beim Programmstart | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Host zu starten und die Kommunikation zu aktivieren, wenn der Host geladen ist. |
| Host laden bei Start von Windows (als Systemdienst) | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Host zu laden, wenn Windows auf dem Computer gestartet wird. |
| | Hinweis Durch Laden des Host beim Start von Windows und Starten des Host beim Laden kann nach dem Starten des Host-Computers eine Verbindung zum Host hergestellt werden, auch wenn kein Benutzer bei Windows angemeldet ist. |
| Host minimieren bei Programmstart | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Host zu einem Netop-Host-Symbol zu verkleinern, nachdem er geladen wurde. |
| Tarnkappenmodus (Host nach dem Start verbergen) | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Host unsichtbar für den Host-Benutzer zu laden. Wenn der Host unsichtbar ist, weist nichts auf dem Bildschirm darauf hin, dass er bereits geladen wurde. |
| | Hinweis Um einen ausgeblendeten Host anzuzeigen, führen Sie die Datei SHOWHOST.EXE aus, die sich standardmäßig im Installationsverzeichnis des Host befindet. |

5 Dialogfeldhilfe

Verbindung

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Host minimieren bei Verbindung mit einem Guest | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Host -Fenster zu einem Netop-Host-Symbol zu verkleinern, wenn ein Guest eine Verbindung herstellt. |
| Den Host immer als oberstes Fenster belassen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Host -Fenster im Vordergrund anzuzeigen, wenn ein Guest eine Verbindung herstellt. |
| Dateiübertragungsstatus anzeigen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Fenster Status der Dateiübertragung anzuzeigen, wenn ein Guest eine Dateiübertragungssitzung startet. |
| Nachricht "Aufrechterhalten" senden | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn während der Verbindung in bestimmten Abständen ein Datenpaket gesendet werden soll, um den Host-Benutzer über eine etwaige Unterbrechung der Verbindung zu informieren. |
| | Hinweis Um eine ISDN-/CAPI-Verbindung bei kurzen Inaktivitätszeiten aufrechtzuerhalten, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Aktivieren Sie stattdessen das Kontrollkästchen Dyn. Verbindung im Dialogfeld Bearbeiten für das ISDN-/CAPI-Kommunikationsprofil. |
| Mehrere gleichzeitige Guest-Sitzungen zulassen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um mehrere gleichzeitige Guest-Verbindungen zum Host zuzulassen. |

☐ Registerkarte "Host-Name"

Auf der Registerkarte **Host-Name** geben Sie den Host-Namen, die Namensoptionen und die ID für den Namenplatzhalter des Netop-Namensservers an.

Namensgebung

In diesem Bereich ist der Name angegeben, mit dem sich der Host bei der Kommunikation identifiziert.

Um über ein Kommunikationsprofil kommunizieren zu können, das ein netzwerkfähiges Kommunikationsgerät verwendet (NetBIOS, IPX, TCP/IP, Terminal Server), muss jeder Host einen eindeutigen Namen haben. Einem Host mit einem Namen, der bereits von einem anderen kommunizierenden Host verwendet wird, wird die Kommunikation verweigert.

5 Dialogfeldhilfe

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

5 Dialogfeldhilfe

| Option | Beschreibung |
|---|--|
| Name eintragen oder Namensfeld freilassen | Wenn Sie diese Option wählen, wird darunter ein Feld eingeblendet. Geben Sie in dieses Feld einen Namen ein, übernehmen Sie den vorhandenen Namen, oder lassen Sie das Feld leer. |
| Umgebungsvariable verwenden | Wenn Sie diese Option wählen, wird darunter ein Feld eingeblendet. Geben Sie in dieses Feld den Namen einer Umgebungsvariable ein, um den Host durch den Wert dieser Umgebungsvariable zu benennen. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Benennen Sie einen Host auf einem Netzwerkcomputer nicht mit der Umgebungsvariable USERNAME, wenn die Option "Host laden bei Start von Windows" aktiviert ist. Andernfalls wird der Host geladen, bevor sich ein Benutzer bei Windows anmeldet und den Namen %USERNAME% aufruft. Dieser Name wird dann vom Host bis zum erneuten Laden verwendet, während sich gleichzeitig ein Benutzer mit <Anmeldename des Windows-Benutzers> anmeldet. Von mehreren Hosts mit dem Namen %USERNAME% kann nur einer kommunizieren.</p> <p>Mit der Umgebungsvariable USERNAME benennen Sie normalerweise den Host einer Terminal Server-Sitzung. Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch (Netop-Namensgebung in einer TSU). Um sich die verfügbaren Windows-Umgebungsvariablen anzeigen zu lassen, geben Sie in einem Eingabeaufforderungsfenster den Befehl "set" ein und drücken die Eingabetaste.</p> |
| Windows-Computernamen verwenden | Der Host wird nach dem Windows-Namen des Host-Computers benannt. |
| | <p>Hinweis</p> <p>Mit dem Windows-Computernamen benennen Sie normalerweise Netzwerkcomputer-Hosts. Benennen Sie dagegen keine Hosts in Terminal Server-Sitzungen mit dem Windows-Computernamen. Hosts in Terminal Server-Sitzungen verwenden den gleichen Windows-Computernamen wie der Terminal Server-Computer. Von mehreren Hosts mit dem Namen des Terminal Server-Computers kann immer nur einer kommunizieren.</p> |
| | <p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit vorangestelltem Arbeitsgruppennamen, um dem Host-Namen ein Präfix voranzustellen. So ist der Host-Name auch über mehrere Domänen und Arbeitsgruppen hinweg eindeutig. Das Präfix kann der Name der Domäne oder der Arbeitsgruppe sein.</p> <p>Im Feld Getrennt durch geben Sie das Trennzeichen an. Standardmäßig wird der umgekehrte Schrägstrich verwendet. Sie können jedoch ein beliebiges anderes Zeichen festlegen.</p> |
| Name | Der Host-Name, der sich aus der obigen Auswahl ergibt. |

5 Dialogfeldhilfe

Namensoptionen

| Option | Beschreibung |
|--------------------------|--|
| Öffentlicher Host | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Guests zu antworten, die über den Host-Namen nach Hosts suchen. |
| | Hinweis Wenn der Host-Computer direkt mit einem öffentlichen Netzwerk wie dem Internet verbunden ist, empfiehlt es sich, dieses Kontrollkästchen zu deaktivieren, um weniger anfällig für Hackerangriffe zu sein. |
| Benutzernamen aktivieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um über den Namen eines Benutzers, der beim Host-Computer angemeldet ist, Verbindungen zu aktivieren. |
| | Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Benutzername auf der Registerkarte Namen des Host -Fensters angezeigt. Bei einem Server-Host empfiehlt es sich möglicherweise, dieses Kontrollkästchen zu deaktivieren, um die Verbindung über den Namen eines vorübergehend angemeldeten Benutzers oder des Benutzers, unter dem der Host ausgeführt wird, zu deaktivieren. |

Netop-Namensserver

Geben Sie im Feld **ID für Namenplatzhalter** die ID für Namenplatzhalter ein, die für Guests festgelegt wurde, mit denen der Host über den Netop-Namensserver kommunizieren soll. Die Standard-ID für Namenplatzhalter lautet PUBLIC.

Die ID für Namenplatzhalter ist nur gültig, wenn der Host ein Kommunikationsprofil mit dem Kommunikationsgerät TCP/IP verwendet und außerdem das Kontrollkästchen **Netop-Namensserver verwenden** im Fenster **Erweiterte TCP/IP-Konfiguration** aktiviert ist und Netop-Namensserver angegeben sind.

Hinweis

Damit die Änderungen an der Namensgebung oder an der ID für Namenplatzhalter übernommen werden, muss der Host neu gestartet werden.

☐ Registerkarte "Verbindungsbenachrichtigung"

Auf der Registerkarte **Verbindungsbenachrichtigung** werden die Optionen für Verbindungsbenachrichtigungen vor, während und nach der Verbindung festgelegt.

5 Dialogfeldhilfe

Bei Verbindung

| Option | Beschreibung |
|---|--|
| Tonausgabe | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Signal auszugeben, wenn ein Guest eine Verbindung herstellt.</p> <p>Die Sound-Datei StartHRC.wav befindet sich im Medien-Ordner des Ordners, in dem der Host installiert ist.</p> |
| Verbindungsliste anzeigen | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Fenster Verbindungsliste anzuzeigen, wenn ein Guest eine Verbindung herstellt.</p> <p>Geben Sie in das Feld rechts die Anzahl Sekunden ein, die das Fenster angezeigt werden soll. Der Standardwert ist 6. Beim Wert 0 bleibt das Fenster Verbindungsliste auf dem Bildschirm.</p> |
| Kennwort zum Schließen der Verbindungsliste | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie ein Kennwort in das Feld ein, damit das Fenster Verbindungsliste auf dem Bildschirm bleibt, bis es manuell geschlossen wird.</p> <p>Die eingegebenen Zeichen werden als Punkte oder Sternchen angezeigt.</p> <p>Um das Fenster Verbindungsliste zu schließen, muss das angegebene Kennwort eingegeben werden.</p> |
| Infosymbol anzeigen | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Infosymbol für das Netop Host-Symbol anzuzeigen, wenn ein Guest eine Verbindung herstellt.</p> |

Während Verbindung

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Tonausgabe | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um während einer Guest-Verbindung im angegebenen Intervall einen Ton abzuspielen.</p> <p>Geben Sie in das Feld Intervall die Anzahl der Sekunden zwischen den Tönen ein.</p> <p>Die Sound-Datei ContHRC.wav befindet sich im Medien-Ordner des Ordners, in dem der Host installiert ist.</p> |
| Guest-Name (sofern verfügbar) in Titelleiste anzeigen | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Namen des verbundenen Guest mit Tastatur- und Maussteuerung in der Titelleiste, der Windows-Taskeiste, dem Netop Host-Symbol und der QuickInfo des Netop Host-Symbols anzuzeigen.</p> |
| Animiertes Symbol | <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Netop Host-Symbol während der Guest-Verbindung animiert, also mit doppelten Linien an den Ecken versehen werden soll.</p> |

5 Dialogfeldhilfe

Nach Verbindung

| Option | Beschreibung |
|--|---|
| Verlaufsliste anzeigen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Fenster Verlaufsliste anzuzeigen, wenn ein Guest eine Verbindung trennt. Geben Sie in das Feld rechts die Anzahl der Sekunden ein, die das Fenster angezeigt werden soll. Der Standardwert ist 0. Beim Wert 0 bleibt das Fenster Verlaufsliste auf dem Bildschirm. |
| Kennwort zum Schließen der Verlaufsliste | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie ein Kennwort in das Feld ein, damit das Fenster Verlaufsliste auf dem Bildschirm bleibt, bis es manuell geschlossen wird. Die eingegebenen Zeichen werden als Punkte oder Sternchen angezeigt. Um das Fenster Verlaufsliste zu schließen, muss das angegebene Kennwort eingegeben werden. |
| Infosymbol anzeigen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Infosymbol für das Netop Host-Symbol anzuzeigen, wenn ein Guest eine Verbindung trennt. |

☐ Registerkarte "Audio-Video-Chat"

Auf der Registerkarte **Audio-Video-Chat** können Sie Audio- und Videoeinstellungen festlegen.

Audio-Dialog

Allgemein

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vollduplex Audio aktivieren**, um zwischen Guest und Host das gleichzeitige Senden von Audiodaten in beiden Richtungen zu aktivieren.

Hinweis

Einige Computer-Audiosysteme unterstützen Vollduplex Audio nicht.

5 Dialogfeldhilfe

Mikrofon-Empfindlichkeit

| Option | Beschreibung |
|------------------------|--|
| Ruhepegel | Verwenden Sie den Schieberegler, um den Ruhepegel des Mikrofons einzustellen. Fällt der Lautstärkepegel unter den Ruhepegel ab, werden keine Sounddaten gesendet. |
| Übertragung fortsetzen | Verwenden Sie diesen Schieberegler, um die Zeitdauer einzustellen, nach der Sounddaten übertragen werden sollen, nachdem der Lautstärkepegel unter den Ruhepegel gefallen ist. |
| | Tipp Testen Sie zur Optimierung der Sound-Übertragung verschiedene Einstellungen für Ruhepegel und Übertragung fortsetzen . |

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Überprüfe Sound-System**, um das Sound-System des Computers zu testen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweitert**, um das Dialogfeld **Weitere Audio-Einstellungen** zu öffnen. Siehe [Weitere Audio-Einstellungen](#).

Video-Dialog

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweitertes Video** zu öffnen. Siehe [Erweitertes Video](#).

☐ Registerkarte "Ferndruck"

Auf der Registerkarte **Ferndruck** werden die Netop-Remote-Drucker angegeben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucker hinzufügen**, um einen Remote-Drucker hinzuzufügen. Befolgen Sie die Anweisungen im Dialogfeld **Anleitung zum Hinzufügen eines Druckers**, und klicken Sie auf **Bereit**, um einen Netop-Remote-Drucker hinzuzufügen.

Die hinzugefügten Remote-Drucker werden im Bereich **Netop-Remote-Drucker** angezeigt.

Um einen Netop-Drucker zu entfernen, wählen Sie ihn in diesem Bereich aus und klicken auf die Schaltfläche **Drucker entfernen**.

Um einen Druckauftrag vom Host-Computer an einen Guest-Drucker zu senden, während der Guest mit dem Host verbunden ist, senden Sie den Druckauftrag an einen Netop-Remote-Drucker des Host-Computers, der den Guest-Drucker festlegt.

Hinweis

Weitere Anleitungen für den Remote-Druck aus DOS-Anwendungen finden Sie in der Netop-KnowledgeBase.

Siehe auch

[Senden eines Druckauftrags an einen Remote-Drucker](#)

5 Dialogfeldhilfe

☐ Registerkarte "Hilfeanforderung"

Auf der Registerkarte **Hilfeanforderung** werden allgemeine Optionen für Hilfeanforderungen festgelegt. Wenn keine Optionen angegeben sind, kann der Host-Benutzer für jede Hilfeanforderung individuelle Optionen festlegen.

Optionale Hilfe-Informationen:

| Option | Beschreibung |
|---------------------|---|
| Problembeschreibung | Wenn immer die gleiche Problembeschreibung angegeben werden soll, geben Sie die gewünschte Beschreibung in dieses Feld ein. Wenn das Feld leer ist, wird bei einer Hilfeanforderung das Fenster Hilfeanbieter angezeigt, in dem Sie eine Problembeschreibung für die betreffende Hilfeanforderung angeben können. |
| Hilfeanbieter | Wenn Hilfe immer von einem bestimmten Hilfeanbieter (Hilfe-Service) angefordert werden soll, geben Sie den Namen des Hilfeanbieters in dieses Feld ein. Wenn das Feld leer ist, wird bei einer Hilfeanforderung das Fenster Hilfeanbieter angezeigt, in dem Sie einen Hilfeanbieter für die betreffende Anforderung angeben können. |

Kommunikation

Kommunikationsprofil

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Aktuelles Host-Kommunikationsprofil verwenden | Wählen Sie diese Option, um Hilfeanforderungen über aktivierte Kommunikationsprofile zu senden. Wenn nicht nur ein Kommunikationsprofil oder nicht nur Kommunikationsprofile aktiviert sind, die Netzwerk-Kommunikationsgeräte verwenden, wird bei einer Hilfeanforderung das Dialogfeld Kommunikationsprofil - Hilfeanforderung auswählen angezeigt. |
| Ein bestimmtes Kommunikationsprofil verwenden | Aktivieren Sie diese Option, und wählen Sie im Listenfeld eines der verfügbaren Host-Kommunikationsprofile aus. |

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweitert**, um das Dialogfeld **Erweiterte Optionen zur Hilfeanforderung** zu öffnen. Siehe [Erweiterte Optionen zur Hilfeanforderung](#).

5 Dialogfeldhilfe

Optionen

| Option | Beschreibung |
|---|--|
| Hilfeanforderungssymbol der Taskleiste hinzufügen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem Benachrichtigungsbereich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms ein Hilfeanforderungssymbol (mit einem Rettungsring) hinzuzufügen. Mit diesem Symbol kann der Benutzer am Host-Computer auch dann Hilfe anfordern, wenn der Host ausgeblendet ist. Um Hilfe anzufordern, doppelklicken Sie auf das Symbol. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken und Hilfe anfordern wählen. |
| Hilfe-Service aktivieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Hilfeanforderung durch einen Hilfe-Service zu aktivieren. |
| Service-Tickets aktivieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Hilfeanforderung durch ein Service-Ticket zu aktivieren. |

Siehe auch

[Hilfe anfordern](#)

[Einrichten von Hilfeanforderungen auf Guest und Host](#)

☐ Registerkarte "Ausführen als"

Auf der Registerkarte **Ausführen als** können Sie festlegen, dass der Host immer mit den Berechtigungen eines Windows-Benutzerkontos ausgeführt wird.

Wenn am Host-Computer kein Benutzer angemeldet ist, wird der Host mit umfassenden Berechtigungen für den Host-Computer, aber ohne Netzwerkberechtigungen ausgeführt. Siehe Administratorhandbuch, Netop Remote Control-Prozesse und Windows-Sicherheit.

Wenn am Host-Computer ein Benutzer angemeldet ist, wird der Host mit den Berechtigungen dieses Benutzers ausgeführt.

Ein verbundener Guest erhält die Berechtigungen vom Host mit der entsprechenden Guest-Zugriffssicherheit.

Für bestimmte Zwecke – üblicherweise, um dem Host Berechtigungen für den Netzwerkcomputer zuzuweisen, wenn kein Benutzer am Host-Computer angemeldet ist – können Sie den Host benutzerspezifisch ausführen.

5 Dialogfeldhilfe

Host benutzerspezifisch ausführen

| Option | Beschreibung |
|--|--|
| Aktivieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Host immer als bestimmtes Windows-Benutzerkonto auszuführen. |
| Benutzername | Geben Sie den Namen des Windows-Benutzerkontos ein. |
| Kennwort | Geben Sie das zugehörige Kennwort ein. |
| Domäne | Geben Sie die zugehörige Domäne ein. |
| | Achtung Bedenken Sie in jedem einzelnen Fall, welche Vor- und Nachteile und auch Sicherheitsrisiken mit der Ausführung des Hosts als bestimmtes Windows-Benutzerkonto verbunden sind. In einigen Fällen sollte der Host als ausschließlich zu diesem Zweck erstelltes Windows-Benutzerkonto ausgeführt werden. |
| Jede Woche automatisch Kennwort ändern | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Kennwort der oben festgelegten Zugangsberechtigungen sofort und dann einmal wöchentlich in ein zufälliges Kennwort geändert werden soll. Auf diese Weise sind automatisch sichere Kennwörter gewährleistet. |
| | Achtung Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nicht, wenn die oben festgelegten Zugangsberechtigungen zu einem bestimmten Benutzer gehören, da dem Benutzer in diesem Fall das zufällige Kennwort nicht bekannt ist. |

☐ Registerkarte "Directory Services"

Auf der Registerkarte **Directory Services** werden Directory Services zur Authentifizierung von Guests angegeben, die eine Verbindung herstellen möchten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um einen Directory Service hinzuzufügen. Das Dialogfeld **Directory Service** wird angezeigt. Hier können Sie den gewünschten Directory Service festlegen. Siehe [Directory Service](#).

Im entsprechenden Bereich der Registerkarte **Directory Services** werden der Name des Directory Service und die IP-Adresse oder der DNS-Name des Directory-Servers angezeigt.

Um die Eigenschaften eines Directory Service zu bearbeiten, wählen Sie den Eintrag aus und klicken auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.

Um den Directory Service zu löschen, wählen Sie den Eintrag aus und klicken auf die Schaltfläche **Löschen**.

Siehe auch

[Guest-Zugriffssicherheit](#) (Registerkarte "Jedem Guest über Directory Services

5 Dialogfeldhilfe

individuelle Zugriffsrechte geben").

☐ Registerkarte „Multifaktordienste“

Auf der Registerkarte **Multifaktordienste** können Sie die Multifaktor-Authentifizierung für verbindungsherstellende Guests aktivieren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um den entsprechenden Multifaktordienst hinzuzufügen. Das Dialogfeld **Multifaktordienst** wird geöffnet. Hier können Sie den zu verwendenden Multifaktordienst festlegen.

Einstellungen für den Multifaktordienst

| Option | Beschreibung |
|-----------------------------|---|
| Name | Der Name des Multifaktordienstes, der definiert wird. |
| Multifaktordienst-Typ | Die Liste der Dienste, mit denen der Zugriff auf Daten und Anwendungen gesteuert wird. Netop Remote Control unterstützt derzeit die Multifaktor-Authentifizierung von Windows Azure. |
| Client-Zertifikat | Klicken Sie auf die Schaltfläche Zertifikat auswählen , und wählen Sie das Windows Azure-Zertifikat aus, das für die Windows Azure-Multifaktor-Authentifizierung verwendet werden soll. |
| Attribut LDAP-Telefonnummer | Das LDAP-Attribut, mit dem die Telefonnummer des Benutzers identifiziert wird. Es wird verwendet, um dem Benutzer das Token für die Multifaktor-Authentifizierung zu senden. |
| Auf alle Rollen anwenden | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der aktuelle Multifaktor-Authentifizierungsdienst auf alle Rollen angewendet werden soll, die in den Directory Services definiert sind. Hinweis: Die Multifaktor-Authentifizierung wird nur dann auf alle Rollen angewendet, wenn unter Extras > Guest-Zugriffssicherheit entweder Jedem Guest individuelle Zugriffsrechte geben mit Windows-Sicherheitsmanagement oder Jedem Guest über Directory Services individuelle Zugriffsrechte geben als Guest-Zugriffsmethode ausgewählt wurde. |

Um die Eigenschaften des Multifaktordienstes zu bearbeiten, wählen Sie seinen Eintrag im Fenster aus und klicken auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.

Um den Multifaktordienst zu löschen, wählen Sie seinen Eintrag im Fenster aus und klicken auf die Schaltfläche **Löschen**.

Wenn für die Authentifizierung eines Benutzers mehrere Rollen mit unterschiedlichen Multifaktor-Authentifizierungsdiensten in Frage kommen, muss der Dienst mit der höchsten Priorität in der Liste ausgewählt werden. Die Reihenfolge in der Liste bestimmt die Priorität: der erste Eintrag hat die höchste Priorität.

See also

5 Dialogfeldhilfe

[Guest-Zugriffssicherheit](#) (Jedem Guest über Directory Services individuelle Zugriffsrechte geben).

☐ Registerkarte "Web-Update"

Auf der Registerkarte **Web-Update** werden Optionen für das Web-Update und die automatische Aktualisierung der Host-Installation festgelegt.

Einstellungen für Web-Update

| Option | Beschreibung |
|---------------|--|
| Update-Server | <p>Geben Sie die Web-Adresse des Servers an, von dem die Host-Update-Dateien heruntergeladen werden sollen (standardmäßig update.netop.com, der Web-Update-Server des Herstellers von Netop).</p> <p>Hinweis Sind in einem Unternehmen viele Netop-Installationen vorhanden, sollten Sie neue Updates auf einem internen Web-Update-Server veröffentlichen (wählen Sie Neue Updates veröffentlichen im Menü Extras).</p> |
| HTTP-Proxy | <p>Die Angabe eines HTTP-Proxy-Servers ist in der Regel nicht erforderlich.</p> <p>Klicken Sie vor der Angabe eines HTTP-Proxy-Servers auf Jetzt aktual., um die Verbindung für das Web-Update zu testen. Wenn Sie die Meldung erhalten, dass die Verbindung zum Update-Server hergestellt wurde, geben Sie keinen HTTP-Proxy an.</p> <p>Wenn durch Klicken auf Jetzt aktual. keine Verbindung hergestellt wird, klicken Sie auf Suchen. Netop sucht dann nach dem HTTP-Proxy-Server und zeigt seinen Namen und die Portnummer im Feld HTTP-Proxy an.</p> <p>Klicken Sie auf Jetzt aktual., um die Verbindung zu testen. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, fragen Sie Ihren Netzwerk- bzw. Systemadministrator, was im Feld HTTP-Proxy eingegeben werden muss (Format: <Servername>: <Portnummer>).</p> |
| Jetzt aktual. | <p>Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Verbindung zu dem im Feld Update-Server angegebenen Update-Server herzustellen.</p> <p>Eine Web-Update-Meldung informiert Sie, wenn die Verbindung zum Update-Server fehlgeschlagen ist oder keine Updates verfügbar sind. Wenn neue Updates vorliegen, werden Sie gefragt, ob Sie die Updates herunterladen und installieren möchten.</p> |
| Zeitplan | <p>Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Zeitplan</p> |

5 Dialogfeldhilfe

| | |
|--|--|
| | für Web-Update zu öffnen. Hier können Sie einen Zeitplan für Überprüfungen auf Updates einschließlich Download und Installation von verfügbaren Update-Dateien festlegen. |
|--|--|

5.2.10 Directory Services-Benutzer und -Gruppen auswählen

Die Dialogfelder **Directory Services-Benutzer auswählen** und **Directory Services-Gruppen auswählen** sind ähnlich aufgebaut.

Die Directory Services-Benutzer und -Gruppen, die Sie hier auswählen, werden der Sicherheitsrolle hinzugefügt, die Sie im Dialogfeld **Guest-Zugriffssicherheit** auf der Registerkarte **Guest-Zugriffsrechte** hinzugefügt haben.

Im oberen Bereich werden Directory Services angezeigt, die im Dialogfeld **Programmooptionen** auf der Registerkarte **Directory Services** angegeben sind.

Unter den einzelnen Directory Services in diesem Bereich werden Benutzer oder Gruppen angezeigt.

Wählen Sie im oberen Bereich einen Benutzer oder eine Gruppe aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**. Der Benutzer oder die Gruppe wird dem unteren Bereich hinzugefügt. Die Anzeige besteht aus dem eindeutigen Namen, d. h. aus dem Verzeichnispfad, dem allgemeinen Namen des Benutzers oder der Gruppe und dem Directory Service-Namen, der im Dialogfeld **Programmooptionen** auf der Registerkarte **Directory Services** angegeben ist.

Siehe auch

[Guest-Zugriffssicherheit](#) (Registerkarte "Guest-Zugriffsrechte")
[Directory Service](#)

A

Abmelden 17
Abonnements 39
Active Management Technology (AMT) 34, 35, 39
Allgemeine Einstellungen (Dialogfeld) 104
AMT (Active Management Technology) 34, 35, 39
AMT, vPro 34, 35, 39
Anbieter 172
Anfordern von Hilfe 56
Anmeldeinformationen 35, 171

Anmeldeinformationen für WebConnect-Service (Dialogfeld)
 Domäne 155
 Kennwort 155
 Konto 155
Anmeldung 90
Anpassen von Befehlen 39
Anzeige 90
Audio 74
Audio-Video-Chat 57, 66, 174
Aufnehmen von Videos 70
Aufzeichnen 90
Aufzeichnen einer Sitzung 52, 53
Aufzeichnungsgerät 74
Aus- und einschalten 39
Aus- und wieder einschalten 39
Ausblenden von Fenstern 69
Ausführen (Dialogfeld) 152
Ausführen eines Programms 46, 134
Ausführen eines Programms auf einem Host 46
Ausführen eines Remote-Programms 152
Ausführen eines Skripts
 Datei-Manager 48
Ausführen von Systemsteuerungsbefehlen 17
Authentifizierung
 Digest 35
 Kerberos 35

B

Beantworten einer Hilfeanforderung 62

Bearbeiten von Kommunikationsprofilen 81
Bearbeiten von Telefonbucheinträgen 10
Beenden einer Fernsteuerungssitzung 7
Beenden einer Sitzung, Host 58
Befehl ausführen 17
Befehlskonsole 25
Benachrichtigung 174
 Animiertes Host-Symbol 56
 Host-Tittleiste 56
 Infosymbol 56
 Verbindungsliste 56
 Verlaufsliste 56
Benachrichtigungen 39
Benutzer 159
Benutzerdefiniert 90
Benutzerdefinierte Bestandsdaten 15, 77
Benutzerdefinierte Bestandsdaten (Dialogfeld) 104
Benutzername 174
Bereiche hinzufügen 29
Bereitstellung 34
Bestand 14, 25, 104, 134
Bestand (Dialogfeld) 102
Bestand (Registerkarte) 14, 15
Bestand abrufen 14
Bildschirm in Datei speichern 65
Bildschirm in Zwischenablage speichern 65
Bildschirm sperren 14
Bindungen 78
BIOS 34, 39

C

Cache 90
Chat 57, 66, 174
Computer sperren 17

D

Datei-Manager 48
Dateiübertragung 31, 48, 127
 Bestätigen des Löschens/Überschreibens 127
Demonstration 69
Design-Repository-Server 54

Index

- Designs 54, 90, 134
 - Desktop 90
 - Dienste 22
 - Directory Service (Dialogfeld) 157
 - Directory Services 159, 174, 188
- E**
- Directory Services-Benutzer auswählen/Directory Services-Gruppen auswählen (Dialogfeld) 188
 - Eingabeaufforderung 25
 - Eingehende Hilfeanforderungen 62
 - Element schützen 90
 - Ereigniseigenschaften 20
 - Ereignisprotokoll-Einstellungen (Dialogfeld), Host 108
 - Ereignisverwaltung (Registerkarte) 39
 - Ereignis-Viewer 20
 - Erweiterte Bestandsoption (Dialogfeld) 77
 - Erweiterte Optionen zur Hilfeanforderung (Dialogfeld) 156
 - Erweiterte TCP/IP-Konfiguration (Dialogfeld) 78
 - Erweiterter Hilfe-Service (Dialogfeld) 75
 - Erweitertes Video (Dialogfeld)
 - Komprimierung 81
 - Treiber 81
 - Erzeugen von Bestandsdaten 14
 - Exportieren von Telefonbuchdaten 12
- F**
- Fehlerbehandlung 104
 - Ferndruck 68, 69
 - Filter 39
 - Freigaben (Registerkarte) 24
 - Freigabeordner
 - Freigaben (Registerkarte) 24
 - Spezielle Freigaben 24
 - Freigeben des Bildschirms 69
- G**
- Gateway 4, 81
 - Gruppen 159
 - Guest 4
 - Guest-Name 171
 - Guest-Profil (Dialogfeld) 171
 - Guest-Richtlinien 159
 - Guest-Zugriffsrechte 159
 - Guest-Zugriffssicherheit 5, 171
 - Guest-Zugriffssicherheit (Dialogfeld) 159
- H**
- Herunterfahren 17
 - Hilfeanbieter 56, 59, 156, 172
 - Hilfeanbieter (Dialogfeld) 172
 - Hilfeanforderung 56, 62, 172, 174
 - Ausführen eines lokalen Programms 75
 - Ausführen von Aktionen 75
 - Benachrichtigung 75
 - Einrichtung 59
 - Fernsteuerung 134
 - Gateway-Anmeldeinformationen 156
 - IP-Adresse 156
 - Netop OnDemand Remote Control 134
 - Senden einer Nachricht 75
 - Telefonnummer 156
 - Hilfeanforderung (Dialogfeld) 172
 - Hilfeanforderung (Registerkarte) 62
 - Hilfeanforderung einrichten
 - Guest 59
 - Host 59
 - Hilfe-Service 56, 59, 134, 172, 174
 - Hinzufügen eines Remote-Druckers 68
 - Host 4
 - Host als bestimmter Benutzer ausführen 174
 - Host-Bestand 14
 - Host-Name 174
 - Host-Namen-Qualifizierer 81
- I**
- ID für Namenplatzhalter 174
 - IDE-Umleitung 39
 - Importieren von Telefonbuchdaten 12
 - Informationen zum Host-PC 90
 - Integrieren von Anwendungen 29
 - Intel Active Management Technology 34

Index

- Intel Setup and Configuration Service 34
 - Intel vPro 34, 134
 - Intel vPro (Registerkarte) 35
 - Intel vPro Ereignisprotokoll 39
 - IP-Adresse 78
 - IP-Senderliste
 - DNS-Name 107
 - IP-Adresse 107
 - IP-Senderliste (Dialogfeld) 107
 - IPX-Kommunikation 134
 - ISDN-Kommunikation 156
- K**
- Kennwort 171
 - Klickbare Bitmap 54
 - Klonen von Dateien 48, 127
 - Kommunikation 90
 - Kommunikationsgeräte 81, 89
 - Kommunikationsprofil bearbeiten (Dialogfeld) 81
 - Kommunikationsprofile 5, 59, 81, 89
 - Kommunikationsprofile (Dialogfeld) 89
 - Kommunizieren mit Guest-Benutzern 57
 - Kommunizieren mit Host-Benutzer 66
 - Komprimierung/Verschlüsselung 90
 - Konfigurationskennwort 5
 - Konfigurationskennwort (Dialogfeld) 173
 - Kopieren 31
 - Kopieren von Dateien 48
- L**
- Laufwerke 20
 - Lokale Benutzer und Gruppen 26
- M**
- MAC/IP-Adressenliste aufsetzen 159
 - Markieren von Objekten auf dem Host-Bildschirm
 - Markierungsmodus 72
 - Mehrfach-Chat-Sitzung 66
 - Mehrfach-Guest-Sitzung 62
 - Microsoft Management Console (MMC) 18
 - MMC (Microsoft Management Console) 18
 - Modem (Dialogfeld) 133
 - Modem-Konfiguration (Dialogfeld) 133
 - Multimediageräte 74
- N**
- Nachricht 66
 - Nachricht senden (Dialogfeld) 154
 - Name nicht gefunden (Dialogfeld) 103
 - Namensgebung 174
 - Namensserver 4
 - Netop OnDemand
 - Hilfeanforderung 172
 - Netop OnDemand Remote Control 59
 - Netop Screen Video 70
 - Netop Security Server 159
 - Netop Skin Designer 54
 - Netop-Autorisierung 159
 - Netop-Markierungsprogramm 72
 - Netop-Namensserver 78, 174
 - Netop-Protokoll
 - Ereigniscodes und Argumente (Guest) 114
 - Ereigniscodes und Argumente (Host) 117
 - Neu starten 17
 - Neustarten 39
 - Novell-Netzwerkadressen (Dialogfeld) 134
- O**
- Optionen
 - Datei-Manager 127
 - Optionen für Datei-Manager (Dialogfeld) 127
 - Organisieren 11
- P**
- Portnummern 78
 - Programm nach Bestandsuche ausführen 77
 - Programmooptionen (Registerkarte), Guest
 - 72 Allgemein (Registerkarte) 134
 - Anmeldung (Registerkarte) 134
 - Audio-Video-Chat (Registerkarte) 134
 - Aufzeichnen (Registerkarte) 134
 - Ausführen (Registerkarte) 134
 - Bestand (Registerkarte) 134
 - Cache (Registerkarte) 134
-

Programmoptionen (Registerkarte), Guest
 Designs (Registerkarte) 134
 Directory Services (Registerkarte) 134
 Ferndruck (Registerkarte) 134
 Fernsteuerung (Registerkarte) 134
 Hilfeanforderung (Registerkarte) 134
 Host-Name (Registerkarte) 134
 Intel vPro (Registerkarte) 134
 Layout (Registerkarte) 134
 Smart-Card (Registerkarte) 134
 Sounds (Registerkarte) 134
 Überwachen (Registerkarte) 134
 Verschlüsselung (Registerkarte) 134
 Web-Update (Registerkarte) 134
 Zwischenablage (Registerkarte) 134
Programmoptionen (Registerkarte), Host
 Allgemein (Registerkarte) 174
 Audio-Video-Chat (Registerkarte) 174
 Ausführen als (Registerkarte) 174
 Directory Services (Registerkarte) 174
 Ferndruck (Registerkarte) 174
 Hilfeanforderung (Registerkarte) 174
 Host-Name (Registerkarte) 174
 Verbindungsbenachrichtigung (Registerkarte) 174
 Web-Update (Registerkarte) 174
Protokolldatei 104
Protokolleigenschaften 20
Protokollieren von Ereignissen
 Ins Windows-Ereignisprotokoll aufnehmen 51
 Mit SNMP-Traps protokollieren 51
 Protokoll auf Log-Server speichern 51
 Protokoll lokal speichern 51
Protokollierung
 Dateiübertragung 127
Protokollierung von Ereignissen (Host)
 Auf Server 108
 In Windows-Ereignisprotokoll 108
 Lokal 108
 Mit SNMP-Traps 108

R

RDP 13
Registrierung
 Schlüsselbereich 22
 Wertebereich 22
Remote Control-Module 4
Remote Management 18
 Dienste 22
 Ereignisprotokoll 20
 Ereignis-Viewer 20
 Laufwerke 20
 Registrierung 22
 Task-Manager 21
Remote Management (Bereich) 19
Remotedesktopeintrag 13
Remotedesktopzugriff 13
 Telefonbuch 13
Rückruf 159, 171

S

Schnittstelle 78
Schreiben auf Host-Bildschirm 72
Schützen der Einstellungen mit einem Kennwort 173
Schützen der Telefonbuchdateien 11
SCS 34
Security Server 4
Senden eines Druckauftrags an einen Remote-Drucker 68
Sensoren 39
Service-Tickets 59, 62, 172, 174
Sicherheit 5
Sicherheitsrollen 159
Sitzung
 Beenden 7
 Starten 7
Sitzungen 31
Sitzungsaufzeichnungen 52, 53
Skript 104
 Allgemeine Einstellungen 152
 Befehle 152

- Skript 104
 - Erstellung 31
 - Skript (Befehl)
 - Bestand 102
 - Nachricht senden 154
 - Skript (Dialogfeld) 152
 - Skriptbefehle 31
 - Smart-Card 134, 159
 - Spezielle Freigaben 24
 - Start 90, 174
 - Starten 34, 39
 - Starten einer Fernsteuerungssitzung
 - Hilfeanforderung (Registerkarte) 7
 - Netop-Netzwerk (Registerkarte) 7
 - Telefonbuch (Registerkarte) 7
 - Verlauf (Registerkarte) 7
 - Windows-Netzwerk (Registerkarte) 7
 - Suchen nach Hosts 7
 - Synchronisieren 127
 - Synchronisieren von Dateien 48
 - Systemsteuerung
 - Aktueller Host-Status 25
 - Anzeigen einer Meldung auf dem Host-Computer 25
 - Durchzuführende Aktionen 25
 - Optionen 25
- ## T
- Task-Manager 21
 - Tastatur und Maus sperren 14
 - Tastatur- und Maussteuerung 14
 - Tastatur/Maus 90
 - Tastatureingaben, übertragen 63
 - TCP/IP
 - UDP 81
 - TCP/IP (TCP IPv6) 81
 - TCP/IP (TCP) 81
 - TCP/IP, erweiterte Optionen 78
 - Telefonbuch 10, 13
 - Einträge erstellen in 9
 - Exportieren von Daten 12
 - Importieren von Daten 12
 - Ordner 11
 - Quick Connect (Registerkarte) 9
 - Remotedesktopzugriff 13
 - Verbindungsinformationen speichern in 9
 - Verlauf (Registerkarte) 9
 - Telefonbuch (Registerkarte) 9, 13
 - Telefonbucheinträge
 - Kennwortschutz 11
 - Telefonbuchverweise hinzufügen 13
 - Terminal Server 81
 - Tickets 59, 62, 134
 - TLS (Transport Layer Security) 35
 - Transport Layer Security (TLS) 35
 - Trennen, Host 58
- ## U
- Überschreiben/Löschen 104
 - Übertrage Alt+Druck 63
 - Übertrage Alt+Tab 63
 - Übertrage Alt+Umschalt+Tab 63
 - Übertrage Druck 63
 - Übertrage Strg+Alt+Entf 63
 - Übertrage Strg+Esc 63
 - Übertragen von Dateien 48
 - Übertragen von Tastatureingaben 63
 - Übertragung 104
 - Überwachen von Hosts 16
 - Umleiten eines Druckauftrags 68
 - Umleiten von Druckaufträgen 69
 - Umleitung 34
 - Unterstützung 172
- ## V
- Verarbeiten von Bestandsdaten 15
 - Verbinden 7, 56, 90
 - Verbindung 174
 - Verbindung mit Host (Dialogfeld) 101
 - Verbindung mittels
 - Kommunikationsprofil 101
 - Lokal 101

- Verbindung mittels
 - Telefonbuchdatei 101
 - Verbindungseigenschaften (Dialogfeld)
 - Anmeldung (Registerkarte) 90
 - Anzeige (Registerkarte) 90
 - Aufzeichnen (Registerkarte) 90
 - Benutzerdefiniert (Registerkarte) 90
 - Desktop (Registerkarte) 90
 - Element schützen (Registerkarte) 90
 - Komprimierung/Verschlüsselung (Registerkarte) 90
 - Start (Registerkarte) 90
 - Tastatur/Maus (Registerkarte) 90
 - Verbinden (Registerkarte) 90
 - Verbindungsprobleme 103
 - Verbindungstrennung 56
 - Vergrößern auf Host-Bildschirm 72
 - Verschieben von Dateien 48
 - Verschlüsselung 134, 159
 - Verwalten
 - Abonnements 39
 - Benachrichtigungen 39
 - Filter 39
 - Verwenden von Designs 54
 - Video 70
 - Vom Host abrufen 65
 - vPro
 - Hinzufügen zum Telefonbuch 35
 - vPro, AMT 34, 35, 39
 - vPro-Konsole 34, 39
 - Anmelden 35
- ## W
- Wake on LAN 17
 - WebConnect 81
 - WebConnect-Tickets 59, 62, 134
 - Web-Update 134, 174
 - Weitere Audio-Einstellungen (Dialogfeld) 74
 - Wiedergabegerät 74
 - Wiedergeben von Sitzungsaufzeichnungen 53
 - Windows-Computername 174
 - Windows-Ereignisprotokoll 20
 - Windows-Sicherheitsmanagement 159
- ## Z
- Zertifikat 35
 - Zulässige ISDN-Nummern (Dialogfeld) 156
 - Zum Telefonbuch hinzufügen 9
 - Zwischenablage 65
 - Zwischenablage senden 65
 - Zwischenablage übertragen 65