

Vision[®]7

Classroom Management Software

Distribuera Vision från centralhanteringen

Om du har ett system med stöd för fjärrdistribuering av programvara till datorer med Windows kan du använda det för att installera Vision med MSI-paket (**MicroSoft Installer**). Vanliga fjärrdistribueringsystem innefattar Microsoft SMS/Grupprinciper, Novell ZENworks, Altiris Notification Server, etc.

Vision kan skapa anpassade MSI-paket med alla alternativ och all licensinformation, vilket gör komplicerade installationsswitchar överflödiga.

Obs! Om du ska installera Vision7 på en dator med en äldre version installerad måste du först avinstallera denna innan du går vidare.

Om du vill uppdatera hela klassrum till Vision7 använder du först distribueringsfunktionen från lärarmodulen för att ta bort alla elevmoduler och sedan avinstallera lärarmodulen manuellt. Därefter installerar du Vision7s lärarmodul Master och använder distribueringsfunktionen för att installera på alla elevdatorer.

Skapa ett MSI-installationspaket för Vision

1. Kör installationsprogrammet för Vision.
Öppna mappen som du sparade programmet i och dubbelklicka på installationsprogrammet för Vision.
2. Klicka på **Nästa** om du vill påbörja installationen.
3. Läs och acceptera licensavtalet och klicka sedan på **Nästa**.
4. På nästa skärm väljer du alternativet **Skapa MSI**.
5. På de efterföljande skärmarna fyller du i alternativen som du önskar (Elev, Lärare, licenser, m.m.)
6. Ange sökvägen till den mapp du vill spara filerna i och klicka sedan på **Spara**.
7. Avsluta installationsprogrammet.

Installationsprogrammet för Vision skapar tre filer och sparar dem i mappen du angav:

- Data1.cab
- ISScript1050.msi
- Vision.msi

Alla filer måste placeras tillsammans i en mapp som används av distributionssystemet för distribuering till nätverksdatorer.

Skapa ett uppdateringspaket för Vision

1. Kör installationsprogrammet för Vision.
Öppna mappen som du sparade programmet i och dubbelklicka på installationsprogrammet för Vision.
2. Klicka på **Nästa** om du vill påbörja installationen.
3. Läs och acceptera licensavtalet och klicka sedan på **Nästa**.
4. På nästa skärm väljer du alternativet **Skapa MSI**.
5. Välj **Uppgradering av Vision** och klicka på **Nästa** på skärmen Installationstyp.
6. Ange sökvägen till den mapp du vill spara filerna i och klicka sedan på **Spara**.
7. Avsluta installationsprogrammet.

Installationsprogrammet för Vision skapar tre filer och sparar dem i mappen du angav:

- Data1.cab
- ISScript1050.msi
- Vision.msi

Alla filer måste placeras tillsammans i en mapp som används av distributionssystemet för distribuering till nätverksdatorer.

Distribuera MSI-paket för Vision

Alla distributionsverktyg har sina egna uppsättningar regler och avtal. Se produktmanualen för just det verktyg du använder för mer information. Alla system kan köra MSI-paket med tillhörande kommandoradsswitchar som styr olika delar av installationen.

InstallShield Runtime

Installationsprogrammet för Vision använder sig av InstallShield Runtime-komponenten. Komponenten skapas automatiskt av installationsprogrammet för Vision och sparas i form av ett paket med namnet ISScript1050.msi. Komponenten måste installeras före Vision för att MSI-paket ska kunna köras.

Om du vill distribuera InstallShield Runtime-komponenten använder du dig av följande kommandorad i distribueringsverktyget:

msiexec /qn /i ISScript1050.msi

Detta kommer obekväkt att installera komponenten på markerade datorer.

MSI-switchar för Vision

Så snart du har försäkrat dig om att InstallShield Runtime-komponenten har installerats kan du distribuera Vision. MSI-paket för Vision kan köras utan några speciella kommandoradsswitchar, men vissa alternativ kan vara till hjälp.

För obekväkt köring:

/qn

För tvingad installation (och inga andra alternativ):

/i

Exempel:

Msiexec /qn /i vision.msi



Netop utvecklar och säljer programvarulösningar som möjliggör snabba, säkra och smidiga överföringar av video, skärmar, ljud och information mellan två eller fler datorer över Internet. Mer information finns på www.netop.com.