

NETOP®

Vision™

## Classroom Management Software

### Vision Firewall Anpassungen von der Version Vision 6.9 bis 9.x

Dieses Dokument beschreibt die Firewall-Ausnahme für Vision version 6.9 oder neuer, für Vision Pro version 7.3 oder neuer.

Ab Vision 6 wird automatisch die Internetverbindungs-Firewall konfiguriert. Firewalls von Drittherstellern müssen wie unten beschrieben konfiguriert werden. Für Informationen wie Sie die Ausnahmen der „Group Policy“ einrichten, greifen Sie bitte auf die Microsoft Hilfe zurück.

#### Ausnahme für Anwendungen:

- Chat - *C:\Program Files\Netop\Vision\Plugins\Chat\MChat.exe\*\**
- Vision Control Manager - *C:\program files\netop\vision\xl\mesuax.exe\*\**

Wenn Sie einen 64 Bit PC benutzen, müssen Sie folgenden Pfad verwenden:

***c:\program files (x86)\*** anstelle von ***:\program files\***

#### Datei- und Druckerfreigabe:

Diese Ausnahme ist nur für Computer empfehlenswert, bei denen sie den Student via Vision Teacher installieren. Diese Empfehlung gelten nur für die Versionen 6.7 und neuer.

#### Port Ausnahmen:

- Vision ThinShare Multiport-Anschluss (Mehrfach-Schnittstellenverbindung) UDP: **60003**.
- Vision ThinShare peer-to-peer connection (Netzwerk mit gleichrangigen Arbeitsstationen) TCP: **60003**.

Damit Vision6, oder höher durch die Firewall oder durch einen sicheren Switch arbeitet, führen Sie die gleiche Port Ausnahmen durch, wie weiter oben beschrieben und fügen Sie folgendes hinzu:

- TCP:7000
- TCP:60000
- UDP:60000
- UDP:60001
- TCP:18247
- UDP:9

---

**Hinweis:** Auf Windows 7 Computer müssen die Firewall-Ausnahmen möglicherweise angepasst werden, damit alle Bereiche von allen IP's abgedeckt werden, anstelle von einem lokalen Netzwerken, sofern die Computer über verschiedene Sub-Netzwerke laufen.

---