

NETOP™

Vision[®]7

Classroom Management Software

Vision7 sisältää kaksi pääkomponenttia: opettaja- ja oppilasmoduulin.

Visionin etäasennus oppilastietokoneisiin edellyttää, että käytössäsi on järjestelmänvalvojan tunnus ja salasana sekä opettajan että oppilaiden tietokoneille.

Oppilasohjelmiston etäasennusta varten voit joko kirjautua opettajan tietokoneeseen järjestelmänvalvojan käyttäjätillä tai antaa toiset käyttäjätiedot etäasennuksen aikana.

Vision Opettaja -sovelluksen asennus


1. Lataa Vision-asennustiedosto opettajan tietokoneeseen ja pura tiedosto.
2. Käynnistä InstallShield Wizard kaksoisnapsauttamalla Vision-asennusohjelman kuvaketta ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.
3. Valitse Asennustila-näytössä **Asenna** ja napsauta **Seuraava**.
4. Valitse Asennustyyppi-näytössä **Vision-opettajamoduuli** ja napsauta **Seuraava**. (Kuva 1)
5. Käyttöoikeus-näytössä (Kuva 2)

30 päivän kokeilukäyttäjät: Aloita kokeilu napsauttamalla **Seuraava**.


Vision-asiakkaat: Aktivoi hankintasi kirjoittamalla käyttöoikeusavain.
6. Valitse Yksinkertainen/edistynyt asennus -näytössä **Yksinkertainen asennus** ja napsauta **Seuraava**.
7. Aloita Vision7:n asennus opettajan tietokoneeseen napsauttamalla **Asenna**.
8. Kun näyttöön tulee InstallShield Wizard valmis -näyttö, viimeistele asennus, käynnistä tietokone uudelleen ja käynnistä Vision-ohjelmisto valitsemalla **Valmis**.

Huomaa: Kun Vision7 asennetaan aiempaa Vision-versiota käyttäviin tietokoneisiin, on vanha versio poistettava ennen Vision7:n asennusta.

Kun päivität kokonaisia luokkia, poista kaikki oppilasmoduulit opettajan tietokoneen käyttöönottoiminnoilla, poista sitten opettajamoduuli manuaalisesti, asenna opettajamoduuli ja asenna sitten Oppilassovellukset käyttöönottoiminnoilla.



Kuva 1




Kuva 2

Oppilasohjelmiston etäasennus

Varmista, että oppilastietokoneet ovat käynnissä. Jos käytössä on Windowsin Palomuuuri, määritä se niin, että Tiedostojen ja kirjoittimien jakaminen on sallittu kaikilla oppilastietokoneilla.

1. Kun Vision-oppilasmoduuli käynnistyy asennuksen jälkeen ja Tervetuloa Vision7-sovellukseen -viesti tulee näkyviin, varmista, että oppilastietokoneet ovat käynnissä, ja napsauta **Kyllä**.



2. Napsauta Tervetuloa ohjattuun Vision-luokkatoimintoon -näytössä **Seuraava**.
3. Voit valita tietokoneet, joihin Vision asennetaan seuraavasti:
 - a) Valitse toimialue/työryhmä pudotusluettelosta. Jos et tiedä toimialueen/työryhmän nimeä, valitse asteriski (*).
 - b) Voit myös kirjoittaa tekstimerkkijonon **Suodatin**-ruutuun ja suodattaa, mitkä tietokoneet näkyvät Verkon tietokoneet -ruudussa.

► **Esimerkki:** Jos kaikkien huoneen 205 tietokoneiden nimessä on numero **205**, kirjoita Suodatin-kenttään **205**. Näkyviin tulevat vain tietokoneet, joissa on tämä tekstimerkkijono.

Siirrä valitut tietokoneet luokkaan napsauttamalla > ja jatka valitsemalla **Seuraava**.

4. Ohjatun luokkatoiminnon viimeisessä näytössä lue huomautus ja varmista, että ruutu **Siirry ohjattuun Vision-käyttöönottotoimintoon, jossa voidaan asentaa tai päivittää oppilasohjelmisto oppilastietokoneille** on valittuna.
5. Napsauta **Valmis**, jolloin ohjattu luokkatoiminto sulkeutuu ja **Ohjattu Vision-käyttöönottotoiminto** käynnistyy.
6. Napsauta Tervetuloa ohjattuun Vision-käyttöönottotoimintoon -näytössä **Seuraava**.
7. Koska Vision-oppilasohjelmiston asennus oppilastietokoneille edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia, sinun tulee päättää, haluatko jatkaa toimenpidettä nykyisillä käyttöoikeuksillasi vai haluatko määrittää vaihtoehtoiset käyttäjätiedot, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet oppilastietokoneisiin. Kun olet tehnyt valintasi, valitse **Seuraava**.
8. Kun näyttöön tulee Asenna tai päivitä Vision-oppilasohjelmisto -valintaikkuna, valitse luokan tietokoneet, joissa haluat suorittaa etäasennuksen. Kun olet tehnyt valintasi, valitse **Seuraava**.
9. Vahvista valintasi valitsemalla Vahvista asennus / päivitys -sivulla **Asenna**.
10. Kun Vision-oppilasohjelmiston asennusvalintaikkuna tulee näkyviin, asennus alkaa automaattisesti. Kun etenemispalkki ja loki ilmaisevat, että prosessi on valmis, valitse **Seuraava**.
11. Kun viimeinen näyttö tulee näkyviin, avaa uusi luokka valitsemalla **Valmis**.

► **Huomaa:** Jos etäasennusta ei suoriteta loppuun onnistuneesti, oppilasohjelmisto saattaa olla tarpeen asentaa manuaalisesti kuhunkin oppilastietokoneeseen.